源。

资源平滑:对进度模型中的活动进行调整,从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言,资源平滑不会改变项目的关键路径,完工日期也不会延迟。也就是说,活动只在其自由和总浮动时间内延迟,但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

资源平衡示例(掌握)

如果活动 B 和 C 都只能由工程师小王完成,那么小王在第二天和第三天需要完成 B, 而第二天同时还需要完成 C, 此时小王的工作会超负荷,需要进行资源平衡,平衡后工作安排如图所示。图中的项目需要 4 天完成,做了资源平衡之后需要 5 天完成,所以资源平衡往往导致关键路径改变,而且通常是延长了关键路径。




图 10-15 资源平衡示例 (平衡前)

图 10-16 资源平衡示例(平衡后)

资源平滑示例(掌握)

例如在图中,如果活动 B 和 D 都需要小王完成,此时,第 2 天小王需要同时完成 B 和 D,工作会超出负荷,由于关键路径为 A-B-C-F, D 不在关键路径上,可以有一天的总浮动时间,所以针对 D 可以进行资源平滑技术进行调整,调整后工作安排如图。由于 D 有一天的总浮动时间,可以通过滞后量,把 D 活动安排在第 3 天,避免了小王第二天资源负荷过大的问题,而且不影响整体工期。




图 10-17 资源平滑示例 (调整前)

图 10-18 资源平滑示例(调整后)

4. 数据分析