# Лабораторная работа №14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Джахангиров Илгар Залид оглы

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



#### Докладчик

- Джахангиров Илгар Залид оглы
- студент
- Российский университет дружбы народов
- · [1032225689@pfur.ru]

### Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

- 1. Настроить связь между территориями.
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
- 7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

# Настройка линка между площадками

Настроем интерфейсы маршрутизатора provider-cahanqirov-gw-1: поднимем и сделаем транковыми интерфейсы f0/3 и f0/4 (рис. ??).



```
msk-donskava-cahangirov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-cahangirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-donskaya-cahangirov-gw-l(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5. changed state to up
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-subif) #encapsulation dot10 5
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif) #description g42
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6. changed state to up
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-subif) #encapsulation dot10 6
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif) #description sochi
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-subif) #exit
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #exit
msk-donskava-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

male add aphanainan an 1#

```
msk-g42-cahangirov-gw-1>en
Password:
msk-g42-cahangirov-gw-l#interface f0/1
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-g42-cahangirov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-g42-cahangirov-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-cahanqirov-qw-1(config-if) #no shutdown
msk-q42-cahangirov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if) #exit
msk-g42-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 5
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-cahanqirov-gw-1(config-subif) #description donskaya
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #exit
msk-q42-cahangirov-gw-1(config) #exit
msk-g42-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-q42-cahangirov-gw-l#wr m
Building configuration...
[OK]
```

```
sch-sochi-cahangirov-sw-1>en
Password:
sch-sochi-cahangirov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #interface f0/23
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #interface f0/24
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #vlan 6
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-vlan) #name soch
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-vlan) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config) #interface vlan6
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #^Z
sch-sochi-cahangirov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
sch-sochi-cahangirov-sw-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
sch-sochi-cahangirov-sw-1#
```

```
sch-sochi-cahangirov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/0
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-if)#no shutdown
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0. changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/0.6
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6. changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 6
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-subif) #description donskava
sch-sochi-cahanqirov-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config) #exit
sch-sochi-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
sch-sochi-cahangirov-gw-l#wr m
Building configuration ...
LOK1
ach cochi cohongiver ar 1#
```

# Настройка площадки 42-го квартала

```
msk-g42-cahangirov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-g42-cahangirov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-cahangirov-qw-1(config-if)#no_shutdown
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if)#exit
msk-g42-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/0.201
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 201
msk-q42-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #description g42-main
msk-q42-cahanqirov-gw-1(config-subif) #exit
msk-g42-cahangirov-gw-1(config)#interface f1/0
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-if) #exit
msk-g42-cahangirov-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 202
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) in address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #description g42management
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #description g42-management
msk-g42-cahangirov-gw-1(config-subif) #exit
```

```
Password:
msk-g42-cahangirov-sw-1>en
Password:
msk-q42-cahangirov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-g42-cahangirov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #exit
msk-g42-cahangirov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #switchport mode access
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #exit
msk-q42-cahangirov-sw-1(config) #vlan 201
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-vlan) #name g42-main
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-vlan)#exit
msk-g42-cahangirov-sw-1(config) #interface vlan201
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #no shutdown
msk-g42-cahangirov-sw-1(config-if) #exit
msk-g42-cahangirov-sw-1(config)#^Z
msk-g42-cahangirov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-g42-cahangirov-sw-1#wr m
Building configuration ...
LOK1
msk-q42-cahangirov-sw-1#
```

```
msk-hostel-cahangirov-gw-1>en
Paggword:
Passwords
msk-hostel-cahangirov-gw-liconf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config) #interface g0/1
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlg
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetO/1, changed state to up
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/1
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlg
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-vlan)#name g42-management
mek-hostel-cahangirov-gw-1 (config-vlan) fewit
msk-hostel-cahangirov-gw=1 (config) #interface vlan202
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-if) #ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config) #vlan 301
msk-hostel-cabangirov-gw-1 (config-ylan) iname hostel-main
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config-vlan) fexit
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-cahangirov-gw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-cahangirov-qw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-cahangirov-gw-1 (config-if) $in address 10.129.128.1 255.255.255.0
mak-hostel-cahangirov-gw-1 (config-if) #exit
```

mek-hostel-cabangirou-ou-l(config)#

```
Password:
msk-hostel-cahangirov-1>en
Password:
msk-hostel-cahangirov-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-cahangirov-l(config) #interface g0/1
msk-hostel-cahangirov-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-cahangirov-l(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-l(config) #interface f0/1
msk-hostel-cahanqirov-l(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-cahangirov-1(config-if) #switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-cahangirov-l(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-1(config) #vlan 301
msk-hostel-cahangirov-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-cahangirov-1(config-vlan) #exit
msk-hostel-cahangirov-1(config) #interface vlan301
msk-hostel-cahangirov-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-cahangirov-l(config-if)#no shutdown
msk-hostel-cahangirov-l(config-if) #exit
msk-hostel-cahangirov-l(config) #^Z
msk-hostel-cahangirov-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-hostel-cahangirov-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
```

### Настройка площадки в Сочи

Настроим интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-cahanqirov-gw-1: создадим субинтерфейс f0/0.401 для 401 vlan(основной на этой территории) и зададим ip-адрес, создадим субинтерфейс f0/0.402 для 402 vlan(для управления устройствами территории) и зададим ip-адрес(рис. ??):

```
Password:
sch-sochi-cahangirov-gw-1>en
Password:
sch-sochi-cahangirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 401
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #description sochi-main
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-cahanqirov-gw-1(config) #interface f0/0.402
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 402
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config-subif) #description sochi-management
sch-sochi-cahangirov-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-cahangirov-gw-1(config) #^Z
sch-sochi-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
sch-sochi-cahangirov-gw-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
sch-sochi-cahangirov-gw-1#
```

```
Password:
sch-sochi-cahangirov-sw-1>en
Password:
sch-sochi-cahangirov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #interface f0/1
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #switchport mode access
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config-if) #switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #vlan 401
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-vlan) #name sochi-main
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-vlan) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config-if) #no shutdown
sch-sochi-cahangirov-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-cahangirov-sw-1(config) #^Z
sch-sochi-cahangirov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
sch-sochi-cahangirov-sw-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
ach cochi cohongivor or 14
```

1111

```
Password:
msk-donskava-cahangirov-gw-1>en
Password:
msk-donskava-cahangirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config)#
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #^Z
msk-donskava-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskava-cahangirov-gw-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
msk-donskava-cahangirov-gw-1#
```

Figure 11: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
Password:
msk-q42-cahangirov-gw-1>en
Password:
msk-q42-cahanqirov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-cahangirov-gw-1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-g42-cahangirov-gw-1(config) #^Z
msk-g42-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-q42-cahangirov-gw-1#wr m
Building configuration ...
[OK]
msk-g42-cahangirov-gw-1#
```

Figure 12: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
sch-sochi-cahanqirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-cahanqirov-gw-l(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-cahanqirov-gw-l(config)#^Z
sch-sochi-cahanqirov-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sch-sochi-cahanqirov-gw-l#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-cahanqirov-gw-l#
```

Figure 13: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

# Настройка маршрутизации на 42 квартале

Настроим маршруты между маршрутизаторами на 42 квартале(рис. ??, ??).

```
msk-q42-cahanqirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-cahanqirov-gw-l(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-cahanqirov-gw-l(config)#^Z
msk-q42-cahanqirov-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-cahanqirov-gw-l#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-cahanqirov-gw-l#
```

Figure 14: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-hostel-cahangirov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-cahanqirov-gw-l(config) #ip routing
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-cahangirov-gw-1(config) #^Z
msk-hostel-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-hostel-cahangirov-gw-l#wr m
Building configuration ...
[OK]
msk-hostel-cahangirov-gw-1#
```

Figure 15: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1


# Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1


Настроим NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1, дополним список доступа к интернет-ресурсам (разрешим оконечным устройствам с обеих территорий доступ ко всему) (рис. ??):

```
msk-donskava-cahangirov-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-cahanqirov-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-donskaya-cahangirov-gw-l(config-subif) #ip nat inside
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config) #interface f0/1.6
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-subif) #ip nat inside
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-subif) #exit
msk-donskaya-cahanqirov-gw-l(config)#ip access list extended nat-inet
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-ext-nacl) #remark g42
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-cahanqirov-gw-l(config-ext-nacl) #remark sochi
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskava-cahangirov-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.130.0.200 anv
msk-donskava-cahangirov-gw-l(config-ext-nacl) #exit
msk-donskaya-cahangirov-gw-1(config) #^Z
msk-donskaya-cahangirov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskava-cahangirov-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
```

# Проверка настроек

Проверим связь между администратором с Донской и маршрутизаторами на 42 квартале и в Сочи (рис. ??):





Minimum = lms, Maximum = 22ms, Average = 12ms

В результате выполнения лабораторной были приобретены практические навыки по настройке взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.