StormSystemHDABeta1.0 工具使用手册

目录

- 1. 产品介绍
- 2. 节点及参数介绍
- 3. 使用流程

1. 产品介绍

Storm System 是业界首款基于气象学云动力模拟的云层制作工具,提供了层云、淡积云、浓积云、层积云、积雨云等多种云属的流体动力学效果的 GPU实时仿真解决方案。 Storm System 支持模拟真实的云翻滚、生成和消失的动力学效果,同时提供风场、碰撞物绕流功能。 Storm Sytem通过发 射器在一定海拔水平面发射不同空间分布的水蒸汽,在地面暖空气的带动下上升,同时在一定海拔转化为云。

2. 节点及参数介绍

StormSystem工具主要分为两个节点:


AxField_Source 控制云生成区域及初始状态

AxField_Source1

AxField_Source1

Available Voxel Size: 0.0

StormSystem 控制云的效果



AxField_Source主要分为三个板块: 范围, noise, 发射

范围:控制发射器大小位置



Hao Oten / 2023-02-19 11:30:16

ProjectToTerrain 勾选后发射器会投射到高度场上, 默认关闭

Center 调整发射器位置

Size 调整发射器XZ方向范围

Thickness 调整发射器Y方向厚度

Noise: 控制云发射的形状

19 11:30:

Noise Atomosphere Parameter 0.1 0.1 NoiseAmp 1 0.422 Roughness Hao chen 2023-02-19 11:30:16 Offset 0 0 0 1

Frequency 控制Noise大小

NoiseAmp 控制对比度


Roughness 控制粗糙度

Turbulence 控制noise迭代次数(细节)

Offset 控制noise的偏移

Secondary Shape 控制noise的剔除


发射(Atomosphere Parameter): 控制云的生成参数



HeatNoiseScale 控制云高度

RelHumidityGround 控制云底高度

StormSystem主要分为5块:运算,范围,云调节,风场,显示,调用



接口1: 暂未开放


接口2: 发射器接口

接口3: 暂未开放

接口4: 输入高度场碰撞Geometry

运算

Hao Chen 2023-02-19 11:30:16



Hao Ohen | 2023-02-

Export Asset 导出高度场(高度场变化后需要重新导出)

Run Simulation 开始计算生成云

SimulationRange 计算帧数(默认底部时间滑块)

FileName 导出云VDB的名称

SolverWorkspace 高度场和解算结果导出路径

范围(Simulation)

Simulation	Atomosphere Parameter		Wind Visualization	on Advance	
	VoxelSize	0.5	(
	Pivot	0		0	0
	Size	100		10	100
	Rotate	0		0	0
	FPS	24	(

VoxeSize 控制云精度(精度为Size/VoxeSize, 如上图云精度就是200*20*200)


Pivot 云计算区域位移

Size 云计算区域大小

Rotate 云计算区域旋转

FPS 计算帧率(类似于高速摄影)

云调节(Atomosphere Parameter)



HeatEmitterAmp 控制云整体发射的高度

AuthenticDomainHeight 云结算范围高度

BuoyancyScale 控制云翻滚速度

Clound Height Offset 控制云上下偏移

风场(Wind)


1 Wind Intensity 0.5 0 0 Wind Direction 0

Wind Speed 风速度

Wind Intensity 风强度(达到风速度所需要的快慢程度)

Wind Direction 风方向

显示 (Visualization)



Maximum 默认0.001

其它可参照houdini volumevisualization节点

Advance



AxCommand 输出速度场 (export_vel)

启用AlphaCore

71:30:16



Use AlphaCore Bridge 启用AlphaCore桥工具

AlphaCore.exe 程序路径

3. 使用流程

030219 11:30:16 • 调出AxField_Source 和 StormSystem节点并连接上 AxField_Source2 **Invalid sourcey** StormSystem1

420 Chen 2023-02 在StormSystem中任意面板底下指认好AlphaCore工具

9 Emitter:

✓ Use AlphaCore Bridgre C:/Users/JUNRAO~1/Desktop/Release/AlphaCoreExe.exe

Max Resolution: [100,50,100]

• 保存文件(以便后续输出高度场模型作为碰撞)

Hao chen 2023-02-19 11:30:16

Hao dien | 2023-02-19 11:30:16

Hao dien | 2023-02-19 11:30:16


Hao Chen 2023-02-19 11:30:16


Hao Chen | 2013-07-19 11:30:16

Hao Chen • 创建高度场地形并修改地形到合适大小(缩小到0.1),最好锁死想要的地形效果 heightfield1 H80 Chen 2023-02-19 11:30:16 heightfield_noise1 Hao chen | 2013-01-1 heightfield_erode1 heightfield_xform1 Reset Simulation Freeze at Frame 65 H80 Chen 2023-02-19 11:30:16 Scaling 0.1 • 输入到StormSysterm中 heightfield1 heightfield_noise1 heightfield_erode1 H80 Chen | 2023-02-19 11:30:16 AxField_1 & heightfield_xform1 o ≜ Invalid source Hao Chen | 2023-02-1


2.19 11:30:16 22.19 11:30:16 Hao Chen Hao Chen

调整发射器位置(记得放在云结算区域内)





• 导出高度场信息,等导出完毕(会出现小白框,不计算就好了,一般非常快),开始计算(会运行AlphaCoreExe)



```
■ C:\Users\JUNRAO~1\Desktop\Release\AlphaCoreExe.exe
                   | Acquain | Color | C
```

等待计算完毕(AlphaCoreExe不再运算 2023-02-18 16:57:14.143] [INFO] AlphaCore::GeometryHelper::AxGeometryToOpenVDB | Write OpenVDB File : D:/houdini/a137 istrict/StormSys/untitled_test/StormSystem1/StormAtomsphe<mark>re.v001.0500.vdb</mark> | 2023-02-18 16:57:14.143] [INFO] AxGeometry::Save | Save Fields D:/houdini/a137District/StormSys/untitled_test/StormS stem1/StormAtomsphere.v001.0500.vdb succ 情接任意键继续, . . Hao dhen 2023-02-19 11:30:16

Hao dhen | 2023-02-19 11:30:16


Hao Chen

Hao dhen 2023-02-19 11:30:16


430 Chen 2023-02

Hao Cher 1 Hao Chen Hao Chen

• 播放,就可以看到效果啦



• 现在我们可以去调自己想要的效果,比如我们可以再加点风



H80 Chen 2023 02-19 11:30:16

Hao Chen 1 2023-02-19 11:30:16

Hao Chen | 2023-02-19 11:30:16

H80 Chen 1 2023-02-19 11:30:16

H80 Chen | 2023-02-19 11:30:16