◆ MySQL 教程

MySQL 管理 →

MySQL 安装

所有平台的 MySQL 下载地址为: MySQL 下载。 挑选你需要的 MySQL Community Server 版本及对应的平台。

注意:安装过程我们需要通过开启管理员权限来安装,否则会由于权限不足导致无法安装。

Linux/UNIX 上安装 MySQL

Linux平台上推荐使用RPM包来安装Mysql,MySQL AB提供了以下RPM包的下载地址:

- MySQL MySQL服务器。你需要该选项,除非你只想连接运行在另一台机器上的MySQL服务器。
- MySQL-client MySQL 客户端程序,用于连接并操作Mysql服务器。
- MySQL-devel 库和包含文件,如果你想要编译其它MySQL客户端,例如Perl模块,则需要安装该RPM包。
- MySQL-shared 该软件包包含某些语言和应用程序需要动态装载的共享库(libmysqlclient.so*),使用MySQL。
- MySQL-bench MySQL数据库服务器的基准和性能测试工具。

安装前,我们可以检测系统是否自带安装 MySQL:

rpm -qa | grep mysql

如果你系统有安装,那可以选择进行卸载:

rpm -e mysql // 普通删除模式

rpm -e --nodeps mysql // 强力删除模式,如果使用上面命令删除时,提示有依赖的其它文件,则用该命令可以对其进行强力删除

安装 MySQL:

接下来我们在 Centos 7 系统下使用 yum 命令安装 MySQL , 需要注意的是 CentOS 7 版本中 MySQL数据库已从默认的程序列

表中移除,所以在安装前我们需要先去官网下载 Yum 资源包,下载地址为:https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/please report any bugs of inconsistencies you observe to our bugs balabase.

Thank you for your support!



```
wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-e17-5.noarch.rpm
rpm -ivh mysql-community-release-e17-5.noarch.rpm
yum update
yum install mysql-server
```

权限设置:

chown mysql:mysql -R /var/lib/mysql

初始化 MySQL:

mysqld --initialize

启动 MySQL:

systemctl start mysqld

查看 MySQL 运行状态:

systemctl status mysqld

注意:如果我们是第一次启动 mysql 服务, mysql 服务器首先会进行初始化的配置。

此外,你也可以使用 MariaDB 代替,MariaDB 数据库管理系统是 MySQL 的一个分支,主要由开源社区在维护,采用 GPL 授权许可。开发这个分支的原因之一是:甲骨文公司收购了 MySQL 后,有将 MySQL 闭源的潜在风险,因此社区采用分支的方式来避开这个风险。

MariaDB的目的是完全兼容MySQL,包括API和命令行,使之能轻松成为MySQL的代替品。

yum install mariadb-server mariadb

mariadb数据库的相关命令是:

systemctl start mariadb #启动MariaDB systemctl stop mariadb #停止MariaDB systemctl restart mariadb #重启MariaDB systemctl enable mariadb #设置开机启动

验证 MySQL 安装

在成功安装 MySQL 后,一些基础表会表初始化,在服务器启动后,你可以通过简单的测试来验证 MySQL 是否工作正常。

使用 mysqladmin 工具来获取服务器状态:

使用 mysqladmin 命令俩检查服务器的版本, 在 linux 上该二进制文件位于 /usr/bin 目录, 在 Windows 上该二进制文件位于 C:\mysql\bin。

```
[root@host]# mysqladmin --version
```

linux上该命令将输出以下结果,该结果基于你的系统信息:

```
mysqladmin Ver 8.23 Distrib 5.0.9-0, for redhat-linux-gnu on i386
```

如果以上命令执行后未输入任何信息,说明你的Mysql未安装成功。

使用 MySQL Client(Mysql客户端) 执行简单的SQL命令

你可以在 MySQL Client(Mysql客户端) 使用 mysql 命令连接到 MySQL 服务器上,默认情况下 MySQL 服务器的登录密码为空,所以本实例不需要输入密码。

命令如下:

```
[root@host]# mysql
```

以上命令执行后会输出 mysql>提示符,这说明你已经成功连接到Mysql服务器上,你可以在 mysql> 提示符执行SQL命令:

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| mysql |
| test |
+-----+
2 rows in set (0.13 sec)
```

Mysql安装后需要做的

Mysql安装成功后,默认的root用户密码为空,你可以使用以下命令来创建root用户的密码:

```
[root@host]# mysqladmin -u root password "new_password";
```

现在你可以通过以下命令来连接到Mysql服务器:


```
[root@host]# mysql -u root -p
Enter password:******
```

注意:在输入密码时,密码是不会显示了,你正确输入即可。

Windows 上安装 MySQL

Windows 上安装 MySQL 相对来说会较为简单,地那就链接 https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-8.0.11-winx64.zip 下载 zip 包。

最新版本可以在 MySQL 下载 中下载中查看。



 Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive
 8.0.11
 183.3M
 Download

 (mysql-8.0.11-winx64.zip)
 MD5: 0b4efe256a28cd391bf057d4c61ade09 | Signature

 Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive
 8.0.11
 230.5M
 Download

 Debug Binaries & Test Suite
 MD5: 51bb19a79a9956fb325ec198bcca64fd | Signature

点击 Download 按钮进入下载页面,点击下图中的 No thanks, just start my download. 就可立即下载:



MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a fre following the instructions.

No thanks, just start my download.

下载完后,我们将 zip 包解压到相应的目录,这里我将解压后的文件夹放在 C:\web\mysql-8.0.11 下。

接下来我们需要配置下 MySQL 的配置文件

打开刚刚解压的文件夹 C:\web\mysql-8.0.11 ,在该文件夹下创建 my.ini 配置文件,编辑 my.ini 配置以下基本信息:

[mysql]

设置mysql客户端默认字符集

default-character-set=utf8

[mysqld]

设置3306端口

port = 3306

设置mysql的安装目录

basedir=C:\\web\\mysql-8.0.11

- # 设置 mysql数据库的数据的存放目录,MySQL 8+ 不需要以下配置,系统自己生成即可,否则有可能报错
- # datadir=C:\\web\\sqldata
- # 允许最大连接数

max connections=20

服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集

character-set-server=utf8

创建新表时将使用的默认存储引擎

default-storage-engine=INNODB

接下来我们来启动下 MySQL 数据库:

以管理员身份打开 cmd 命令行工具, 切换目录:

cd C:\web\mysql-8.0.11\bin

初始化数据库:

mysqld --initialize --console

执行完成后,会输出 root 用户的初始默认密码,如:

. . .

2018-04-20T02:35:05.464644Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@loc alhost: APWCY5ws&hjO

3.

APWCY5ws&hjQ 就是初始密码,后续登录需要用到,你也可以在登陆后修改密码。

输入以下安装命令:

mysqld install

启动输入以下命令即可:

net start mysql

注意: 在 5.7 需要初始化 data 目录:

cd C:\web\mysql-8.0.11\bin
mysqld --initialize-insecure

初始化后再运行 net start mysql 即可启动 mysql。

登录 MySQL

当 MySQL 服务已经运行时, 我们可以通过 MySQL 自带的客户端工具登录到 MySQL 数据库中, 首先打开命令提示符, 输入以下格式的命名:

mysql -h 主机名 -u 用户名 -p

参数说明:

- -h: 指定客户端所要登录的 MySQL 主机名, 登录本机(localhost 或 127.0.0.1)该参数可以省略;
- -u: 登录的用户名;
- -p:告诉服务器将会使用一个密码来登录,如果所要登录的用户名密码为空,可以忽略此选项。

如果我们要登录本机的 MySQL 数据库,只需要输入以下命令即可:

mysql -u root -p

按回车确认, 如果安装正确且 MySQL 正在运行, 会得到以下响应:

Enter password:

若密码存在,输入密码登录,不存在则直接按回车登录。登录成功后你将会看到 Welecome to the MySQL monitor... 的提示语。然后命令提示符会一直以 mysq> 加一个闪烁的光标等待命令的输入,输入 exit 或 quit 退出登录。

◆ MySQL 教程

MySQL 管理 →



10 篇笔记

② 写笔记