← Memcached 教程

Memcached 连接 →

# Linux Memcached 安装

Memcached 支持许多平台: Linux、FreeBSD、Solaris、Mac OS,也可以安装在Windows上。

Linux系统安装memcached,首先要先安装libevent库。

sudo apt-get install libevent ibevent-dev自动下载安装 (Ubuntu/Debian)yum install libevent libevent-devel自动下载安装 (Redhat/Fedora/Centos)

# 安装 Memcached

### 自动安装

#### Ubuntu/Debian

sudo apt-get install memcached

#### Redhat/Fedora/Centos

yum install memcached

#### **FreeBSD**

portmaster databases/memcached

## 源代码安装

从其官方网站(http://memcached.org)下载memcached最新版本。

wget http://memcached.org/latest	下载最新版本
tar -zxvf memcached-1.x.x.tar.gz	解压源码
cd memcached-1.x.x	进入目录
./configureprefix=/usr/local/memcached	配置
make && make test	编译
sudo make install	安装

# Memcached 运行

Memcached命令的运行:

\$ /usr/local/memcached/bin/memcached -h

命令帮助

注意:如果使用自动安装 memcached 命令位于 /usr/local/bin/memcached。

### 启动选项:

- -d是启动一个守护进程;
- -m是分配给Memcache使用的内存数量,单位是MB;
- u是运行Memcache的用户;
- -I是监听的服务器IP地址,可以有多个地址;
- -p是设置Memcache监听的端口,,最好是1024以上的端口;
- -c是最大运行的并发连接数,默认是1024;
- -P是设置保存Memcache的pid文件。

### (1)作为前台程序运行:

从终端输入以下命令,启动memcached:

```
/usr/local/memcached/bin/memcached -p 11211 -m 64m -vv

slab class 1: chunk size 88 perslab 11915

slab class 2: chunk size 112 perslab 9362

slab class 3: chunk size 144 perslab 7281

中间省略

slab class 38: chunk size 391224 perslab 2

slab class 39: chunk size 489032 perslab 2

<23 server listening

<24 send buffer was 110592, now 268435456

<24 server listening (udp)

<24 server listening (udp)

<24 server listening (udp)
```

<24 server listening (udp)

这里显示了调试信息。这样就在前台启动了memcached,监听TCP端口11211,最大内存使用量为64M。调试信息的内容大部分是关于存储的信息。

## (2)作为后台服务程序运行:

# /usr/local/memcached/bin/memcached -p 11211 -m 64m -d

#### 或者

/usr/local/memcached/bin/memcached -d -m 64M -u root -l 192.168.0.200 -p 11211 -c 256 -P /tmp/memcached.pid

← Memcached 教程

Memcached 连接 →



## 1 篇笔记

## ☑ 写笔记



### Memcached 的启动和停止

查找允许 memcached 的进程 id:

```
# ps -ef|grep memcached

root 9662 1 0 10:13 ? 00:00:00 /usr/bin/memcached -d -m 1024 -u root -1

127.0.0.1 -p 11211 -c 1024 -P /tmp/memcached.pid

root 10155 8703 0 10:14 pts/0 00:00:00 grep memcached
```

#### 第一行的第二个就是进程 id , 使用 kill 命令停止进程:

```
# kill 9662

# ps -ef|grep memcached

root 10298 8703 0 10:14 pts/0 00:00:00 grep memcached
```

#### 可以看到 memcached 服务已经消失。

### 我们可以使用以下命令来启动:

```
# /usr/bin/memcached -d -m 1024 -u root -l 127.0.0.1 -p 11211 -c 1024 -P /tmp/memcached.
pid
```

yaovirus 4个月前 (11-23)