← SVN 启动模式

SVN 检出操作 →

SVN 创建版本库

使用svn命令创建资源库

```
[runoob@centos6 ~]# svnadmin create /opt/svn/runoob01
[runoob@centos6 ~]# ll /opt/svn/runoob01/
total 24

drwxr-xr-x 2 root root 4096 2016/08/23 16:31:06 conf

drwxr-sr-x 6 root root 4096 2016/08/23 16:31:06 db

-r--r--- 1 root root 2 2016/08/23 16:31:06 format

drwxr-xr-x 2 root root 4096 2016/08/23 16:31:06 hooks

drwxr-xr-x 2 root root 4096 2016/08/23 16:31:06 locks

-rw-r--r-- 1 root root 229 2016/08/23 16:31:06 README.txt
```

进入/opt/svn/runoob01/conf目录修改默认配置文件配置,包括svnserve.conf、passwd、authz 配置相关用户和权限。

1、svn服务配置文件svnserve.conf

svn服务配置文件为版本库目录中的文件conf/svnserve.conf。该文件仅由一个[general]配置段组成。

```
[general]
anon-access = none
auth-access = write
password-db = /home/svn/passwd
authz-db = /home/svn/authz
realm = tiku
```

- anon-access: 控制非鉴权用户访问版本库的权限,取值范围为"write"、"read"和"none"。 即"write"为可读可写,"read"为只读,"none"表示无访问权限。 缺省值:read
- auth-access: 控制鉴权用户访问版本库的权限。取值范围为"write"、"read"和"none"。 即"write"为可读可写,"read"为只读,"none"表示无访问权限。 缺省值: write
- authz-db: 指定权限配置文件名,通过该文件可以实现以路径为基础的访问控制。除非指定绝对路径,否则文件位置为相对conf目录的相对路径。缺省值: authz
- **realm:** 指定版本库的认证域,即在登录时提示的认证域名称。若两个版本库的 认证域相同,建议使用相同的用户名口令数据文件。 缺省值:一个UUID(Universal Unique IDentifier,全局唯一标示)。

2、用户名口令文件passwd

用户名口令文件由svnserve.conf的配置项password-db指定,缺省为conf目录中的passwd。该文件仅由一个[users]配置段组成。

[users]配置段的配置行格式如下:

<用户名> = <口令>

[users]
admin = admin
thinker = 123456

3、权限配置文件

权限配置文件由svnserve.conf的配置项authz-db指定,缺省为conf目录中的authz。该配置文件由一个[groups]配置段和若干个版本库路径权限段组成。

[groups]配置段中配置行格式如下:

<用户组> = <用户列表>

版本库路径权限段的段名格式如下:

[<版本库名>:<路径>]

g_admin = admin,thinker
[admintools:/]
@g_admin = rw
* =

[groups]

[test:/home/thinker]

thinker = rw

* = r

本例是使用svnserve -d -r /opt/svn 以多库svnserve方式启动SVN , 所以URL: svn://192.168.0.1/runoob01

◆ SVN 启动模式

SVN 检出操作 →

② 点我分享笔记