← Linux 系统目录结构


Linux 远程登录 →

Linux 忘记密码解决方法


很多朋友经常会忘记Linux系统的root密码,linux系统忘记root密码的情况该怎么办呢?重新安装系统吗?当然不用!进入单用户模式更改一下root密码即可。

步骤如下:

重启linux系统



3 秒之内要按一下回车, 出现如下界面



然后输入e



在 第二行最后边输入 single ,有一个空格。具体方法为按向下尖头移动到第二行,按"e"进入编辑模式

I Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename. ESC at any time cancels. ENTER at any time accepts your changes.]

grub edit> kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ single

在后边加上si

ngle 回车

```
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ single
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.img
```

最后按"b"启动, 启动后就进入了单用户模式了

```
no fstab.sys, mounting internal defaults
Switching to new root and running init.
unmounting old /dev
unmounting old /proc
unmounting old /sys
type=1404 audit(1303914022.636:2): enforcing=1 old enforcing=0 auid=4294967295 s
es=4294967295
type=1403    audit(1303914023.222:3):    policy loaded auid=4294967295    ses=4294967295
INIT: version 2.86 booting
                Welcome to CentOS release 5.4 (Final)
                Press 'I' to enter interactive startup.
               (utc): Wed Apr 27 22:20:50 CST 2011
                                                             E
Setting clock
                                                                0K
                                                                    1
                                                                    1
Starting udev:
                                                             I
                                                                0K
Loading default keymap (us):
                                                             E
                                                                OK
                                                                     1
Setting hostname localhost.localdomain:
                                                                     1
                                                                OK
No devices found
Setting up Logical Volume Management:
                                                             I
                                                                OK
                                                                    1
Checking filesystems
clean, 118508/1969568 files, 713597/1967962 blocks
/boot: clean, 35/26104 files, 14714/104388 blocks
                                                             E
                                                                OK
                                                                    1
                                                                     1
Remounting root filesystem in read-write mode:
                                                                0K
Mounting local filesystems:
                                                                OK
                                                                     1
                                                             E
Enabling /etc/fstab swaps:
                                                                0 \text{ K}
sh-3.2#
```

此时已经进入到单用户模式了,你可以更改root密码了。更密码的命令为 passwd

```
sh-3.2# passwd
Changing password for user root.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

【使用系统安装光盘的救援模式】

救援模式即rescue ,这个模式主要是应用于,系统无法进入的情况。如,grub损坏或者某一个配置文件修改出错。如何使用rescue模式呢?

光盘启动,按F5进入rescue模式

```
    To install or upgrade in graphical mode, press the <ENTER> key.
    To install or upgrade in text mode, type: linux text <ENTER>.
    Use the function keys listed below for more information.
    [F1-Main] [F2-Options] [F3-General] [F4-Kernel] [F5-Rescue] boot: _
```


输入linux rescue 回车

[F1-Main] [F2-Options] [F3-General] [F4-Kernel] [F5-Rescue] boot: linux rescue_

选择语言,笔者建议你选择英语



选择us 键盘





这里问你是否启动网络,有时候可能会联网调试。我们选no




这里告诉我们,接下来会把系统挂载在/mnt/sysimage中。

其中有三个选项:

- Continue 就是挂载后继续下一步。
- Read-Only 挂载成只读,这样更安全,有时文件系统损坏时,只读模式会防止文件系统近一步损坏。
- Skip就是不挂载,进入一个命令窗口模式。

这里我们选择Continue。



至此,系统已经挂载到了/mnt/sysimage中。接下来回车,输入chroot /mnt/sysimage 进入管理员环境。

```
Your system is mounted under the /mnt/sysimage directory.
When finished please exit from the shell and your system will reboot.
sh-3.2# chroot /mnt/sysimage/
sh-3.2# _
```

提示: 其实也可以到rescue模式下更改root的密码的。这个rescue模式和windows PE系统很相近。

当运行了chroot /mnt/sysimage/ 后,再ls看到目录结构和原来系统中的目录结构是一样的。

没错!现在的环境和原来系统的环境是一模一样的。你可以输入exit 或者按Ctrl + D退出这个环境。然后你再ls 看一下

```
sh-3.2# ls
           lib
               modules
bin etc
                         proc
                               sbin
                                        SUS
                                             usr
                               selinux
                oldtmp
    init
          mnt
                         root
                                        tmp
                                             var
sh-3.2# ls /mnt/
runtime
        source sysimage
sh-3.2#
```

这个目录其实就是rescue模式下的目录结构,而我们的系统文件全部在/mnt/sysimage目录下。

← Linux 系统目录结构

Linux 远程登录 →

② 点我分享笔记