← C++ 日期 & 时间

C++ 数据结构 →

C++ 基本的输入输出

C++ 标准库提供了一组丰富的输入/输出功能,我们将在后续的章节进行介绍。本章将讨论 C++ 编程中最基本和最常见的 I/O 操作。

C++ 的 I/O 发生在流中,流是字节序列。如果字节流是从设备(如键盘、磁盘驱动器、网络连接等)流向内存,这叫做输入操作。如果字节流是从内存流向设备(如显示屏、打印机、磁盘驱动器、网络连接等),这叫做输出操作。

I/O 库头文件

下列的头文件在 C++ 编程中很重要。

头文件	函数和描述
<iostream></iostream>	该文件定义了 cin、cout、cerr 和 clog 对象,分别对应于标准输入流、标准输出流、非缓冲标准错误流和缓冲标准错误流。
<iomanip></iomanip>	该文件通过所谓的参数化的流操纵器(比如 setw 和 setprecision),来声明对执行标准化 I/O 有用的服务。
<fstream></fstream>	该文件为用户控制的文件处理声明服务。我们将在文件和流的相关章节讨论它的细节。

标准输出流(cout)

预定义的对象 **cout** 是 **iostream** 类的一个实例。cout 对象"连接"到标准输出设备,通常是显示屏。**cout** 是与流插入运算符 << 结合使用的,如下所示:

实例

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char str[] = "Hello C++";
  cout << "Value of str is : " << str << endl;
}</pre>
```

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

```
Value of str is : Hello C++
```

C++ 编译器根据要输出变量的数据类型,选择合适的流插入运算符来显示值。<< 运算符被重载来输出内置类型(整型、浮点型、double 型、字符串和指针)的数据项。

流插入运算符 << 在一个语句中可以多次使用,如上面实例中所示,endl用于在行末添加一个换行符。

标准输入流(cin)

预定义的对象 cin 是 iostream 类的一个实例。cin 对象附属到标准输入设备,通常是键盘。cin 是与流提取运算符 >> 结合使用的,如下所示:

实例

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
    char name[50];
    cout << "请输入您的名称: ";
    cin >> name;
    cout << "您的名称是: " << name << endl;
}
```

当上面的代码被编译和执行时,它会提示用户输入名称。当用户输入一个值,并按回车键,就会看到下列结果:

```
请输入您的名称: cplusplus
您的名称是: cplusplus
```

C++ 编译器根据要输入值的数据类型,选择合适的流提取运算符来提取值,并把它存储在给定的变量中。

流提取运算符 >> 在一个语句中可以多次使用,如果要求输入多个数据,可以使用如下语句:

```
cin >> name >> age;
```

这相当于下面两个语句:

```
cin >> name;
cin >> age;
```

标准错误流 (cerr)

预定义的对象 **cerr** 是 **iostream** 类的一个实例。cerr 对象附属到标准错误设备,通常也是显示屏,但是 **cerr** 对象是非缓冲的,且每个流插入到 cerr 都会立即输出。

cerr 也是与流插入运算符 << 结合使用的,如下所示:

实例

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
   char str[] = "Unable to read....";
   cerr << "Error message : " << str << endl;
}</pre>
```

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

```
Error message : Unable to read....
```

标准日志流 (clog)

预定义的对象 clog 是 iostream 类的一个实例。clog 对象附属到标准错误设备,通常也是显示屏,但是 clog 对象是缓冲的。这意味着每个流插入到 clog 都会先存储在缓冲在,直到缓冲填满或者缓冲区刷新时才会输出。

clog 也是与流插入运算符 << 结合使用的,如下所示:

实例

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char str[] = "Unable to read....";
  clog << "Error message : " << str << endl;
}</pre>
```

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

```
Error message : Unable to read....
```

通过这些小实例,我们无法区分 cout、cerr 和 clog 的差异,但在编写和执行大型程序时,它们之间的差异就变得非常明显。 所以良好的编程实践告诉我们,使用 cerr 流来显示错误消息,而其他的日志消息则使用 clog 流来输出。

← C++ 日期 & 时间

C++ 数据结构 →



1 篇笔记

☞ 写笔记



输入输出流中的函数(模板):

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()

{
    cout<<setiosflags(ios::left|ios::showpoint); // 设左对齐,以一般实数方式显示
    cout.precision(5); // 设置除小数点外有五位有效数字
    cout<<123.456789<<endl;
    cout.width(10); // 设置显示域宽10
    cout.fill('*'); // 在显示区域空白处用*填充
    cout<<resetiosflags(ios::left); // 清除状态左对齐
```

```
cout<<setiosflags(ios::right); // 设置右对齐
cout<<123.456789<<endl;
cout<<setiosflags(ios::left|ios::fixed); // 设左对齐,以固定小数位显示
cout.precision(3); // 设置实数显示三位小数
cout<<999.123456<<endl;
cout<<resetiosflags(ios::left|ios::fixed); //清除状态左对齐和定点格式
cout<<setiosflags(ios::left|ios::scientific); //设置左对齐,以科学技术法显示
cout.precision(3); //设置保留三位小数
cout<<123.45678<<endl;
return 0;
}
```

测试输出结果:

```
123.46
****123.46
999.123
1.235e+02
```

其中 cout.setf 跟 setiosflags 一样,cout.precision 跟 setprecision 一样,cout.unsetf 跟 resetiosflags 一样。

```
setiosflags(ios::fixed) 固定的浮点显示
setiosflags(ios::scientific) 指数表示
setiosflags(ios::left) 左对齐
setiosflags(ios::right) 右对齐
setiosflags(ios::skipws 忽略前导空白
setiosflags(ios::uppercase) 16进制数大写输出
setiosflags(ios::lowercase) 16进制小写输出
setiosflags(ios::showpoint) 强制显示小数点
setiosflags(ios::showpos) 强制显示符号
```

cout.setf 常见的标志:

标志	功能
boolalpha	可以使用单词"true"和"false"进行输入/输出的布尔值.
oct	用八进制格式显示数值.
dec	用十进制格式显示数值.
hex	用十六进制格式显示数值.
left	输出调整为左对齐.
right	输出调整为右对齐.
scientific	用科学记数法显示浮点数.

标志	功能
fixed	用正常的记数方法显示浮点数(与科学计数法相对应).
showbase	输出时显示所有数值的基数.
showpoint	显示小数点和额外的零,即使不需要.
showpos	在非负数值前面显示" + (正号)".
skipws	当从一个流进行读取时,跳过空白字符(spaces, tabs, newlines).
unitbuf	在每次插入以后,清空缓冲区.
internal	将填充字符回到符号和数值之间.
uppercase	以大写的形式显示科学记数法中的"e"和十六进制格式的"x".

iostream 中定义的操作符:

操作符	描述	输入	输出
boolalpha	启用boolalpha标志	√	√
dec	启用dec标志	√	√
endl	输出换行标示,并清空缓冲区		√
ends	输出空字符		√
fixed	启用fixed标志		√
flush	清空流		√
hex	启用 hex 标志	√	√
internal	启用 internal 标志		√
left	启用 left 标志		√
noboolalpha	关闭boolalpha 标志	√	√
noshowbase	关闭showbase 标志		√
noshowpoint	关闭showpoint 标志		√
noshowpos	关闭showpos 标志		√

	と		
操作符	描述	输入	输出
noskipws	关闭skipws 标志	√	
nounitbuf	关闭unitbuf 标志		V
nouppercase	关闭uppercase 标志		V
oct	启用 oct 标志		
right	启用 right 标志		V
scientific	启用 scientific 标志		V
showbase	启用 showbase 标志		V
showpoint	启用 showpoint 标志		V
showpos	启用 showpos 标志		V
skipws	启用 skipws 标志	V	
unitbuf	启用 unitbuf 标志		√
uppercase	启用 uppercase 标志		V
ws	跳过所有前导空白字符	√	

iomanip 中定义的操作符:

操作符	描述	输入	输出
resetiosflags(long f)	关闭被指定为的标志		V
setbase(int base)	设置数值的基本数为base		V
setfill(int ch)	设置填充字符为ch		V
setiosflags(long f)	启用指定为的标志	√	V
setprecision(int p)	设置数值的精度(四舍五入)		V
setw(int w)	设置域宽度为w		V

iuo 6个月前(09-28)