Fecha: 16 de septiembre de 2026
versión: 1.0



fluX One

Revisión del flujo operativodecobros— RSC

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Antes de empezar 3
2.1 Tu usuario y lo que puedes ver 3
2.2 Los dos tipos de cuenta que maneja el sistema 3
2.3 Acceso al portal 4
3. Centro de Comando 5
3.1 Cliente (identificación del tenant) 6
3.2 Registros cargados diariamente 6
3.3 Resultados de validación 8
3.4 Actividad de hoy 9
3.5 Análisis de fallos 10
4. Subir Archivo (carga base) 11
4.1 Subir Archivo 11
4.2 Archivos subidos 12
5. Validaciones Diarias 13
5.1 Validar datos 13
5.2 Cargue masivo del día (Validación Diaria) 14
5.3 Insertar Manualmente 15
5.4 Subir archivo diario (modal) 16
5.5 Filtros Avanzados y Exportar 17
6. Cómo se valida una cuenta 18
6.1 Cuentas CLABE 18
6.2 Cuentas no-CLABE (vía extracto bancario) 18
7. Archivos de Muestra 19
7.1 Archivos de Muestra 19
8. Extractos Bancarios 20
8.1 Generar Lotes 20
8.2 Subir Archivos (extractos) 22
9. Transacciones del Cliente 23
9.1 Transacciones del Cliente 23
10. Administración (Panel Super Admin) 25
10.1 Tenants 25
10.2 Usuarios 26
10.3 Permisos 27
10.4 Notificaciones 28
11. Entendiendo los estados de una cuenta 29
Catálogo de errores del estado REJECTED 30
Reprocesar validaciones (para casos especiales) 32
12. Preguntas frecuentes 33

Sistema	Flux Sura Files – Portal de validación de cuentas y conciliación bancaria (Flux Admin)
Propósito	Validar la titularidad de cuentas bancarias (CLABE y no-CLABE) y conciliar transferencias contra extractos bancarios, de forma automatizada
Dirigido a	Usuarios que cargan, validan y consultan cuentas dentro de la plataforma

1. Introducción

Flux Sura Files (operado a través del portal Flux Admin) es la plataforma que usamos para verificar que una cuenta bancaria realmente pertenece a la persona o empresa que dice ser su dueña, y para cruzar esa información contra los extractos que emiten los bancos. Este manual explica, pantalla por pantalla, cómo usar el sistema en el día a día: qué botón presionar, qué información hay que llenar y qué significa cada resultado que el sistema devuelve.

No es necesario entender cómo funciona el sistema por dentro (bases de datos, servidores, etc.) para usar este manual: está pensado para que cualquier persona del equipo pueda operar la plataforma con confianza. Cada sección incluye, además de la explicación y los pasos, una captura de referencia de la pantalla correspondiente.

2. Antes de empezar

2.1 Tu usuario y lo que puedes ver

- Cada persona tiene un usuario y una contraseña. Ese usuario pertenece a una sola empresa o área (lo que el sistema llama "tenant"), y solo vas a poder ver y trabajar con la información de esa empresa. Nunca vas a ver datos de otro cliente ni ellos van a ver los tuyos.
- Un administrador puede darte acceso solo a algunas pantallas (por ejemplo, solo Centro de Comando y Subir Archivo) o a todas, según lo que necesites para tu trabajo. Si no ves alguna opción que esperabas, puede ser que tu usuario no tenga permiso para esa pantalla — pide a tu administrador que lo revise (ver sección 10, Panel Super Admin).

2.2 Los dos tipos de cuenta que maneja el sistema


- Cuentas CLABE (18 dígitos): se validan de forma automática contactando directamente a una red bancaria (CEP).
- Cuentas bancarias tradicionales (10 a 18 dígitos, no CLABE): no se pueden validar por esa red, así que se verifican comparándolas contra un extracto bancario que tú mismo subes al sistema.

2.3 Acceso al portal

Descripción del funcionamiento

Pantalla de inicio de sesión del portal (Portal Gate). Antes de ingresar se selecciona el nodo regional y luego se escriben las credenciales. Dirección de acceso: https://sura.customerfluxone.com/login.

- Selector de nodo regional: North Node (MX) y South Node (CO).
- Campos Correo electrónico y Contraseña.
- Casilla "Recordarme", enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" y botón "Iniciar Sesión".



Pantalla de acceso — Portal Gate

Criterios de aceptación

- "Iniciar Sesión" no debe permitir el ingreso si falta el correo o la contraseña.
- Debe haber un nodo regional seleccionado; el usuario solo debe acceder a la información de su nodo y de su empresa (tenant).
- Con credenciales incorrectas, el mensaje no debe indicar cuál de los dos datos falló.
- "¿Olvidaste tu contraseña?" debe permitir iniciar la recuperación de la contraseña.

Guía de uso

1. Abre https://sura.customerfluxone.com/login en tu navegador.
2. Selecciona tu nodo regional: North Node (MX) o South Node (CO).
3. Escribe tu correo electrónico y tu contraseña.
4. Marca "Recordarme" solo si usas un equipo personal.
5. Haz clic en "Iniciar Sesión". Si no recuerdas tu contraseña, usa "¿Olvidaste tu contraseña?".

3. Centro de Comando

Es la primera pantalla que deberías revisar cada día: da un resumen en tiempo real de las operaciones de validación del cliente. Se compone de un encabezado con selector Diario/Masivo e indicador de sincronización con Flux API, y de los widgets documentados a continuación.



Vista general del Centro de Comando

3.1 Cliente (identificación del tenant)

Descripción del funcionamiento

Tarjeta de identificación del cliente/tenant activo. Sirve como referencia rápida de "con qué cliente estoy trabajando" y da un resumen acumulado de la base de datos asociada.

- Tenant ID: identificador único (UUID) con botón de copiado rápido.
- Información de cuentas: CLABE (total en DB), NO-CLABE (total en DB) y Transacciones (total desde API).



Widget Cliente

Criterios de aceptación

- El Tenant ID debe mostrarse completo y poder copiarse al portapapeles con un clic.
- Las cifras de CLABE y NO-CLABE deben reflejar el total acumulado histórico en base de datos.
- La cifra de Transacciones debe reflejar el total recibido desde la API externa.
- Cada métrica debe indicar su fuente ("Total en DB" o "Desde API").

Guía de uso

1. Usar esta tarjeta para confirmar con qué cliente/tenant se está trabajando.
2. Copiar el Tenant ID cuando se necesite para soporte técnico o integración.
3. Consultar CLABE, NO-CLABE y Transacciones como referencia de volumen.


3.2 Registros cargados diariamente

Descripción del funcionamiento

Widget de tendencia con el volumen de registros cargados a lo largo del tiempo, en gráfica de línea.

- Selector de rango 7d / 14d / 30d, total del periodo y variación porcentual frente al periodo anterior.

- Botón "View Analytics" para el detalle ampliado.



Registros cargados diariamente

Criterios de aceptación

- El total debe corresponder a la suma de registros del rango seleccionado.
- Al cambiar el rango, total, variación y gráfica deben actualizarse de forma consistente.
- El eje X debe mostrar todas las fechas del rango sin saltos.

Guía de uso

1. Usar el selector 7d/14d/30d según el horizonte que se quiera analizar.
2. Revisar el porcentaje de variación para detectar crecimiento o caída del volumen.
3. Dar clic en "View Analytics" para profundizar.

3.3 Resultados de validación

Descripción del funcionamiento

Distribución de todos los registros por estado: Pending, Validated, Rejected e Invalid, con el total general.



Resultados de validación

Criterios de aceptación

- La suma de los cuatro estados debe igualar el Total del badge superior.
- Cada estado debe mantener siempre el mismo color en toda la plataforma.
- Las cifras deben ser el acumulado histórico total, no solo del día.

Guía de uso

1. Usar esta vista para un diagnóstico rápido de la salud de la operación.
2. Si Rejected o Invalid son altos, ir a "Análisis de fallos" para identificar la causa.

3.4 Actividad de hoy

Descripción del funcionamiento

Widget en vivo (se actualiza cada 30 segundos) con el volumen del día: VOLUME, Done, Pending, y un listado "Recent" de archivos cargados hoy.



Criterios de aceptación

- VOLUME debe ser igual a la suma de Done + Pending.
- El widget debe refrescarse cada 30 segundos sin intervención del usuario.
- "Recent" debe ordenarse del más reciente al más antiguo y mostrar nombre, hora y cantidad de registros por archivo.

Guía de uso

1. Revisar el badge de total y las métricas para un pulso inmediato del avance del día.
2. Si Pending no baja, revisar el archivo correspondiente en "Recent".

3.5 Análisis de fallos

Descripción del funcionamiento

Clasifica las principales causas de registros no validados en dos columnas: Top Rejected (fallas técnicas/bancarias) y Top Invalid (fallas de coincidencia de nombre, con el porcentaje obtenido frente al requerido).



Análisis de fallos

Criterios de aceptación

- Cada fila debe mostrar el código/motivo y el conteo de registros afectados, ordenados de mayor a menor.
- Los conteos deben ser consistentes con los totales de Rejected e Invalid de "Resultados de validación".

Guía de uso

1. Usar esta vista para diagnosticar por qué hay registros no validados sin revisar uno por uno.
2. Priorizar la corrección de los motivos con mayor conteo.

4. Subir Archivo (carga base)

4.1 Subir Archivo

Descripción del funcionamiento

Pantalla para cargar un listado grande de cuentas (Excel, CSV o TXT) sin disparar todavía el proceso de validación del día.

- Zona de carga (drag & drop o clic), formato admitido: XLSX.
- Nombre de referencia (obligatorio, 0/50) y Formato de entrada (ej. Stock Diario).



Pantalla Subir Archivo

Criterios de aceptación

- Solo debe admitirse archivos .xlsx; cualquier otro formato debe rechazarse.
- El nombre de referencia es obligatorio y no debe exceder 50 caracteres.
- Tras subir, el procesamiento debe iniciar en segundo plano y reflejarse en "Archivos subidos".


Guía de uso

1. Entra a la pantalla "Subir Archivo".
2. Selecciona el archivo desde tu computadora (Excel, CSV o TXT).
3. Escribe un nombre de referencia y selecciona el formato de entrada.
4. Confirma la carga; puedes seguir usando el sistema mientras se procesa en segundo plano.

4.2 Archivos subidos

Descripción del funcionamiento

Listado histórico de todos los archivos cargados a la plataforma para este cliente, con nombre de referencia, origen, estado ("SUBIDO") y fecha/hora.



Archivos subidos

Criterios de aceptación

- El contador del encabezado debe coincidir con la cantidad total de archivos listados.
- El listado debe ordenarse del más reciente al más antiguo.
- Debe distinguirse entre archivos subidos por archivo y cargas manuales.

Guía de uso

1. Usar esta vista para confirmar que un archivo recién subido quedó registrado.
2. Si un archivo esperado no aparece, verificar en "Subir Archivo" si la carga se completó.

5. Validaciones Diarias


Aquí es donde se procesa la operación del día a día: la que sí necesitas validar de inmediato.

5.1 Validar datos

Descripción del funcionamiento

Vista central de revisión y gestión de los registros extraídos de los archivos cargados.

- Barra de acciones: Filtros Avanzados, Exportar, Marcar Válida / Marcar Inválida.
- Tabla: ID Corp, Contrato RK, ID Participante, Beneficiario, Banco, CLABE, Núm. Cuenta, Archivo Origen, Fecha.



Pantalla Validar datos

Criterios de aceptación

- El checkbox maestro debe seleccionar/deseleccionar todas las filas visibles.
- "Marcar Válida"/"Marcar Inválida" deben requerir al menos un registro seleccionado.
- "Filtros Avanzados" debe permitir acotar por banco, archivo origen, fecha y estado.
- "Exportar" debe respetar los filtros y/o selección activa.


Guía de uso

1. Usar "Filtros Avanzados" para acotar la vista antes de acciones masivas.
2. Seleccionar registros y usar "Marcar Válida"/"Marcar Inválida" tras revisar la información.
3. Usar "Exportar" para compartir o auditar el conjunto filtrado.

5.2 Cargue masivo del día (Validación Diaria)

Descripción del funcionamiento

Pantalla dedicada a subir y validar el archivo de la operación del día, con opción adicional de inserción manual.



Pantalla Validación Diaria

Criterios de aceptación

- Los registros cargados por esta vía deben quedar visibles el mismo día de la carga.
- El sistema debe marcar como DUPLICATED las cuentas ya procesadas, sin volver a validarlas (evita cobros o consultas dobles).

Guía de uso


1. Sube el archivo con las cuentas del día desde "Subir archivo validación diaria".
2. El sistema revisa automáticamente si alguna cuenta ya fue procesada; si está repetida, la marca DUPLICATED.
3. Las cuentas nuevas quedan en fila para el proceso de validación (ver sección 6).

5.3 Insertar Manualmente

Descripción del funcionamiento

Modal para registrar una sola cuenta sin subir un archivo completo.

- Campos obligatorios: CLABE, Nombre del Banco, Nombre(s) Beneficiario, Apellido Paterno, Apellido Materno. Opcionales: ID Corporativo, Contrato RK, ID Participante.



Modal Inserción Manual

Criterios de aceptación

- "Insertar" debe permanecer deshabilitado mientras los campos obligatorios no estén completos.
- Si la cuenta ya existe, el sistema debe avisar que está duplicada y pedir confirmación explícita para forzar el reproceso.

Guía de uso

1. Usa esta opción cuando necesites validar una sola cuenta sin subir un archivo.
2. Completa al menos los campos obligatorios y da clic en "Insertar".
3. Si el sistema avisa que está duplicada y aun así necesitas reprocesarla, confirma explícitamente — solo continúa si estás seguro, ya que esto puede generar una nueva consulta ante el banco.

5.4 Subir archivo diario (modal)

Descripción del funcionamiento

Modal de carga específico para el archivo de validación diaria.

- Formatos soportados: .csv, .xlsx, .txt.



Modal Subir archivo diario

Criterios de aceptación

- El modal debe rechazar cualquier archivo que no sea .csv, .xlsx o .txt.


Guía de uso

1. Haz clic para seleccionar el archivo.
2. Confirma la subida.

5.5 Filtros Avanzados y Exportar

Descripción del funcionamiento

Panel de filtros de texto libre (ID Corp, Contrato RK, ID Participante, Beneficiario, Banco, CLABE, Núm. Cuenta, Archivo Origen), selector de Estado y rango de Fecha.



Filtros Avanzados

- El menú Exportar ofrece tres opciones: Exportar con filtros, Exportar todo, Exportar PLD SURA (con filtros).



Menú Exportar

Criterios de aceptación

- Los filtros deben combinarse todos a la vez (AND), incluyendo fecha y estado.
- "Exportar PLD SURA" debe generar el formato específico requerido por Sura para reportes PLD, respetando los filtros activos.

Guía de uso

1. Usa "Filtros Avanzados" para acotar por cualquier combinación de campos antes de revisar o exportar.
2. Elige la opción de exportación según la necesidad: filtrado, completo, o formato PLD SURA.

6. Cómo se valida una cuenta

No necesitas hacer nada manual para que esto ocurra – sucede automáticamente después de cargar las cuentas — pero es importante que entiendas la lógica para poder interpretar los resultados.

6.1 Cuentas CLABE

1. El sistema envía la CLABE a una red externa de validación (CEP) y recibe un número de trámite.
2. Consulta ese trámite varias veces hasta obtener una respuesta final del banco.
3. Si el banco responde con éxito, entrega el nombre real del titular de la cuenta.
4. El sistema compara ese nombre con el nombre que tú esperabas, y calcula un porcentaje de parecido.
5. Según ese porcentaje (y el del RFC, si lo capturaste), la cuenta queda como VALIDATED, INVALID, IN_REVIEW o REJECTED (ver tabla de la sección 8).

6.2 Cuentas no-CLABE (vía extracto bancario)

1. Sube el extracto bancario (PDF o TXT, máximo 20 MB) en el módulo de Extractos.
2. El sistema extrae de ese documento los números de cuenta y los nombres de los titulares (si es PDF, usa un servicio de lectura automática; si es TXT, lee el archivo directamente).
3. Por cada cuenta que encuentra en el extracto, busca si hay una cuenta pendiente en el sistema con ese mismo número.
4. Si la encuentra, compara el nombre leído del extracto contra el nombre esperado, igual que en el flujo de CLABE, aunque aquí el criterio para aprobar es más estricto.

7. Archivos de Muestra

7.1 Archivos de Muestra

Descripción del funcionamiento

Sección de pruebas (sandbox) para subir archivos de forma libre y revisar su estructura o comportamiento, sin que entren a los flujos de validación diaria o producción.

- Acepta cualquier formato de archivo, máximo 100MB. Nombre de referencia obligatorio.



Archivos de Muestra

Criterios de aceptación

- Debe aceptar cualquier formato, sin restricción de extensión, hasta 100MB.
- Los archivos de muestra no deben procesarse ni contabilizarse en los flujos de validación ni en las métricas del Centro de Comando.

Guía de uso


1. Usar esta vista solo para probar archivos nuevos antes de decidir si se cargan por el canal oficial.
2. Asignar un nombre de referencia identificable como prueba y confirmar que aparece en el listado.

8. Extractos Bancarios

8.1 Generar Lotes


Descripción del funcionamiento

Panel para generar archivos exportables de registros validados, agrupados por banco (máximo 5000 registros por lote).




Generador de Lotes

- El banco destino se selecciona de un catálogo (BBVA Bancomer, Santander, Citibanamex, HSBC, Banorte, Scotiabank, entre otros).



Selección de banco destino

- Los lotes generados quedan listados con archivo, banco, registros, fecha y acción de descarga.



Lotes generados recientemente

Criterios de aceptación

- "Generar Lote" debe permanecer deshabilitado hasta seleccionar un banco válido.
- Cada lote no debe exceder los 5000 registros.
- El nombre del archivo debe seguir un patrón único (banco + timestamp).

Guía de uso


1. Entra al módulo "Extractos Bancarios", pestaña "Generar Lotes".
2. Selecciona el banco destino.
3. Da clic en "Generar Lote".
4. Descarga el archivo desde el listado cuando lo necesites.

8.2 Subir Archivos (extractos)

Descripción del funcionamiento

Panel para subir extractos bancarios en formato PDF o TXT, necesarios para conciliar cuentas no-CLABE.

- Formato admitido: PDF o TXT, máximo 20MB. Nombre de referencia y Tenant obligatorios.



Subir Extractos

Criterios de aceptación

- Debe rechazarse cualquier archivo que no sea PDF o TXT, o que exceda los 20MB.
- "Nombre de referencia" y "Tenant" son obligatorios.

Guía de uso

1. Entra al módulo "Extractos Bancarios", pestaña "Subir Archivos".
2. Sube el archivo del extracto (PDF o TXT, máximo 20 MB).
3. Escribe el nombre de referencia y selecciona el tenant.
4. Da clic en "Subir Extracto" y espera a que el sistema procese el documento y cruce la información contra las cuentas pendientes.
5. Revisa los resultados: las cuentas que coincidieron pasan a VALIDATED o INVALID según el porcentaje de parecido del nombre.


9. Transacciones del Cliente

9.1 Transacciones del Cliente

Descripción del funcionamiento

Expone, en crudo, las transacciones obtenidas desde la API externa (a diferencia de "Validar datos", que muestra registros extraídos de archivos).

- Tabla: ID, Tipo (ej. money_out, penny_validation), Estado (Posted/Failed), Moneda, Fecha Creación, Fecha Actualización.



Transacciones del Cliente

- Filtros Avanzados por ID, Tipo, Estado, Moneda y rango de fechas.



Filtros Avanzados de Transacciones

Criterios de aceptación

- El "Total de registros filtrados" debe reflejar exactamente el universo que cumple los filtros activos.
- La columna "Estado" debe usar color distintivo y consistente por valor.
- Los botones Anterior/Siguiente deben deshabilitarse en la primera y última página respectivamente.

Guía de uso

1. Usar esta vista para auditar transacciones específicas por su ID.
2. Usar "Filtros Avanzados" para acotar por tipo y estado al revisar incidencias.
3. Ante transacciones "Failed", escalar el ID al equipo técnico si la causa no es evidente.


10. Administración (Panel Super Admin)

Esta sección solo es visible para usuarios del área administradora central (Super Administradores). Si tu usuario no pertenece a esa área, no vas a poder ver ni acceder a estas opciones.

10.1 Tenants

Descripción del funcionamiento

- Tabla de tenants: Nombre, Código, Estado, Creado. Botón "+ Crear Tenant".



Panel Super Admin — Tenants

Criterios de aceptación

- El código de tenant debe ser único en toda la plataforma.


Guía de uso

1. Usa "+ Crear Tenant" para dar de alta un nuevo cliente/organización.

10.2 Usuarios


Descripción del funcionamiento

- Tabla de usuarios: Nombre, Email, Tenant, Creado. Botón "+ Crear Usuario".



Panel Super Admin — Usuarios

- Modal "Crear Usuario": Nombre, Email, Contraseña, Asignar Tenant.



Modal Crear Usuario

Criterios de aceptación

- El formulario debe exigir todos los campos antes de habilitar "Guardar".
- El Email debe validarse como único y con formato válido.


Guía de uso

1. Usa "+ Crear Usuario", completa nombre, correo, contraseña y tenant, y da clic en "Guardar".

10.3 Permisos

Descripción del funcionamiento

Permite configurar qué pantallas puede ver cada usuario. Si no se configura nada, el usuario recibe un conjunto de pantallas por defecto.



Panel Super Admin — Permisos

Criterios de aceptación

- Al seleccionar un usuario, la grilla debe reflejar exactamente sus permisos actuales.
- Si un módulo no está marcado, no debe aparecer en el menú de navegación de ese usuario ni ser accesible por URL directa.


Guía de uso

1. Selecciona el usuario desde el desplegable.
2. Marca o desmarca los módulos a los que debe tener acceso.
3. Da clic en "Guardar Permisos".

10.4 Notificaciones


Descripción del funcionamiento

- Tabla: Email, Tipo de Notificación, Tenant, Agregado, Acciones. Botón "+ Agregar Correo".



Panel Super Admin — Notificaciones

- Modal "Agregar Correo": Email, Tipo de Notificación, Asignar Tenant.



Modal Agregar Correo

Criterios de aceptación

- El formulario debe exigir Email, Tipo de Notificación y Tenant antes de guardar.

Guía de uso

1. Usa "+ Agregar Correo" para dar de alta un correo que reciba alertas del sistema.

11. Entendiendo los estados de una cuenta

Este es el glosario más importante del sistema. Cada cuenta procesada termina en uno de estos estados:

Estado	¿Qué significa?	¿Qué debo hacer?
DUPLICATED	Esa cuenta ya se cargó antes al sistema. No se vuelve a validar, para no repetir consultas ni generar cobros dobles.	Nada. Es informativo. Si crees que no debería estar duplicada, revisa el archivo original que subiste.
REJECTED	Aplica solo a cuentas CLABE. El banco o la red no pudo procesar la validación (cuenta bloqueada, cancelada o banco incorrecto). No llegó a compararse el nombre.	Verifica que la CLABE esté bien escrita y vigente; si es correcta, puede requerir seguimiento con el banco.
INVALID	El banco sí respondió, pero el nombre (o RFC) del titular no coincide lo suficiente con el nombre esperado.	Revisa si el nombre capturado tiene errores de dedo, apellidos incompletos o está invertido, y corrige si aplica.
IN_REVIEW	Solo para CLABE. El parecido del nombre quedó en una zona intermedia (ni claramente correcto ni claramente incorrecto).	Alguien del equipo debe revisar manualmente el caso y decidir si se aprueba o se rechaza.
VALIDATED	Todo salió bien: la transacción fue exitosa y el nombre coincide lo suficiente con el esperado.	Nada. La cuenta queda lista para incluirse en un lote.

Catálogo de errores del estado REJECTED

El estado REJECTED agrupa casos con distintas causas: reglas del ecosistema SPEI / del banco receptor, y errores internos de la plataforma. La siguiente tabla detalla los mensajes de error más comunes, su origen y la explicación que debe comunicarse al cliente.

Origen del Rechazo	Mensaje Original de Error	Explicación para el Cliente	¿Se puede reprocesar?
SPEI	ACCOUNT_TYPE_NO_MATCH: Tipo de cuenta no corresponde	La cuenta destino no coincide con el tipo de cuenta especificado (ej. cheques, ahorro).	No
SPEI	ADDITIONAL_INFORMATION_INVALID: Información adicional inválida	Los datos adicionales proporcionados para la transferencia no tienen un formato válido o no son reconocidos.	No
SPEI	INVALID_CHARACTER: Carácter inválido	Se incluyeron caracteres especiales no permitidos en la información de la transferencia.	No
SPEI	TRACKING_KEY_REPEATED: Clave de rastreo repetida por el participante emisor	La clave de rastreo (clave única de transacción) ya fue utilizada en una operación anterior, por lo que se rechaza por duplicidad.	No
SPEI	ACCOUNT_NOT_EXISTS: Cuenta inexistente	La cuenta bancaria a la que se intenta enviar los fondos no existe en el banco receptor.	No
SPEI	BLOCKED_ACCOUNT: Cuenta bloqueada	La cuenta destino se encuentra bloqueada por el banco y no puede recibir fondos.	No
SPEI	CANCELLED_ACCOUNT: Cuenta cancelada	La cuenta destino ha sido dada de baja o cancelada por el banco receptor.	No
Interno	API_REJECT: invalid_clabe: The clabe is invalid	La cuenta CLABE proporcionada es incorrecta o no tiene un formato válido.	No
SPEI	CUSTOM_MESSAGE: Rechazada por SPEI	El sistema central de SPEI rechazó la transacción por reglas de negocio de la institución.	No
SPEI	MISSING_INFORMATION: Falta información requerida para completar el pago	No se incluyeron todos los datos obligatorios necesarios para procesar la transferencia.	No
SPEI	ACCOUNT_RECEPTOR_NO_MATCH: Cuenta no pertenece al participante receptor	La cuenta indicada no corresponde a la institución bancaria seleccionada.	No
SPEI	ACCOUNT_TYPE_ERROR: Tipo de operación errónea	El tipo de operación especificada es incorrecta para el tipo de cuenta destino.	No
SPEI	OTHER_CURRENCY_ACCOUNT: Cuenta en otra divisa	La cuenta destino opera en una moneda diferente a pesos mexicanos (MXN), que es la divisa de la transferencia intentada.	No
Interno	API_REJECT: internal_server_errorUndefined index: id	Error interno de plataforma. No se pudo identificar el número de transacción para procesarla. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	Sí
Interno	API_REJECT: internal_server_errorMonato API did not return an ID... RESOURCE_NOT_FOUND	Error interno de comunicación. No se encontró el registro del método de pago en el sistema. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	Sí
Interno	API_REJECT: Validation Failed	La transacción no superó nuestras validaciones internas de seguridad o formato antes de enviarse. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	No
Interno	API_REJECT: Error de conexión o sistema	Hubo una falla temporal de conectividad con nuestros servicios. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	Sí
Interno	API_REJECT: internal_server_errorMonato API did not return an ID... Penny Validation is temporarily unavailable	El servicio de validación de cuentas está temporalmente fuera de línea por mantenimiento. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	Sí

Interno	API_REJECT: The source instrument ID was not found in client accounts	El método de pago o cuenta origen seleccionada no fue encontrada en el perfil. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	**Sí**
Interno	API_REJECT: Connection or Request Error	Fallo en la solicitud de red al intentar procesar el pago. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	**Sí**
Interno	API_REJECT: The clabe is invalid	La CLABE no pasó la validación interna del sistema antes de enviarse a la red bancaria debido al formato incorrecto.	**No**
Interno	API_REJECT: Internal Server Error	Error general temporal en nuestros servidores al procesar la solicitud. Se recomienda reprocesar, debido a que el envío no fue exitoso y no se realizó la transacción.	**Sí**

Reprocesar validaciones (para casos especiales)

Si el equipo técnico ajusta alguna regla de validación (por ejemplo, cómo se limpia el RFC antes de compararlo), es posible recalcular el resultado de cuentas ya procesadas sin tener que volver a consultarlas ante el banco. Esto normalmente lo ejecuta el equipo técnico o de soporte a petición tuya, útil sobre todo para revisar en bloque cuentas que quedaron como INVALID.

12. Preguntas frecuentes

¿Por qué una cuenta quedó como DUPLICATED si es la primera vez que la subo yo?

Puede que otra persona de tu misma empresa ya la haya cargado antes, o que tú mismo la hayas incluido en un archivo anterior. El sistema no vuelve a procesarla para evitar generar cobros o consultas repetidas.

¿Por qué una cuenta CLABE válida me salió como REJECTED?

REJECTED significa que el problema ocurrió del lado del banco o de la red (cuenta bloqueada, cancelada, o un error de conexión), no que el nombre no coincida. Verifica que la CLABE esté completa y correctamente escrita.

¿Qué diferencia hay entre INVALID y IN_REVIEW?

INVALID es un rechazo definitivo: el sistema ya comparó los nombres y no se parecen lo suficiente. IN_REVIEW es un caso dudoso, donde el parecido quedó en una zona intermedia y alguien de tu equipo debe decidir manualmente si se aprueba o se rechaza.

¿Puedo forzar la validación de una cuenta que salió duplicada?

Sí, únicamente desde la carga manual de una cuenta individual, y el sistema te va a pedir que confirmes explícitamente que quieres reprocesarla.

¿Qué pasa si subo un extracto bancario muy pesado?

El sistema acepta archivos de hasta 20 MB. Si tu archivo es más grande, tendrás que dividirlo antes de subirlo.

¿Qué diferencia hay entre "Subir Archivo" y "Archivos de Muestra"?

"Subir Archivo" carga cuentas reales que sí se van a procesar (solo XLSX). "Archivos de Muestra" es un espacio de prueba que acepta cualquier formato y nunca entra a los flujos de validación ni afecta las métricas del sistema.