#### 110年第2學期

## 智慧計算實驗

Computational Intelligence Laboratory

人工智慧

物聯網

電腦視覺

網路通訊

東華大學電機工程學系





#### 課程大綱 OURSE OUCTINE



- 1 智慧計算(Computational Intelligence)
- 2 人工智慧(Artificial Intelligence, AI) 理論與實作
- 3 人工智慧在電腦視覺、網絡通訊與物聯網上的最新應用

註 應先修課程:程式設計(一)

### 01 發展歷程

誕生 探索 繁榮 技術突破 黃金發展 第一次低谷 第二次低谷 階段 階段 階段



#### 1950-1956

- 圖靈測試
- 達特茅斯會 議提出人工 智慧一詞



#### 1974-1980

電腦有限內 存、處理速 度低



研發各種人 工智慧模型

1956-1974



- 數據量化
- 機器學習



#### 1987-1993

無法解決深 度學習多層 問題




#### 2006-

人工智慧大量 的技術研發與 應用




#### 1993-2006

- 深度學習技 術突破
- 大數據累積



# 02 大數據

指更龐大且更複雜的資料集,使傳統的資料處理軟體已無力招架



#### 01 人工智慧原理篇

### 03 學習任務

機器學習:透過大量的資料來讓機器(模型),學習到如何正確預測及判斷

在數學定義上是找到一函數,能讓資料輸入函數得到輸出值,其值與實際值越相近

 輸入
 函數
 輸出

 回歸
 PM2.5、CO、SO2等
 呼吸道感染人數


 分類
 猫 (0) / 狗 (1) 類別

定位

影像的像素值

目標物的類別及其位置






### 人工智慧安裝篇

- 編程語言
- 深度學習框架
- 本機安裝Python
- Jupyter Notebook 自動補上語法
- 安裝套件





## 01 編程語言

#### Google Trends 全球搜索詞彙: Machine and Deep Learning



### 02 深度學習框架





	Tensorflow	PyTorch
Training time	01:01:54	01:40:06
Epoch time (seconds/epoch)	3.714	6.006
Training speed (samples/second)	269,251	166,500

### 本機安裝Python

- 從Anaconda官網中選擇下載電腦系統支援的安裝檔案(目前Anaconda的最高Python版本為3.9) https://www.anaconda.com/products/individual
- 執行安裝檔,環境變數需要打勾文字成**紅色**,其餘都按下一步即可
- 安裝完成後,將Anaconda以右鍵以「系統管理身分執行」
- 由於考量本教材使用的套件大多只支援**Python3.6**,所以創建Python 3.6的環境:
- 1. Environments中在base(root)根環境,以左鍵點擊三角形選擇執行「Open Terminal」執行命令提示字元(CMD)
- 2. 在CMD中輸入conda create -n py36 python=3.6 anaconda, 開始創建名稱為py36與Python版本為3.6的環境
- 3. 安裝完後,在Environments中點擊py36的環境,並轉換到「Home」,點擊安裝程式編譯器Jupyter Notebook「install」
- 4. 完成後Environments中在py36環境,以左鍵點擊三角形選擇執行「Open with Jupyter Notebook」可以開始撰寫程式








### 04 Jupyter Notebook 自動補上語法

在 py36 環境中開啟命令提示字元執行下列指令:

- 安装 nbextensions
  - ✓ pip install jupyter\_contrib\_nbextensions
  - ✓ jupyter contrib nbextension install –user
- 安裝 nbextensions\_configurator
  - ✓ pip install jupyter\_nbextensions\_configurator
  - ✓ jupyter nbextensions\_configurator enable --user



- 完成上述安裝後,請重新啟動 Jupyter Notebook,在彈出的Home裡面中,能看到增加了 Nbextensions 標籤頁,在這 勾選Hinterland即啟動語法自動補全
- 補充:若要程式碼的左邊顯示行數,點擊「View」中的「Toggle Line Number(切換行數)」,預設為關閉

#### 05 安裝套件


#### 兩種安裝方式:

- 1. 可至PyPI網站 ( <a href="https://pypi.org/">https://pypi.org/</a> ) 上尋找套件名稱,並複製 pip install package\_name 輸入至該環境的命令提示字元中
- PyPi
- 補充: pip 默認將 Python 包安裝到系統目錄,有時會需要系統管理訪問權限。
   添加 –user 指令是不需要任何特殊權限, pip install package\_name --user
- 2. 在該環境中選擇「Not Installed」,對預安裝的套件點擊方框,並選擇「Apply」來安裝。或是使用 conda install package\_name
- 補充:安裝方式 pip 與 conda 在環境中的依賴方面有所不同
  - 1. pip安裝時會在遞歸的串行循環中安裝依賴項。可能無法確保同時滿足所有套件的依賴性。如果較早安裝的套件與稍 後安裝的套件具有不兼容的依賴性版本,則可能導致破壞環境
  - 2. conda使用可確保滿足環境中安裝的所有套件的所有要求。此檢查可能需要額外的時間,但有助於防止創建破壞環境

PART 2

### 資料處理

- 純文字文件
- 常見傳遞資料格式
- ■影像
- 影片與攝影機串流



### **純文字文件**



步驟: 開啟 — 寫入/讀取 — 關閉

file\_obj = open(file, mode= "r" ) 1. 開啟

r開啟檔案只供讀取,為預設值

w 開啟檔案供寫入,如果原先檔案有內容,其內容將被覆蓋

a 開啟檔案供寫入,如果原先檔案有內容,新寫入的資料將附加在後面

x 開啟一個新的檔案供寫入,如果所開啟的檔案已經存在則會產生錯誤

file\_obj.readlines() 2. 讀檔

一次讀一行,以列表呈現

file\_obj.read()

一次讀全部

file\_obj.write(str) 3. 寫檔 print(str, file=file\_obj)

file\_obj.close() 4. 關閉

每次開啟檔案,請必要執行關閉

with open(file, mode= "r" ) as file\_obj: 若使用with as 開啟檔案,以下程式執行完會自動關閉

#### 02 常見傳遞資料格式



Pandas 是一個資料處理與資料分析常用的開源套件 ( https://pandas.pydata.org/docs/index.html )

1. 給予資料與欄位字串,建立一DataFrame

df = pd.DataFrame(data, columns = [str])

2. 呈現DataFrame資料: 前n筆資料(n預設為5)

df.head(n=5)

後n筆資料(n預設為5)

df.tail(n=5)

3. 從DataFrame中取得一欄位的資料:

data\_column = df[str]

4. 儲存DataFrame資料:

CSV

df.to\_csv(path, index = bool)

excel

df.to\_excel(path, index = bool, sheet\_name = str)

json

df.to\_json(path)

xml

df.to\_xml(path)

index為第一欄位編號是否存取

sheet\_name 為工作表的名稱

備註: pandas 版本為 1.3.0 以上才能使用

#### 02 資料處理

#### 02 常見傳遞資料格式

5. 讀取資料: ■ CSV df = pd.read\_csv(path)

■ excel df = pd.read\_excel(path, engine='openpyxl') openpyxl 支持較新的試算表格式

■ json df = pd.read\_json(path)

■ xml df = pd.read\_xml(path)

6. 新建欄位 df[str] = data 單欄新增,若str是以存在的欄位,其資料內容則會被取代

df.insert(index,str,data) 單欄新增·index為插入的欄位位置

df = df.assign(str1 = data1, str2 = data2, ...) 多欄新增

7. 新建資料(列) df2 = df2.append(df1) 多列新增,df1的欄位名稱要與df2相同,此方法較多限制

# 03 影像



#### 處理影像的套件常見的如下五個:

	OpenCV (cv2)	Matplotlib	Scipy
讀取資料	cv2.imread(path)	matplotlib.image.imread(path)	scipy.misc.imread(path)
資料型別	numpy.ndarray	numpy.ndarray	numpy.ndarray
顯示影像	cv2.imshow(Title, img)	matplotlib.pyplot.imshow(img) matplotlib.pyplot.matshow(img) matplotlib.pyplot.show()	scipy.misc.imshow(img)
儲存影像	cv2.imwrite(path, img)	matplotlib.pyplot.imsave(path, img)	scipy.misc.imsave(path, img)

	PIL	Tensorflow (tf), Keras
讀取資料	PIL.Image.open(path)	tf.keras.preprocessing.image.load_img(path)
資料型別	PIL	PIL
顯示影像	img.show()	img.show()
儲存影像	img.save(path)	tf.keras.preprocessing.image.save_img(path, img)

### 03 影像

- 1. PIL轉為陣列,可用兩種方法: tf.keras.preprocessing.image.img\_to\_array(img) , numpy.array(img)
- 2. OpenCV讀取影像的彩色通道為BGR。顯示影像也為BGR。若要轉換彩色通道時,可以使用 dst =cv2.cvtColor( src, code)
  - dst 表示輸出影像,與原始輸入影像具有同樣的資料類型與深度
  - src表示原始輸入影像
  - code是色彩空間轉換碼,常見的如右表 與 網站 [ <u>連結</u> ]:

補充:色彩空間的通道表示如下

• RGB 與 BGR:為光的三原色即紅、綠、藍色

HSV: H為色調, S為飽和度, V為亮度

• YUV:又稱為YCrCb,Y為亮度,UV表示色度,即色調與飽和度, 分別用Cr和Cb來表示

說明	轉換碼
RGB與BGR轉換	cv2.COLOR_BGR2RGB
	cv2.COLOR_RGB2BGR
RGB/BGR與灰階轉換	cv2.COLOR_BGR2GRAY
	cv2.COLOR_RGB2GRAY
RGB/BGR與HSV轉換	cv2.COLOR_BGR2HSV
	cv2.COLOR_RGB2HSV
	cv2.COLOR_HSV2BGR
	cv2.COLOR_HSV2RGB
RGB/BGR與YUV轉換	cv2.COLOR_BGR2YUV
	cv2.COLOR_RGB2YUV
	cv2.COLOR_YUV2BGR
	cv2.COLOR_YUV2RGB

#### 04 影片與攝影機串流

- 1. 初始化 cap = cv2.VideoCapture(ID)
  - 初始化攝影機並存至cap變數中,其中ID為攝影機的ID號。預設值為-1,表示隨機選取一個攝影機。設為0為第一個攝影機,設為1為第二個攝影機,依此類推。ID也可以給予影片的位置來初始化預播放的影片
- 2. 捕捉畫面 hasFrame, img = cap.read()

hasFrame 表示捕捉是否成功,如果成功則該值為True,不成功為 False。img 是傳回的捕捉到的畫面,如果沒有畫面被捕捉,則該值 為空

- 3. 播放視訊時每一畫面的持續停留時間,該參數的單位為ms
- 4. 釋放 cap.release()
- 5. 銷毀視窗 cv2.destroyAllWindows()

- cap = cv2.VideoCapture(0)
- while True:
- 3 hasFrame, img = cap.read()
- 4 cv2.imshow("Frame", img)
- if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
- 6 break
- 7 cap.release()
- 8 cv2.destroyAllWindows()

cv2.waitKey(1)

## 作業

1. (20%) 打印三角形聖誕樹(右圖),使用for迴圈打印,並儲存至純文字文件:

▶ 樹葉為底十個\*字號,依序減二,最高為兩個\*字號且皆置中

▶ 樹幹為高寬兩個 \*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

2. (20%) 表格 (左圖) 再新增欄位為 BMI, 其數值為身高與體重所計算的,型別為浮點數取小數點兩位 (右圖)

	age	city	height	weight	sex	SBP	DBP
0	23	Japan	175	68	М	120	85
1	18	Taiwan	168	55	F	114	90
2	30	USA	173	75	М	145	75
3	25	Taiwan	158	50	F	110	78



	age	city	height	weight	sex	SBP	DBP	ВМІ	
0	23	Japan	175	68	М	120	85	22.20	
1	18	Taiwan	168	55	F	114	90	19.49	
2	30	USA	173	75	М	145	75	25.06	
3	25	Taiwan	158	50	F	110	78	20.03	



3. (20%) 右圖影像轉為陣列裁減至左上角(140, 220)至右下角(450, 520)的矩形,並用Matplotlib顯示其裁減影像並儲存

## 作業

- 4. (20%) 以OpenCV讀取影像,不能使用 cv2.cvtColor() 而是以陣列取代方式來實現BGR轉RGB通道,並用Matplotlib顯示
- 5. (20%) 讀取影像並調整影像亮度提高20%與降低20%,並用Matplotlib顯示
- 6. (20%) 開啟攝影機:
  - 在畫面中繪製紅色正方形在畫面左上角位 置(100, 100) 到 右下角位置(200, 200)
  - 將純紅色正方形改為透明度60%的紅色

