# 二、安裝與訓練車牌號碼 Harr 特徵分類器模型

# 01. 安裝與調整套件

- ➤ OpenCV Haar 特徵分類器模型訓練 https://github.com/sauhaardac/haar-training
- ▶ OpenCV 官網 https://opencv.org/releases/ 中, 下載 opencv-3.4.9-vc14\_vc.exe
- ▶ 安裝 opency-3.4.9-yc14\_yc.exe, 並打開其資料夾, 作以下處理:
  - A. 將 opencv\build\x64\vc15\bin 中的三個檔案, 複製到 haar-training\tarining:
    - a. opency\_createsamples.exe
    - b. opency\_traincascade.exe
    - c. opencv\_world349.dll
  - B. 刪除 haar-training/tarining 中的兩個檔案:
    - a. createsamples.exe
    - b. traincascade.exe
- ▶ 加入正/負樣本的影像,刪除 Haar-Training-master\training\negative 與 Haar-Training-master\training\positive\rawdata 原先檔案
- 注意 1: Harr 分類器的訓練樣本只提供 bmp 的影像副檔名檔案
- 注意 2: 刪除與複製是因為 Github 中的 Harr 分類器僅供 opencv 3.4 版本使用,以下程式指令可查看其版本

[09]

import cv2

print(cv2. version )

# 02. 開始使用 Haar 訓練模型

- A. 更正打包的批次檔:
  - 正樣本影像必須以 opencv\_createsamples.exe 檔打包為向量檔才能訓練。將正樣本影像打包向量檔的批次檔為 training\samples\_creation.bat, 請使用記事本打開 bat 檔,並按照下面文字修改其內容(註:文字內容是同一列):

opency\_createsamples.exe -info positive/info.txt -vec vector/facevector.vec -num 497 -w 76 -h 20

#### 16. 參數意義如下:

■ -info: 正樣本標記檔路徑

■ -vec: 產生的向量檔路徑

■ -num: 正樣本影像數量

■ -w: 偵測物件的寬度

■ -h: 偵測物件的高度

- b. 在使用 Hoor 特徵分類器模型時,偵測物件的寬度與寬度設定非常重要,小於此設定值的區域將無法偵測,而且偵測時會使用此寬高比進行偵測。因為車牌號碼寬高比為 3.8, 所以我們將設定最小高度為 20 像素, 再將 寬度設為 20x3.8=76 像素
- B. 執行打包的批次檔, 開始打包向量檔:

更正好後,點兩下執行 samples\_creation.bat 會在 training\vector 的資料夾中產生 facevector.vec 向量檔

#### C. 更正 Haar 特徵分類器訓練的批次檔:

訓練 Haar 特徵分類器的批次檔為 training\haarTraining.bat, 請使用記事本打開 bat 檔,並按照下面文字修改 其內容(註:文字內容是同一列):

[10]

opencv\_traincascade.exe -data cascades -vec vector/facevector.vec -bg negative/bg.txt -numPos 497 - numNeg 293 -numStages 15 -w 76 -h 20 -minHitRate 0.9999 -precalcValBufSize 512 -precalcIdxBufSize 512 - mode ALL



#### 17. 參數意義如下:

■ -data: 指定儲存訓練結果的資料夾

■ -vec: 指定正樣本向量檔路徑
■ -bg: 指定負樣本資料檔路徑

■ -numPos: 指定正樣本影像數量

■ -numNeg: 指定負樣本影像數量

- -numStage: 訓練級數,級數越多,模型的偵測準確率越高,但訓練花費的時間越長。通常級數設為 15 到 25 之間
- -w、-h: 偵測物件的寬度與高度
- -minHitRate: 每一級需要達到的準確率
- -precalcValBufSize 及-precalcldxBufSize: 使用的記憶體,單位為 「M」,訓練及使用的記憶體 大小,記憶體越大,訓練所花費的時間越短。如果訓練過程中出現 「記憶體不足」訊息時,可適 度減小此數值
- -mode: 訓練模式,使用哪些 Haar 特徵類型來訓練。「ALL」是使用所有特徵類型,「BASIC」是使用線性 Haar 特徵類型,「CORE」是使用線性及中心 Haar 特徵類型

### D. 執行 Haar 特徵分類器訓練的批次檔, 開始訓練:

請先清空 training\cascades 資料夾中所有資料,然後再點兩下執行 training\haarTraining.bat。訓練時間相當長(大約兩小時左右),請耐心等候。訓練完成後,訓練結果會存於 training\cascades 資料夾中。其中 cascades.xml 就是訓練完成的模型檔

### 03. 使用 Haar 特徵分類器偵測車牌

A. 讀取模型後進行分類器的辨識, 並將車牌用矩形標註出來:

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
img_path = 'carPlate/resize001.bmp'

img = cv2.imread(img_path)
detector = cv2.CascadeClassifier("License_Plate_Haar_cascade.xml")
signs = detector.detectMultiScale(img, minSize = (76, 20), scaleFactor = 1.1, m
inNeighbors=10)
```

```
if len(signs) > 0:
    for (sx, sy, sw, sh) in signs:
        cv2.rectangle(img, (sx, sy), (sx+sw, sy+sh), (0, 0, 255), 2)
        print(signs)
else:
    print('沒有辨識到車牌!')

plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.show()
```

- 18. cv2.CascadeClassifier(path): 讀取 OpenCV 模型, 其中 path 為模型路徑。若想方便性的尋找 haar 的模型, 可以使用 cv2.data.haarcascades 的方法快速查找, 但是還是不建議使用這方式, 例: cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades+" License\_Plate\_Haar\_cascade.xml ")
- - minSize: 此參數設定最小偵測區塊
  - maxSize: 此參數設定最大偵測區塊
  - scaleFactor: 偵測原理是系統會以不同區塊大小對影像掃描進行特徵比對,以參數設定區塊的改變倍數。常設為「1.1」
  - minNeighbors: 此為控制誤檢率參數。系統以不同區塊大小進行特徵比對時,在不同區塊中可能 會多次成功取得特徵,成功取得特徵數需達到此參數設定值才算偵測成功。預設為「3」
  - flags: 此參數設定檢測模式,常見的值有:
    - > cv2.CASECADE\_SCALE\_IMAGE: 按比例正常檢測
    - ➤ Cv2.CASECADE\_DO\_CANNY\_PRUNING: 利用 Canny 邊緣檢測器來排除一些邊緣很少或很多的影像區域
    - ▶ cv2.CASECADE\_FIND\_BIGGEST\_OBJECT: 只檢測最大的物體
    - ▶ cv2.CASECADE\_DO\_ROUGH\_SEARCH: 只做初略檢測
- 20. cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), color, line size): 將 img 的影像繪製矩形, 其中 (x1, y1) 與 (x2, y2) 為矩形左上角與右下角, color 為(B,G,R)的顏色, line size 為矩形線的寬度





放大倍率繼續從開始端檢測

圖一、Haar 特徵分類器偵測方式

圖二、車牌檢測結果

# 04. 車牌號碼各別擷取

#### A. 將車牌位置的區域轉為二值化的影像:

```
img = cv2.imread(img_path)
crop_img = img[sy:sy+sh, sx:sx+sw]
gray_img = cv2.cvtColor(crop_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
_, binary_img = cv2.threshold(gray_img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

plt.imshow(binary_img, cmap='gray')
plt.show()
```

21. ret, binary\_img = cv2.threshold(img, threshold, max\_value, type), 詳細如下:

### 回傳值:

- ret: 回傳找到的最佳門檻值,一般情況都忽略此參數
- binary\_img: 已二值化的影像

### 輸入參數:

- img: 輸入的灰階影像
- threshold:對像素值進行分類的門檻值
- max\_value:當像素值超過了門檻值(或是小於門檻值,根據 type 來決定),所賦予的值
- type: 二值化操作的類型,有下列五種類型:
  - > cv2.THRESH\_BINARY: 將大於門檻值的灰階值設為最大灰階值, 小於門檻值設為 0
  - cv2.THRESH\_BINARY\_INV: 將大於門檻值的灰階值設為 0, 其他值設為最大灰階值
  - > cv2.THRESH\_TRUNC: 將大於門檻值的灰階值設為門檻值, 小於門檻值的值保持不變
  - ▶ cv2.THRESH\_TOZERO: 將小於門檻值的灰階值設為 0, 大於門檻值的值保持不變
  - cv2.THRESH\_TOZERO\_INV: 將大於門檻值的灰階值設為0, 小於門檻值的值保持不變



圖三、車牌二值化後的影像

# B. 將二值化的影像進行輪廓偵測:



22. contours, hierarchy = cv2.findContours(img, 偵測模式, 輪廓算法)

回傳值: contours 為輪廓 及 hierarchy 為階層

常見的偵測模式:

■ cv2.RETR\_EXTERNAL: 只偵測輪廓外緣(常用)

■ cv2.RETR\_LIST: 偵測輪廓時不建立等級關係

■ cv2.RETR\_CCOMP: 偵測輪廓時建立兩個等級關係

■ cv2.RETR\_TREE: 偵測輪廓時建立樹狀等級關係

常見的輪廓算法:


■ cv2.CHAIN\_APPROX\_NONE: 儲存所有輪廓點

■ cv2. CHAIN\_APPROX\_SIMPLE: 壓縮水平、垂直及對角線方向元素,只儲存該方向的終點,例如: 舉行只儲存四個點,此算法速度較快(常用)

23. locations = cv2.boundingRect(輪廓資訊):可將輪廓資訊以一個最小的矩形包圍起來,回傳該矩形的左上角位置與其寬高

C. 設立條件式來移除非車牌號碼的輪廓區塊。若以像素的寬高來移除容易受到,鏡頭拍攝與車牌的距離而有落差,因此我們以比例關係來設立條件式:

```
img = cv2.imread(img_path)
crop_img = img[sy:sy+sh, sx:sx+sw]
contours, hierarchy = cv2.findContours(binary_img, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i in range(len(contours)):
    (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(contours[i])
    if sw*(3/20)>w>sw*(0.5/20) and sh*(19.5/20)>h>sh*(12/20):
        print((x, y, w, h))
        cv2.rectangle(crop_img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 1)
plt.imshow(crop_img)
plt.show()
```



圖四、最小矩形包圍後輪廓偵測的影像: (左圖) 設條件式前 與(右圖) 設條件式後