# clumsy를 이용한 PC 및 모바일 기기 네트워크 제어하기

# 목차

- 1. clumsy란?
- 2. 구성 환경
- 3. 모바일 기기와 PC의 네트워크 통신 구조
- 4. 테스트용 무선망 만들기
  - a. PC에서 무선 Wifi 환경 만들기
  - b. 모바일 기기의 접속
- 5. 네트워크 지연 발생 시키기
- 6. 네트워크 단절 발생 시키기
- 7. 네트워크 Throttle

# clumsy란?

PC의 네트워크 통신 중 패킷을 컨트롤(Lag, Drop등)을 할 수 있는 툴

Window 환경에서만 동작

사이트 : <a href="http://jagt.github.io/clumsy/">http://jagt.github.io/clumsy/</a>



## 구성 환경

### PC OS

- Window 10 권장

## 네트워크 제어툴(clumsy)

- clumsy-0.2-win32.zip or clumsy-0.2-win64.zip
- . 다운로드주소
  - https://github.com/jagt/clumsy/releases
- 0.2 버전을 이용할 것

#### USB 무선 랜 카드

- '호스트된 네트워크 지원'이 되어야 함
- 확인 방법
  - 무선 랜 카드를 PC에 장착
  - cmd 창에서 명령어 입력

```
:#Windows#system3<mark>2>netsh wlan show drivers</mark>
                                 802.11n USB Wireless LAN Card
                                 Ralink Technology, Corp.
                               2015-04-21
                              기본 Wi-Fi 드라이버
 ㅠㅎ
지원되는 주파수 형식
FIPS 140-2 모드 지원됨: 예
                              802.11b 802.11g 802.11n
                                                  없음
                                                  WEP-40bit
                                                  WEP-104H 트
                               WPA-엔터프라이즈
WPA-엔터프라이즈
                                                      CCMP
                               WPA-개인
                              WPA-개인
WPA2-엔터프라이즈
WPA2-엔터프라이즈
WPA2-개인
WPA2-개인
                                                  CCMP
                                                     CCMP
                                                  CCMP
                              CCMP
  특별 모드에서 지원되는 인증
                                                  없음
                                                  WEP-40bit
 #PA2-개인
광급업체 정의
'지원되는 무선 디스플레이: 예(그래픽 드라이버:
                                                 CCMP
                                                 공급업체 정의
예, Wi-Fi 드라이버:
```


# 모바일 기기와 PC의 네트워크 통신 구조

## **Data Packet Outbound**

- 1. 데이터는 모바일 기기의 Wifi를 이용하여 PC의 무선 랜 카드로 이동
- 2. 무선 랜 카드에서 PC의 유선 랜 카드로 이동
- 3. 유선 랜 카드에서 네트워크를 이용하여 외부로 나감

## Data Packet Inbound

- 위의 순서와 반대로 이루어짐



# 테스트용 무선 망 만들기(PC에서 무선 Wifi 환경 만들기)

## PC에서 무선 Wifi 환경 만들기

- PC에 USB 무선 랜 카드를 장착
- 윈도우 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 모바일 핫스팟
- 편집 버튼을 눌러 무선 Wifi의 이름과 암호를 설정
- 모바일 핫스팟을 동작 시킨다
- '다음에서 인터넷 연결 공유'는 무선 Wifi가 해당 네트워크를 이용하여 외부와 통신을 한다는 뜻



## 모바일 핫스팟

다른 디바이스와 인터넷 연결 공유

다음에서 인터넷 연결 공유

TOPSAGE PC 01098720872

## 모바일 기기의 무선 Wifi 접속

- 1. 모바일 기기에서 생성한 Wifi에 접속
  - a. '모바일 데이터'를 꺼두거나 '비행기 탑승 모드'로 해두고 Wifi에 접속한다면 PC의 유선 네트워크만 이용하여 통신이 되므로 테스트가 용이
- 2. 접속이 되면 모바일 핫스팟에 접속된 정보가 나옴






# 네트워크 지연 발생 시키기

네트워크로 이동되는 패킷 전체에 특정 시간을 지연 시켜 전송하는 방법

- 상단의 Filtering이 시작된 상태여야 한다
- - 체크 박스가 체크되었을 때만 패킷을 지연 시킨디
  - 실시간 적용이므로 Filtering을 재시작 하지 않아도 된다

- Deley(ms)는 패킷
- 실시간 적용이므로 Lag 체크 박스를 변경하지 않아도 된다 Ex 1) Inbound 체크 및 Delay 50인 경우
  - 들어오는 패킷만 50ms 지연 되어 받는다.
- Ex 2) Outbound 체크 및 Delay 100인 경우
  - 나가는 패킷만 100ms 지연 되어 받는다
- Ex 3) Inbound & Outbound 체크 및 Delay 200인 경우 들어오고 나가는 패킷 모두 200ms 지연되어 받는다.

  - 주의점 : ping 패킷 같은 경우 inbound, outbound 모두 영향을 받기에 총 400ms 지연이 발생한다



## 네트워크 단절 발생 시키기

네트워크로 이동되는 패킷들을 전송 시키지 않는 방법

바로 적용되는 옵션이 없으며, Drop 항목 및 Chance 설정으로 만들어야함

Drop도 Lag과 같이 체크 박스가 체크가 되어야 동작함


그 외 Inbound와 Outbound는 Lag 항목과 동일함.

### 단절 설정

- Chance 설정 : 100%
  - 모든 패킷들이 버려지기 때문에 단절과 동일한 상태가 됨
- Chance 설정 : 50%
  - 50% 확률로 패킷이 버려짐
- Chance 설정도 실시간 변경이며, Drop 체크 박스를 변경하지 않아도 된다

### 단절 해제

- Drop 체크 박스를 끄거나, Chance를 0으로 변경하는 것 둘 다 가능




## 네트워크 Throttle

네트워크 패킷들을 일정 시간 동안 멈추었다 전송하는 방법

Lag의 동작 방식과는 차이가 있음

- Lag의 경우 패킷마다 지연이 된다.
- Throttle의 경우 패킷이 아닌 시간 단위로 전송을 하므로 각 패킷마다 지연되는 시간의 차이가 있다

설정은 Lag, Drop 등과 같다



# clumsy Filter 소개

## Filter

- 네트워크를 통해 이동하는 패킷 중에서 임의로 지정한 패킷을 모니터링 하기 위함
  - → clumsy에서 해당 패킷을 모니터링 하는 것이지 제어를 하는 상태는 아님
- 1번의 Filter 내용을 true로 지정하면 전체 이동 패킷을 모니터링 하는 것
- 2번의 Start 버튼은 모니터링을 시작하거나 종료 하는 것
- 3번의 Presets은 config.txt에 Filter를 저장해두고 손 쉽게 불러와서 사용는 것

