# Docker 命令

# Docker安装Mysql

1.拉取镜像

### 2.运行mysql

```
docker run -d -p 3306:3306 --name [Name] [ImageName]
//示例
docker run -d -p 3306:3306 --name mysql01 mysql/mysql-server
```

### 3.进入容器

```
docker exec -it [ContainerName] bash
//示例
docker exec -it mysql01 bash
```

### 4.进入mysql的命令行

命令行进入mysql的root账户:

```
1 mysql -uroot -p
```

# 这时候操作mysql会报错 ,让修改密码 请看 常见错误解决模块

### 创建新用户

```
mysql> CREATE USER 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwd123456';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test'@'localhost' WITH GRANT
OPTION;

mysql> CREATE USER 'test'@'%' IDENTIFIED BY 'pwd123456';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

### 修改MYSQL 默认字符集

### 添加到my.cnf

```
[mysqld]
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8
```

### 查看字符集命令

```
show variables like '%char%';
```

### docker容器参数启动Mvsql (用容器参数添加新用户和修改root账户密码、修改字符集)

直接复制这个就可以了

```
docker run -d -p 3306:3306 -e MYSQL_USER="test" -e

MYSQL_PASSWORD="password" -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="password" --name [Name]

[ImageName] --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_general_ci
```

这个和上面一样只不过用换行整理过(不要复制这个,用不了)

```
docker run -d -p 3306:3306

-e MYSQL_USER="test"

-e MYSQL_PASSWORD="password"

-e MYSQL_ROOT_PASSWORD="password"

--name [Name] [ImageName]

--character-set-server=utf8

--collation-server=utf8_general_ci
```

# 挂载资料卷

## mysql挂载资料卷

#注意:需要先创建/docker/mysql/config/my.cnf文件和/docker/mysql/data文件夹。my.cnf如下

```
[mysqld]
user=mysql
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8
```

### 用外部volume

```
docker run -d -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root" --name mysql01 -
v=/docker/mysql/config:/mnt/etc/my.cnf -
v=/docker/mysql/data:/mnt/var/lib/mysql mysql/mysql-server
```

# mongo挂载资料卷

```
docker run -d -p 27017:27017 --name mongo01 -v /docker/mongo/config:/data/configdb -v /docker/mongo/db:/data/db mongo
```

# 常见错误解决

#### 修改密码语句

mysql5.7版本语法:

```
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('password');
```

mysql5.7之后版本语法:

```
ALTER user 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'
```

# navicat连接mysql报错1251解决方案

MySQL8.0,发现Navicat连接不上,总是报错1251;

原因是MySQL8.0版本的加密方式和MySQL5.0的不一样,连接会报错。

1. 先通过命令行进入mysql的root账户:

```
1 mysql -uroot -p
```

2. 更改加密方式

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' PASSWORD EXPIRE NEVER;
```

3. 重新修改密码(注意修改你要远程连接的用户)

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
```

4. 刷新

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

### Docker run with 环境变量和镜像配置

```
备注: : When this is true (which is its default state, unless MYSQL_ROOT_PASSWORD is set or MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD is set to true), a random password for the server's root user is generated when the Docker container is started 当这个MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD 为true 时 为root用户设置密码是没有作用的还是会生成随机的密码,设置为false 或者不加这个环境变量
```

#### 用外部mount

```
docker run -d -p 3306:3306

-e MYSQL_USER="username"

-e MYSQL_PASSWORD="password"

-e MYSQL_ROOT_PASSWORD="password"

-mount type=bind,source=C:\mysql\conf\my.cnf,target=/etc/my.cnf

-mount type=bind,source=C:\mysql\data,target=/var/lib/mysql

-name mysql01

mysql/mysql-server
```

用外部volume


```
docker run -d -p 3306:3306 --name mysql01 -
v=/docker/mysql/config/my.cnf:/etc/my.cnf -
v=/docker/mysql/config/data:/var/lib/mysql mysql/mysql-server
```

在window环境下,挂载mysql 配置文件 详细步骤:

1.提前在指定的目录下创建一个my.cnf文件,目录名最好为英文且不带特殊符号和空格,文件内容如下,注意: 粘贴时要把每一行末尾的空格去除,否则运行时会报错说utf8编码错误

```
[mysqld]
user=mysql
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8
```

- 2. 将文件所在的磁盘设为共享磁盘,这样docker才有权限对文件进行读写,方法:启动docker后, 点
- 3. 击桌面右下角docker图标,右键选择settings,在SharedDrives 中勾选文件所在的磁盘,完成后docker需要重启



4. 执行以下命令,磁盘路径(d:/mysql/config/my.cnf)需要根据自己配置文件所在的位置修改

```
docker run -d -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD =password123 -e
MYSQL_ROOT_HOST=% -v e:/mysql/config/my.cnf:/etc/my.cnf --name mysql01
mysql/mysql-server
```

4.使用 docker ps 查看是否启动,状态为 healthy 时 才算成功,然后通过以下命令进入容器

```
docker exec -it mysql01 bash
# 确认配置文件是否正确挂载
# 确认root登录密码

password123
select user,host from user;
```

# 5.最后可以用navicat 等外部工具测试是否能在外部正常连接docker

```
| Decker ps | Deck
```

#### (亲测有效)

所先创建相关文件夹与路径

c:/docker/mysql/config/my.cnf

c:/docker/mysql/data

需要使用官方mysql直接而不是使用mysql/mysql-server版本

docker run -d -p 3306:3306 -e MYSQL\_USER=sqltest -e

MYSQL\_PASSWORD=pwd123 -e MYSQL\_ROOT\_PASSWORD=pwd123 -e

MYSQL\_ROOT\_HOST=% -v c:/docker/mysql/config/my.cnf:/etc/my.cnf -v

c:/docker/mysql/data:/var/lib/mysql --name mysql01 mysql

外部Volume安装mongo on Cent OS

外部Volume安装mongo on Cent OS //添加外部登录

```
docker run -d -p 27017:27017 --name mongo01 -v /docker/mongo/config:/data/configdb -v /docker/mongo/db:/data/db mongo -- auth
```

```
docker exec -it mongo01 mongo admin
```

```
db.createUser({ user: 'jsmith', pwd: 'some-initial-password', roles: [ {
  role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] });
```

Windows10挂载Mongo镜像:

已知问题:无法使用Windows路径挂载,改用虚拟磁盘方式OK。

【实测通过】

来源: http://www.moguf.com/post/windockerrunmongo

```
--创建数据卷
  docker volume create --name mongodata
  --挂载数据卷运行mongo数据库
  docker run --name mongodb -v mongodata:/data/db -p 27017:27017 -d
   mongo:latest [--auth]
  注:测试使用,不需要账号权限不要加 --auth
  参数:
   docker run 运行容器
   --name mongodb 运行容器的名称为mongodb
   -v mongodata:/data/db 挂接保存数据的位置,冒号前面是本机(mongodata),后面是虚
  拟机中的映射目录(/data/db)
   -p 27017:27017 映射端口,前面是本机端口,后面是docker内的端口
   --auth 授权访问
  --登录镜像
  docker exec -it mongodb mongo admin
16 --创建账号
  db.createUser({
   user: 'root',
    pwd: 'admin',
    roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
    });
22 --账号授权
db.auth("root","admin");
```

### Deploy docker registry

本地运行registry仓库

```
docker run -d -p 5000:5000 --restart=always --name registry registry:2
```

本地registry - 可视化UI

```
docker run -d --name registry-web --link registry:registry -e
ENV_DOCKER_REGISTRY_HOST=registry -e ENV_DOCKER_REGISTRY_PORT=5000 -p
8080:80 konradkleine/docker-registry-frontend:v2
```

```
docker run -d \
--restart=always \
--name registry \
-v `pwd`/cert:/certs \
-e REGISTRY_HTTP_ADDR=0.0.0.0:443 \
-e REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE=/certs/1_hub.jessetalk.cn_bundle.crt \
-e REGISTRY_HTTP_TLS_KEY=/certs/2_hub.jessetalk.cn.key \
-p 443:443 \
registry:2
```

#### 创建密码文件

```
mkdir auth
docker run \
--entrypoint htpasswd \
registry:2 -Bbn testuser testpassword > auth/htpasswd
```

#### Base Authentication 用户名和密码

```
docker run -d \
    --restart=always \
    --name registry \
    -v `pwd`/auth:/auth \
    -e "REGISTRY_AUTH=htpasswd" \
    -e "REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM=Registry Realm" \
    -e "REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH=/auth/htpasswd" \
    -v `pwd`/cert:/certs \
    -e REGISTRY_HTTP_ADDR=0.0.0.0:443 \
    -e REGISTRY_HTTP_TLS_CERTIFICATE=/certs/1_hub.jessetalk.cn_bundle.crt \
    -e REGISTRY_HTTP_TLS_KEY=/certs/2_hub.jessetalk.cn.key \
    -p 443:443 \
    registry:2
```

githlab: 基础docker 安装的地址 https://docs.gitlab.com/omnibus/docker/

### 提升git lab-ci runner permission

```
sudo usermod -aG docker gitlab-runner
```

# Kitematic 图形化管理Docker容器与镜像:

```
下载地址: https://kitematic.com/

解压缩复制到: C:\Program Files\Docker

启动: docker鲸鱼图标-->右键-->Kitematic

使用Docker账号登录

1 直接查看容器运行信息
```