1. 容器化docker

- 1.1 三大组件
- 1.2 底层实现原理(linux内核)
- 1.3 安装与卸载
 - 1.3.1 安装
 - 1.3.2 卸载
- 1.4 配置国内镜像加速
- 1.5 常用指令集
 - 1.5.1 帮助相关
 - 1.5.2 镜像相关
 - 1.5.3 容器相关
- 1.6 持久化volume
 - 1.6.1 适用场景
 - 1.6.2 数据卷
 - 1.6.3 数据卷容器
- 1.7 Dockerfile
 - 1.7.1 构建Tomcat镜像
 - 1.7.2 关键字全面详解
 - 1.7.3 镜像优化
 - 1.7.4 发布镜像到公有云
- 1.8 网络Docker0
 - 1.8.1 自定义网络
 - 1.8.2 网络连通
- 1.9 Web UI工具
- 2. 解决各种坑

1. 容器化docker

本质:容器的本质就是进程,容器就是未来云计算系统中的进程,镜像就是这个系统中的安装包。 K8S就是操作系统!

解决了最大的问题就是: 环境无法跨平台

特点:

- 一次构建,到处运行(Build Once, Run Anywhere)
- 对系统消耗不是特别多
- 可以快速启动
- 维护简单
- 扩展容易

1.1 三大组件

• 镜像 (images): 相对于模板,可以通过这个模板来创建容器服务,通过这个镜像可以创建多个容器

• 容器 (container): 简易的linux系统

• 仓库 (repository): 用于存储镜像

。 私有的仓库

。 共有的仓库: 国外Docker hub(默认)、国内阿里云

1.2 底层实现原理(linux内核)

● Namespace:基于进程的隔离(容器的进程、网络、消息(IPC通信)、文件系统(UFS)、主机名、用户)

Cgroups: 控制资源的度量和配额Overlay2(UnionFS): 联合文件系统

1.3 安装与卸载

有 docker-ce 社区版、 docker-ee 商业版

1.3.1 安装

0. 查看当前系统版本

[root@huihui ~]# cat /etc/os-release

1. 要求CentOS系统的内核版本高于 3.10 , 查看本页面的前提条件来验证你的CentOS 版本是否支持 Docker

[root@huihui ~]# uname -r

2. 使用root权限登录 Centos。确保 yum 包更新到最新

[root@huihui ~]# sudo yum update

3. 卸载旧版本(如果安装过旧版本的话)

[root@huihui ~]# sudo yum remove docker docker-common docker-selinux docker-engine

4.下载关于Docker的依赖环境

[root@huihui ~]# yum -y install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

5.设置下载Docker的镜像源(阿里云)

[root@huihui ~]# yum-config-manager --add-repo
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

6.更新yum软件包索引

[root@huihui ~]# yum makacache fast

7. 安装docker-ce最新版本

[root@huihui ~]# yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

```
# 8. 启动Docker服务
[root@huihui ~]# systemctl start docker

# 9. 设置开机启动
[root@huihui ~]# systemctl enable docker

# 10. 查看docker版本,检查是否安装成功
[root@huihui ~]# docker version

# 11. 测试,若本地没有hello-world镜像,则会去docker hub下载该镜像
[root@huihui ~]# docker run hello-world

# 12. 查看hello-world镜像是否下载成功
[root@huihui ~]# docker images
```

1.3.2 卸载

```
# 1. 卸载依赖
[root@huihui ~]# yum remove docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# 2. 删除默认的docker工作路径
[root@huihui ~]# rm -rf /var/lib/docker
```

1.4 配置国内镜像加速

vim /etc/docker/daemon.json , 修改如下内容:

```
[root@huihui ~]# sudo mkdir -p /etc/docker
[root@huihui ~]# sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
    "registry-mirrors": ["https://lcfnvbel.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF</pre>
```

```
# 重启两个服务
[root@huihui ~]# systemctl daemon-reload
[root@huihui ~]# systemctl restart docker
```

1.5 常用指令集

1.5.1 帮助相关

• 显示docker版本信息

```
[root@huihui ~]# docker version
```

• 显示docker 系统信息,包括镜像和容器的数量

```
[root@huihui ~]# docker info
```

• 帮助命令

```
[root@huihui ~]# docker <命令> --help
```

1.5.2 镜像相关

• 搜索镜像

```
[root@huihui ~]# docker search nginx
--filter: 通过所有过滤
```

• 下载镜像

```
docker pull 镜像名[:tag]
[root@huihui ~]# docker pull mysql
Using default tag: latest # 默认下载最新版本,
latest: Pulling from library/mysql
d121f8d1c412: Pull complete
                            # 分层下载
f3cebc0b4691: Pull complete
1862755a0b37: Pull complete
489b44f3dbb4: Pull complete
690874f836db: Pull complete
baa8be383ffb: Pull complete
55356608b4ac: Pull complete
dd35ceccb6eb: Pull complete
429b35712b19: Pull complete
162d8291095c: Pull complete
5e500ef7181b: Pull complete
af7528e958b6: Pull complete
sha256:e1bfe11693ed2052cb3b4e5fa356c65381129e87e38551c6cd6ec532ebe0e808 #
签名信息
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
docker.io/library/mysql:latest # 真实地址
# --- 拉取指定版本
[root@huihui ~]# docker pull mysql:5.7
5.7: Pulling from library/mysql
d121f8d1c412: Already exists # 增量更新,已下载的不会重新下载
f3cebc0b4691: Already exists
1862755a0b37: Already exists
489b44f3dbb4: Already exists
```

```
baa8be383ffb: Already exists
55356608b4ac: Already exists
277d8f888368: Pull complete # 增量更新
21f2da6feb67: Pull complete # 增量更新
2c98f818bcb9: Pull complete # 增量更新
031b0a770162: Pull complete # 增量更新
Digest:
sha256:14fd47ec8724954b63d1a236d2299b8da25c9bb8eacc739bb88038d82da4919 #
签名
Status: Downloaded newer image for mysql:5.7
docker.io/library/mysql:5.7 # 真实地址

docker pull mysql
# ======等价于======
docker pull docker.io/library/mysql:latest
```

• 查看全部镜像

```
[root@huihui ~]# docker images -aq
-a, --all # 列出全部镜像
-q, --quiet # 只显示镜像id
```

Docker 镜像是分层的

• 列出部分镜像

```
[root@huihui ~]# docker images nginx
```

• 查看镜像的元数据

```
[root@huihui ~]# docker inspect [ImageID]
```

• 删除一个或多个镜像

```
[root@huihui ~]# docker rmi <name|id>
```

• 删除全部镜像

```
[root@huihui ~]# docker rmi -f $(docker images -q)

# 想要删除untagged images, 也就是那些id为的image的话可以用
[root@huihui ~]# docker rmi $(docker images | grep "^<none>" | awk "{print $3}")
```

• 制作自己的镜像

```
[root@huihui ~]# docker commit -m 'commit消息' [容器ID] mycentos:latest
```

• 镜像的导入导出

```
# 导出镜像 (官方不推荐)
[root@huihui ~]# docker save -o mynginx.tar.gz mycentos
或
[root@huihui ~]# docker save > mynginx.tar.gz nginx:latest

# 导入镜像 (官方不推荐)
[root@huihui ~]# docker load -i mynginx.tar.gz
或
[root@huihui ~]# docker load < mynginx.tar.gz
```

1.5.3 容器相关

• 启动容器

```
# 简单操作
docker run <镜像的标识id|镜像名称[:tag]>
# 常用的参数
docker run -d -p <宿主机端口:容器端口> --name <容器名称> <镜像的标识id|镜像名称
[:tag]>
     : 代表后台运行容器
-d
     :宿主机端口:容器端口,为了映射当前Linux的端口和容器的端口
-p
--name : 指定容器名称
     : 宿主机目录:容器指定目录 (将宿主机目录挂载到容器中)
-v
     :随机端口
-P
     : 使用交互方式运行, 进入容器查看内容
-it
     : 设置环境变量
-e
```

• 查看正在运行的容器

```
docker ps [-qa]

-a: 查看全部的容器,包括没有运行
-q: 只查看容器的标识id
```

• 进入容器

```
docker exec -it <容器id> bash

-i: 将容器的标准输入保持打开

-t: 创建一个虚拟终端
```

attach: 直接进入容器正在运行的terminl窗口

exec: 进入容器后新打开一个terminl窗口

• 退出容器

• 删除指定容器

```
docker rm -f <容器id>
-f: 强制删除,包括正在运行的容器
```

• 删除所有容器

```
docker rm -f $(docker ps -qa)
```

• 查看容器的日志

```
docker logs -f <容器id>
-f: 动态查看日志
```

• 停止指定容器

```
docker stop <容器id>
```

• 停止全部容器

```
docker stop $(docker ps -qa)
docker kill $(docker ps -qa)
```

• 重启容器

```
docker restart [容器ID]
```

• 移除所有已停止的容器

```
docker container prune
```

• 查看容器中进程信息

```
docker top <容器ID>
```

• 查看容器的元数据

```
docker inspect <容器ID>
```

• 将容器的文件拷贝到宿主机上

```
docker cp <容器id>:~/test.md ./
```

• 查看cpu的状态


docker stats

• 容器的导入导出

```
# 导出容器
[root@huihui ~]# docker export -o test.tar [容器ID]

# 导入容器
[root@huihui ~]# docker import test.tar test:v1
```

小结:



```
attach # 当前shell 下attach连接指定运行镜像
      # 通过Dockfile定制镜像
build
commit # 提交当前容器为新的镜像
     # 从容器中拷贝指定文件或者目录
ср
create # 创建一个新的容器, 同run, 但不启动容器
     # 查看docker容器变化
diff
events # 从docker服务获取容器实时事件
exec # 在已存在的容器上运行命令
export # 导出容器的内容流作为一个tar归档文件【对应import】
history # 显示一个镜像形成历史
images # 列出系统当前镜像
import # 从tar包中的内容创建一个新的文件系统镜像【对应export】
      # 显示系统相关信息
info
inspect # 查看容器详细信息
kill # 杀死指定的docker容器
```

load # 从一个tar包中加载一个镜像【对应save】

login # 注册或者登陆一个docker源服务器

logout # 从当前Docker registry 退出

logs # 输出当前容器日志信息

port # 查看映射端口对应的容器内部源端口

pause # 暂停容器

ps # 列出容器列表

pull # 从docker 镜像源服务器拉取指定镜像

push # 推送指定镜像或库镜像至docker源服务器

restart # 重启运行的容器

rm # 移除一个或者多个容器

rmi # 移除一个或者多个镜像【该镜像没有关联容器,方可删除,否则需要使用-f参数,强制删除】

1.6 持久化volume

容器中数据持久化主要有两种方式:

- 1. 数据卷 (Data Volumes)
- 2. 数据卷容器 (Data Volumes Dontainers)

1.6.1 适用场景

- 多个容器之间共享数据
- 宿主机不保证存在固定的目录结构
- 持久化数据到远程主机或者云存储而非本地
- 需要备份、迁移、合并数据时。停止container,将volume整体复制,用于备份、迁移、合并等。

1.6.2 数据卷

本质和bind mount的操作方式一样,只不过在volume这种方式中,宿主机目录是由docker进行管理的,然后再挂载到容器中,不会覆盖容器中的对应目录文件,是共享的。

数据卷是一个可供一个或多个容器使用的特殊目录,可以绕过UFS(Unix File System)。

- 1. 数据卷可以在容器之间共享和重用
- 2. 对数据卷的修改会立马生效
- 3. 对数据卷的更新,不会影响镜像
- 4. 数据卷默认会一直存在,即使容器被删除
- 5. 一个容器可以挂载多个数据卷

注意:数据卷的使用,类似于 Linux 下对目录或文件进行 mount。

1. 将宿主机的/tmp/html路径 挂载到容器内的/etc/nginx/html中。

docker run --name nginx-data2 -v /tmp/html:/etc/nginx/html nginx

2. 查看是否挂载成功

docker inspect <容器ID>

具名和匿名挂载:

```
# 匿名挂载
docker run --name nginx01 -v /etc/nginx/html nginx

# 查看所有的 volume 的情况
docker volume ls

# 通过-v 卷名:容器内路径
# 查看一个卷 存储的位置
docker volume inspect <卷名>
```

所有的docker容器内的卷,没有指定目录的情况下都是在 /var/lib/docker/volumes/<卷名>/_data

拓展:

```
# 通过 -v 容器内路径, ro、rw 改变读写权限
ro readonly # 只读
rw readwrite # 可读可写

docker run --name nginx01 -v hginx:/etc/nginx/html:ro nginx
docker run --name nginx02 -v hginx:/etc/nginx/html:rw nginx
# ro 只要看到ro就说明这个路径,只能通过宿主机来操作,容器内是无法操作的
```

1.6.3 数据卷容器

```
docker run -it --name docker01 nginx

docker run -it --name docker02 --volume-from docker01 nginx

docker run -it --name docker03 --volume-from docker01 nginx
```

1.7 Dockerfile



FROM # 基础镜镜像,一切从这里开始构建

MAINTAINER # 镜像是谁写的,姓名+邮箱

RUN # 镜像构建的时候需要运行的命令

ADD # 步骤: tomcat镜像,这个 tomcat压缩包!添加内容

WORKDIR # 镜像的工作目录 VOLUME # 挂载的目录 EXPOSE # 暴露端口配置

CMD # 指定这个容器启动的时候要运行的命令,只有最后一个会生效,可被替代

ENTRYPOINT # 指定这个容器启动的时候要运行的命令,可以追加命令

ONBUILD # 当构建一个被继承 Dockerfile这个时候就会运行 ONBUILD的指令。触发指令。

COPY # 类似ADD,将我们文件拷贝到镜像中

ENV # 构建的时候设置环境变量!

1.7.1 构建Tomcat镜像

• 编写 Dockerfile 文件

基础镜像

FROM centos:7

作者信息

MAINTAINER zouhui<1650941960@qq.com>

将宿主机的jdk文件拷至镜像的/usr/local目录下,会自动解压

ADD jdk-8u45-linux-x64.tar.gz /usr/local

设置环境变量

ENV JAVA_HOME /usr/local/jdk1.8.0_45

ADD apache-tomcat-8.0.46.tar.gz /usr/local

拷贝文件或目录到镜像中,用法同ADD,只是不支持自动下载和解压

```
COPY server.xml /usr/local/apache-tomcat-8.0.46/conf

# 删除tar包
RUN rm -rf /usr/local/*.tar.gz

# 当前工作目录
WORKDIR /usr/local/apache-tomcat-8.0.46

# 暴露端口
EXPOSE 8080

# 设置启动命令
ENTRYPOINT ["./bin/catalina.sh","run"]
```

• 执行以下指令集

```
# 构建tomcat镜像
docker build -t tomcat:v1 .
# 创建容器并启动
docker run -it -d --name=tomcat -p 8080:8080 \
    -v /app/webapps/:/usr/local/apache-tomcat-8.0.46/webapps/ \
    tomcat:v1
```

1.7.2 关键字全面详解

```
# 1. FROM (指明构建的新镜像是来自于哪个基础镜像)
FROM centos:7
# 2. MAINTAINER (用来指定镜像创建者信息)
MAINTAINER 1650941960@qq.com
# 3. RUN (安装软件用), 该指令有两种格式:
RUN ["yum", "install", "httpd"]
RUN yum install httpd
# 4. CMD (启动容器时执行的Shell命令),该指令有三种格式:
CMD ["-C", "/start.sh"]
CMD ["/usr/sbin/sshd", "-D"]
CMD /usr/sbin/sshd -D
# 5. 当Dockerfile指定了ENTRYPOINT, 那么使用下面的格式:
CMD ["param1", "param2"] (as default parameters to ENTRYPOINT)
# 6. ENTRYPOINT (启动容器时执行的Shell命令,同CMD类似,只是由ENTRYPOINT启动的程序不会被
docker run命令行指定的参数所覆盖,而且,这些命令行参数会被当作参数传递给ENTRYPOINT指定指定
的程序),两种格式:
ENTRYPOINT ["/bin/bash", "-C", "/start.sh"]
ENTRYPOINT /bin/bash -C '/start.sh'
#注意: Dockerfile文件中也可以存在多个ENTRYPOINT指令,但仅有最后一个会生效。
```

```
# 7. USER(设置container容器的用户)
USER root
# 8. EXPOSE (指定容器需要映射到宿主机器的端口)
EXPOSE 80 443
# 9. ENV (用于设置环境变量)
ENV MYSQL ROOT PASSWORD 123456
ENV JAVA HOME /usr/local/jdk1.8.0 45
# 10. ADD (拷贝文件或目录到镜像中)
ADD html.tar.gz /var/www/html
ADD https://xxx.com/html.tar.gz /var/www/html
# 注意: 如果是URL或压缩包, 会自动下载或自动解压。
# 11. COPY (拷贝文件或目录到镜像中, 用法同ADD, 只是不支持自动下载和解压)
COPY ./start.sh /start.sh
# 12. VOLUME (指定容器挂载点到宿主机自动生成的目录或其他容器))
VOLUME ["/var/lib/mysql"]
# 注意: 一般不会在Dockerfile中用到,更常见的还是在docker run的时候指定-v数据卷。
# 13. WORKDIR (登陆容器默认目录)
WORKDIR /data
# 14. ONBUILD (在子镜像中执行)
格式: ONBUILD < Dockerfile 关键字>
```

PS: 补充(CMD和ENTRYPOINT的区别)

- CMD(启动容器时执行的Shell命令, CMD启动的程序会被docker run命令行指定的参数所覆盖,)因为CMD命令很容易被docker run命令的方式覆盖,所以,如果你希望你的docker镜像的功能足够灵活,建议在Dockerfile里调用CMD命令。
- ENTRYPOINT(启动容器时执行的Shell命令,同CMD类似,只是由ENTRYPOINT启动的程序不会被docker run命令行指定的参数所覆盖,而且,这些命令行参数会被当作参数传递给ENTRYPOINT,entrypoint会把/bin/bash当成一个echo的字符串参数,不会进入到容器中。)
 ENTRYPOINT的作用不同,如果你希望你的docker镜像只执行一个具体程序,不希望用户在执行docker run的时候随意覆盖默认程序.建议用ENTRYPOINT.

```
[root@centos ~]# vim Dockerfile

FROM centos:centos7.1.1503
ENTRYPOINT ["/bin/echo", "This is test entrypoint"]

[root@centos ~]# docker run -it csphere/ent:0.1 /bin/bash
This is test entrypoint /bin/bash
```

注意: Dockerfile文件中也可以存在多个ENTRYPOINT指令, 但仅有最后一个会生效。

• CMD 和 ENTRYPOINT组合使用

定义了 ENTRYPOINT 的话, CMD 只为 ENTRYPOINT 提供参数 FROM ubuntu:trusty ENTRYPOINT ["/bin/ping","-c","3"] CMD ["localhost"] [root@centos ~]]# docker run demo PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.025 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms --- localhost ping statistics --3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.038/0.051/0.010 ms 上面执行的命令是ENTRYPOINT和CMD指令拼接而成., ENTRYPOINT和CMD同时存在时, docker把 CMD的命令拼接到ENTRYPOINT和CMD指令拼接而成., ENTRYPOINT和CMD同时存在时, docker把 CMD的命令拼接到ENTRYPOINT命令之后, 拼接后的命令才是最终执行的命令. 但是由于上文说 docker run命令行执行时, 可以覆盖CMD指令的值. 如果你希望这个docker镜像启动后不是ping

CMD 和 ENTRYPOINT 命令的小总结:

Docker在很多情况下被用来打包一个程序. 想象你有一个用python脚本实现的程序, 你需要发布这个python程序. 如果用docker打包了这个python程序, 你的最终使用用户就不需要安装python解释器和python的库依赖, 你可以把所有依赖工具打包进docker镜像里, 然后用ENTRYPOINT指向你的Python脚本本身, 当然你也可以用CMD命令指向Python脚本, 但是通常用ENTRYPOINT可以表明你的docker镜像只是用来执行这个python脚本, 也不希望最终用户用这个docker镜像做其他操作.

1.7.3 镜像优化

优化方法:

● 一次RUN指令形成新的一层、尽量Shell命令都写在一行、减少镜像层。

localhost, 而是ping其他服务器, 可以这样执行docker run

● 一次RUN形成新的一层,如果没有在同一层删除,无论文件是否最后删除,都会带到下一层,所以 要在每一层清理对应的残留数据,减小镜像大小。

镜像优化的参考链接: https://blog.csdn.net/M2I0ZqSsVc7r69eFdTj/article/details/81977225

1.7.4 发布镜像到公有云

Dockerhub

- 1. 注册自己的账号
- 2. 在我们服务器上提交自己的镜像

1. 登录自己的Dockerhub账号

[root@huihui]# docker login -u <username>

2. 为本地镜像打Tag标签

[root@huihui]# docker tag <镜像ID> <新标签名字>

3. 推送镜像到DockerHub

[root@huihui]# docker push <新标签名字>

阿里云镜像

- 1. 登录阿里云
- 2. 找到容器镜像服务

1. 登录阿里云Docker Registry


\$ sudo docker login --username=18988886666 registry.cn-qingdao.aliyuncs.com

2. 重命名

\$ sudo docker tag [ImageId] registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/test_wk/work:[镜像版本号]

3. 推送镜像到阿里云

\$ sudo docker push registry.cn-qingdao.aliyuncs.com/test_wk/work:[镜像版本号]



1.8 网络Docker0

Docker0 默认网桥模式,域名不能访问,--link可以打通连接!

前置条件: 清空当前docker所有环境

• 宿主机网络

docker容器内网络

原理

- 1. 我们每启动一个docker容器,docker就会给docker容器分配一个ip,我们只要安装了docker,就会有一个网卡docker0
- 2. 底层依赖linux操作系统的veth pair技术,实现通信

--link

```
# 通过--link 就可以直接通过容器名实现容器内网路通信
docker run -d -P --name tomcat03 --link tomcat01 tomcat

# 此时tomcat03 可以ping 通 tomcat01, 但反向则不可以, 查看其原因

docker network ls
docker network inspect [NetworkID]

docker exec -it [ContainerID] cat /etc/hosts
```

1.8.1 自定义网络

```
# 1. 查看所有的docker网络
docker network ls
# 2. 创建网络
docker network create --driver bridge --subnet 192.168.0.0/16 --gateway
192.168.0.1 mynet
# 3. 创建并通过自定义网络启动两个容器
[root@huihui /root] docker run -d -P --name tomcat-net-0 --net mynet tomcat
[root@huihui /root] docker run -d -P --name tomcat-net-1 --net mynet tomcat
# 4. 此时容器内两端就可以通过域名连通
[root@huihui /root] docker exec -it tomcat-net-0 ping tomcat-net-1
PING tomcat-net-1 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tomcat-net-1.mynet (192.168.0.3): icmp seq=1 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from tomcat-net-1.mynet (192.168.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.077 ms
[root@huihui /root] docker exec -it tomcat-net-1 ping tomcat-net-0
PING tomcat-net-0 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tomcat-net-0.mynet (192.168.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
```

```
64 bytes from tomcat-net-0.mynet (192.168.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from tomcat-net-0.mynet (192.168.0.2): icmp seq=4 ttl=64 time=0.089 ms
# 5. 查看自定义网络元信息
[root@huihui /root] docker network inspect <NetworkID>
   {
        "Name": "mynet",
        "Td":
"e18b013b7b7e90d927f61b5ea6a6be276a0b200a0f6488099debbf59cb104d53",
        "Created": "2020-11-29T11:16:38.881828435+08:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": {},
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "192.168.0.0/16",
                    "Gateway": "192.168.0.1"
                }
            ]
        },
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "1f0e4e69e3757e289618fee0d062fec05a2aa1ad9a3e74b4a665d454c21317e7":
{
                "Name": "tomcat-net-0",
                "EndpointID":
"e772c0f70d862b89099f4e70dc191105a5102709998666bff3ff9330aecc51cd",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:02",
                "IPv4Address": "192.168.0.2/16",
                "IPv6Address": ""
            },
            "3007f43e20456455f298ec7c91c3a6fb5b0ca22278ddfef9cbc3726c4784dd4d":
{
                "Name": "tomcat-net-1",
                "EndpointID":
"a04621cd3c59612791d1176b241124db16c5c026cac1c78cf0d185a515345b46",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:03",
                "IPv4Address": "192.168.0.3/16",
                "IPv6Address": ""
```

```
}
}

Proprior of the state of the state
```

网络模式

host模式

- 众所周知, Docker使用了Linux的Namespaces技术来进行资源隔离,如PID Namespace隔离进程, Mount Namespace隔离文件系统,Network Namespace隔离网络等。一个Network Namespace提供了一份独立的网络环境,包括网卡、路由、Iptable规则等都与其他的Network Namespace隔离。一个Docker容器一般会分配一个独立的Network Namespace。但如果启动容器的时候使用host模式,那么这个容器将不会获得一个独立的Network Namespace,而是和宿主机共用一个Network Namespace。容器将不会虚拟出自己的网卡,配置自己的IP等,而是使用宿主机的IP和端口。
- 例如,我们在10.10.101.105/24的机器上用host模式启动一个含有web应用的Docker容器,监听tcp80端口。当我们在容器中执行任何类似ifconfig命令查看网络环境时,看到的都是宿主机上的信息。而外界访问容器中的应用,则直接使用10.10.101.105:80即可,不用任何NAT转换,就如直接跑在宿主机中一样。但是、容器的其他方面、如文件系统、进程列表等还是和宿主机隔离的。

container模式 (一般不用)

• 在理解了host模式后,这个模式也就好理解了。这个模式指定新创建的容器和已经存在的一个容器 共享一个Network Namespace,而不是和宿主机共享。新创建的容器不会创建自己的网卡,配置自 己的IP,而是和一个指定的容器共享IP、端口范围等。同样,两个容器除了网络方面,其他的如文 件系统、进程列表等还是隔离的。两个容器的进程可以通过lo网卡设备通信。

none模式 (一般不用)

• 这个模式和前两个不同。在这种模式下,Docker<mark>容器拥有自己的Network Namespace</mark>,但是,并不为Docker容器进行任何网络配置。也就是说,这个Docker容器没有网卡、IP、路由等信息。需要我们自己为Docker容器添加网卡、配置IP等。

bridge模式 (默认)

- 1. 当Docker进程启动时,会在主机上创建一个名为docker0的虚拟网桥,此主机上启动的Docker容器会连接到这个虚拟网桥上。虚拟网桥的工作方式和物理交换机类似,这样主机上的所有容器就通过交换机连在了一个二层网络中。
- 2. 从docker0子网中分配一个IP给容器使用,并设置docker0的IP地址为容器的默认网关。在主机上创建一对虚拟网卡veth pair设备,Docker将veth pair设备的一端放在新创建的容器中,并命名为eth0(容器的网卡),另一端放在主机中,以vethxxx这样类似的名字命名,并将这个网络设备加入到docker0网桥中。可以通过brctl show命令查看。
- 3. bridge模式是docker的默认网络模式,不写--net参数,就是bridge模式。使用docker run -p时,docker实际是在iptables做了DNAT规则,实现端口转发功能。可以使用iptables -t nat -vnL查看。

1.8.2 网络连通

将某个容器连接到某个网络

```
# 1. 将tomcat01容器连接到mynet网络上,一个容器两个ip
[root@huihui /root] docker network connect mynet tomcat01
# 2. 测试tomcat01的网络连通性
[root@huihui /root] docker exec -it tomcat01 ping tomcat-net-1
PING tomcat-net-1 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tomcat-net-1.mynet (192.168.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from tomcat-net-1.mynet (192.168.0.3): icmp seq=2 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from tomcat-net-1.mynet (192.168.0.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.118 ms
# 3. 分析其原理
[root@huihui /root] docker network inspect mynet
[
    {
        "Name": "mynet",
        "Id":
"e18b013b7b7e90d927f61b5ea6a6be276a0b200a0f6488099debbf59cb104d53",
        "Created": "2020-11-29T11:16:38.881828435+08:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": {},
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "192.168.0.0/16",
                    "Gateway": "192.168.0.1"
                }
            ]
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        },
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "1f0e4e69e3757e289618fee0d062fec05a2aa1ad9a3e74b4a665d454c21317e7":
{
                "Name": "tomcat-net-0",
                "EndpointID":
"e772c0f70d862b89099f4e70dc191105a5102709998666bff3ff9330aecc51cd",
```

```
"MacAddress": "02:42:c0:a8:00:02",
                "IPv4Address": "192.168.0.2/16",
                "IPv6Address": ""
            },
            "3007f43e20456455f298ec7c91c3a6fb5b0ca22278ddfef9cbc3726c4784dd4d":
{
                "Name": "tomcat-net-1",
                "EndpointID":
"a04621cd3c59612791d1176b241124db16c5c026cac1c78cf0d185a515345b46",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:03",
                "IPv4Address": "192.168.0.3/16",
                "IPv6Address": ""
            },
            "ad5a139dfd0372ba26e609a52fb8f9ed46bef6296c5bcf20eace20196a14ca76":
{
                "Name": "tomcat01",
                "EndpointID":
"60571be4d35a0643560c2a27dc4de47e21bee55cb7f1bd507656cbb2943a2f8c",
                "MacAddress": "02:42:c0:a8:00:04",
                "IPv4Address": "192.168.0.4/16",
                "IPv6Address": ""
            }
        "Options": {},
        "Labels": {}
```

1.9 Web UI工具

portainer

```
$ docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data
portainer/portainer
```

• Rancher (CI/CD再用)

2. 解决各种坑

• 问题描述

```
doker启动时,报错: docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:348: starting container process caused "process_linux.go:301: running exec setns process for init caused \"exit status 23\"": unknown.

环境: Ubuntu 14.04
```

• 产生原因

docker的版本和linux的内核版本不兼容

• 解决办法

升级linux内核,执行下列命令

apt-get install --install-recommends linux-generic-lts-xenial 注意,更新了内核后,需要重启系统。