技能组信息查询接口

维护人：李永驹

版本号：1.0

日　期：2016 年 04 月 11 日

第三方系统通过发送 HTTP Get 或 Post 请求来调用本接口，通过次接口用户可以实时获取该用户账户中包含的技能组的详细信息。本接口会对访问的 IP 进行验证，请提前报备请求发起的服务器的公网 IP。由于安全原因本接口只允许从第三方的服务器发起调用请求，请勿直接从浏览器中直接调用本接口。

- 请求 URL 地址：http://112.124.23.131:3000/service
- GET 请求格式例子：
  http://112.124.23.131:3000/service?action=getSkillGroupInfo&json={"AccountId":"********","AccountPass":"******"}
- 参数说明：所有字段均区分大小写；字符编码：UTF-8

参数名	值	说明
action	getSkillGroupInfo	接口名称，固定为 getSkillGroupInfo
json	一个 json 格式字符串	其中包含了一些账户的认证信息

- json 参数中字段说明

字段名	值	说明
AccountId	以 N 开头的一串用户唯一标识符	此字段用户需向中国电信咨询或者自行到 http://www.tycc100.com/interface 的对接数据查询中获取
AccountPass		此字段为该账户管理员登录用户中心所使用的密码

- 系统返回
  返回值格式为 json 格式
  返回值示例：


```
{
"success": true,
"message": "200 ok! ",
"data": [
    {
"State": "enable",
"Type": "normal",
"DisplayName": "售前",
"Strategy": "rrmemory",
"SayExten": false,
"JoinEmpty": "0",
"BussinessTypeId": "callUrls_50255e30-fba5-11e5-ba9b-b99b04c9c064",
"WaitTime": "120",
"Timeout": "30",
"ToPeerTypeWhenQueueEmpty": "ivr_node_queue",
"ToPeerWhenQueueEmpty": "10000366",
"ToPeerTypeWhenWait": "system",
"ToPeerWhenWait": "0",
"ToPeerTypeWhenWaitTimeout": "system",
```

```
"ToPeerWhenWaitTimeout": "0",
"ToPeerTypeWhenHanguped": "system",
"ToPeerWhenHanguped": "0",
"Account": "N00000000449",
"PBX": "1.1.1.101",
"Exten": "10000365",
"AssignMembers": [
        {
"agentID": "4ad43800-fafd-11e5-ade7-0bac7cecd3fa",
"penalty": "0",
"agentExten": "8000"
        }
      ],
"Members": "",
"UpdateTime": "2016-04-06",
"Peer": "Queue",
"Music": "",
"MusicClass": "",
"AgentExtenPoint": false,
"SayQueuePosition": "0"
    }
  ]
}
```


返回值字段说明

字段名		说明
success		接口调用是否成功，true-成功；false-不成功，不成功的具体错误信息体现在 message 字段中
message		接口调用失败的具体原因，成功则为 200 ok!
data	DisplayName	技能组的名称
	Strategy	技能组的接听策略 rrmemory-轮流， random-随机，fewestcalls-接听最少
	SayExten	是否启用报工号
	JoinEmpty	无空闲座席立即流转 1 是 0 否
	BussinessTypeId	来电弹屏对接 id，为空则弹系统默认屏
	WaitTime	等待时长
	Timeout	振铃时长

	ToPeerTypeWhenQueueEmpty		技能组为空时转向： system-系统节点， ivr_node_queue 技能组， account_user 坐席， ivr_node_announcement 播放语音节点， ivr_node_text_announcement 播放文本语音节点， ivr_node_ivr 按键菜单节点， ivr_node_encrypt_md5 MD5 加密节点， ivr_node_validation 采集输入节点 ivr_node_assignment 赋值节点 ivr_node_route 按变量路由节点 ivr_node_ivr_menu 转 ivr 菜单节点 ivr_node_call_url calurl 节点 ivr_node_voice_mail 留言节点 ivr_node_room 会议室节点 ivr_node_satisfaction 自定义满意度节点 ivr_node_superDialJobNum 采样工号并拨打节点 ivr_node_extension_peer 自定义节点
	ToPeerWhenQueueEmpty		具体的节点操作 ID 例如 system 中 0-挂机，1 满意度调查，2-拨工号
	ToPeerTypeWhenWait		正在等待时转向：取值同 ToPeerTypeWhenQueueEmpty
	ToPeerWhenWait		具体的节点操作 ID 例如 system 中 0-挂机，1 满意度调查，2-拨工号
	ToPeerTypeWhenWaitTimeout		等待超时转向：取值同 ToPeerTypeWhenQueueEmpty
	ToPeerWhenWaitTimeout		具体的节点操作 ID 例如 system 中 0-挂机，1 满意度调查，2-拨工号
	ToPeerTypeWhenHanguped		通话结束后转向：取值同 ToPeerTypeWhenQueueEmpty
	ToPeerWhenHanguped		具体的节点操作 ID 例如 system 中 0-挂机，1 满意度调查，2-拨工号
	Account		账户 ID 和调用接口所传 AccountId 一致
	PBX		PBX
	Exten		技能组号
	AssignMembers	agentID	已经分配的坐席 Id
		penalty	坐席优先级
		agentName	坐席名称
		agentExten	坐席工号
	Members		分配的坐席的 ID 字串 (不用返回)
	UpdateTime		技能组信息更新时间

	AgentExtenPoint	是否启用报工号后的提示音
	SayQueuePosition	播报排队位置时间间隔