# Turbolenza

Fluidodinamica e Van Gogh

Jacopo Tissino VB (CLIL) Liceo Scientifico M. Grigoletti

A. S. 2015–16

#### Sommario

Partiamo da una trattazione delle equazioni di Navier-Stokes (per un fluido non comprimibile, ignorando le forze esterne), per poi capire cos'è il regime turbolento e quali sono le basi della teoria proposta da Kolmogorov nel 1941.

Così, arriviamo allo studio [1], che applica questa teoria (invece che alla velocità di un fluido) alla luminanza dei quadri di Van Gogh, trovando degli interessanti collegamenti.

#### 1 Navier-Stokes

#### 1.1 Ricavarle

Partiamo [8] dal teorema del trasporto di Reynolds, che afferma qualcosa di apparentemente scontato: data una certa proprietà (che può essere anche vettoriale) di una sostanza in un volume, la variazione dell'integrale di questa proprietà nel volume sarà pari alla differenza fra quanta ne entra e quanta ne esce, sommata a quanta proprietà si genera o si distrugge nel volume: se il volume è  $\Omega$ , la proprietà è  $\phi$ , il suo flusso è  $\mathbf{v}$ , e s sono i sinks, ovvero i luoghi dove la proprietà viene assorbita (presi come negativi), scriviamo:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega} \phi \, \mathrm{d}V = -\int_{\partial\Omega} \phi \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}A + \int_{\Omega} \mathbf{s} \, \mathrm{d}V$$
 (1.1)

Applicando il teorema della divergenza, possiamo rendere tutti gli integrali volumetrici, poi portare la derivata temporale nel primo integrale secondo la regola di Leibniz, per ottenere:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\nabla \cdot (\phi \mathbf{v}) + \mathbf{s} \tag{1.2}$$

**Massa** Se prendiamo come  $\phi$  la densità  $\rho$ , per la conservazione della massa otteniamo:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \tag{1.3}$$

Postulando che il fluido non possa essere compresso, ovvero che  $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=0$ , ricaviamo:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \tag{1.4}$$

Quantità di moto Se, invece, consideriamo  $\phi = \rho \mathbf{v}$ , ovvero il campo vettoriale della quantità di moto, ricaviamo:

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = \mathbf{s} \tag{1.5}$$

Semplifichiamo dunque, utilizzando le seguenti identità dell'analisi tensoriale:

- $\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \mathbf{A}(\nabla \phi) + \phi(\nabla \cdot \mathbf{A})$
- $\nabla \cdot (\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot (\nabla \mathbf{B}) + (\nabla \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$ .

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \mathbf{v} \cdot \nabla \rho + \rho \left( \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) + \mathbf{v} (\nabla \cdot \mathbf{v}) \right) = \mathbf{s}$$

$$\mathbf{v} \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho + \rho (\nabla \cdot \mathbf{v}) \right) + \rho \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) \right) = \mathbf{s}$$

$$\mathbf{v} \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right) + \rho \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) \right) = \mathbf{s}$$

Per la 1.3 il termine moltiplicato per  $\mathbf{v}$  è pari a 0, dunque ci rimane:

$$\rho \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) \right) = \mathbf{s} \tag{1.6}$$

L'integrale volumetrico del termine  $\mathbf{s}$  comprende tutti gli altri tipi di forze che possono agire sull'infinitesimo di volume.

Ignorando le body forces (come la gravità), possiamo scrivere

$$\mathbf{s} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \tag{1.7}$$

Dove  $\sigma$  è un tensore del secondo ordine che include tutti gli sforzi sull'infinitesimo di volume dV.

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$
(1.8)

Lo possiamo dividere in pressione e forze viscose, ovvero scrivere consideriamo prima le componenti ortogonali e poi gli sforzi di taglio).

Scomponiamo quindi  $\sigma$  in:

$$\boldsymbol{\sigma} = -pI_3 + \begin{pmatrix} \sigma_{xx} + p & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} + p & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} + p \end{pmatrix}$$
(1.9)

Se definiamo la pressione come un meno un terzo della traccia di  $\sigma$  (possiamo farlo assumendo che il flusso sia isotropico), ci rimane  $\sigma = -pI_3 + \tau$ . Intuitivamente, il primo termine rappresenta le forze che cercano di comprimere il volumetto, mentre il secondo quelle che tendono a distorcerlo.

Dunque, la forma dell'equazione per ora è:

$$\mathbf{s} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \tag{1.10}$$

Forza viscosa Consideriamo una sola direzione del cubetto dV, ovvero due faccie parallele. Se il fluido che consideriamo è newtoniano, è stato osservato che:

$$\tau_{ij} = \mu \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \tag{1.11}$$

dove  $\mu$  è la cosiddetta viscosità dinamica.

Troviamo poi che:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_i} \mathbf{e}_j = \mu \left( \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \right) \mathbf{e}_j \right)$$
(1.12)

e ricordando che per la conservazione della massa  $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$  arriviamo a:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu \nabla^2 \mathbf{v} \tag{1.13}$$

#### 1.2 Formulazione

Sinteticamente, dunque, le equazioni di Navier-Stokes si possono esprimere così:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{v}$$
 (1.14a)

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \tag{1.14b}$$

Possiamo introdurre l'operatore D/Dt:

$$\frac{\mathrm{D}\mathbf{a}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\mathbf{a}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla\mathbf{a}) \tag{1.15}$$

Oppure, scrivendo tutte le derivate parziali esplicitamente, se il vettore velocità è  $\mathbf{v}(u, v, w)$ :

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u \frac{\partial u}{\partial x} & v \frac{\partial u}{\partial y} & w \frac{\partial u}{\partial z} \\ u \frac{\partial v}{\partial x} & v \frac{\partial v}{\partial y} & w \frac{\partial v}{\partial z} \\ u \frac{\partial w}{\partial x} & v \frac{\partial w}{\partial y} & w \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} = -\frac{1}{\rho} \begin{bmatrix} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{\partial p}{\partial y} \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} \frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} & \frac{\partial^{2} u}{\partial y^{2}} & \frac{\partial^{2} u}{\partial z^{2}} \\ \frac{\partial^{2} v}{\partial x^{2}} & \frac{\partial^{2} v}{\partial y^{2}} & \frac{\partial^{2} v}{\partial z^{2}} \\ \frac{\partial^{2} w}{\partial x^{2}} & \frac{\partial^{2} w}{\partial y^{2}} & \frac{\partial^{2} w}{\partial z^{2}} \end{bmatrix}$$
(1.16)

### 1.3 Il numero di Reynolds

È definito come

$$Re = \frac{vL}{\nu} = \frac{\rho vL}{\mu} \tag{1.17}$$

dove v è la velocità media del flusso e L è la lunghezza caratteristica del tratto che consideriamo. Rappresenta il rapporto fra le forze inerziali e quelle viscose.

**Ricaviamolo** Prendiamo la 1.14a e moltiplichiamola per  $L/v^2$ , dove L è una lunghezza caratteristica e v è la velocità media.

Ridefiniamo poi:

$$\mathbf{v}' = \frac{\mathbf{v}}{v}, \qquad p' = \frac{p}{\rho v^2}, \qquad \frac{\partial}{\partial t'} = \frac{L}{v} \frac{\partial}{\partial t}, \qquad \nabla' = L \nabla$$
 (1.18)

Ricaviamo dunque l'equazione adimensionalizzata:

$$\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial t'} + \mathbf{v}' \cdot (\nabla' \mathbf{v}') = -\nabla' p' + \frac{\mu}{\rho L v} \nabla'^2 \mathbf{v}'$$
(1.19)

Ovvero, togliendo i primi:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \mathbf{v}) = -\nabla p + \frac{1}{\text{Re}} \nabla^2 \mathbf{v}$$
 (1.20)

Si può dunque vedere che, al tendere di Re all'infinito, il termine viscoso scompare, rendendo il regime completamente inerziale.

#### Valutazioni qualitative

- Ad alti numeri di Reynolds, le forze inerziali dominano e il regime è turbolento, mentre
- a bassi numeri di Reynolds, le forze viscose dominano e il regime è laminare.

### 2 Il flusso turbolento

Dividiamo la velocità in una parte media e una fluttuazione:  $\mathbf{v} = \overline{\mathbf{v}} + \mathbf{v}'$ , dove  $\mathbf{v}'$  è la fluttuazione, ovvero  $\overline{\mathbf{v}'} = 0$ , e facciamo lo stesso per la pressione  $(p = \overline{p} + p')$ .

Per media  $\overline{\varphi}$  di una quantità qualsiasi  $\varphi(t)$  in un punto fisso dello spazio, intendiamo:

$$\overline{\varphi} = \frac{1}{\vartheta} \int_0^{t_0 + \vartheta} \varphi \, \mathrm{d}t \tag{2.1}$$

Applicando le proprietà della media, possiamo ricavare la versione mediata delle equazioni di Navier-Stokes:

$$\frac{\overline{D}\overline{\mathbf{v}}}{Dt} = -\frac{\nabla \overline{p}}{\rho} + \nu \nabla^2 \overline{\mathbf{v}} - \nabla \cdot \left(\overline{\mathbf{v}'\mathbf{v}'}\right)$$
 (2.2a)

$$\nabla \cdot \overline{\mathbf{v}} = 0 \tag{2.2b}$$

Viscosità turbolenta Consideriamo il tensore  $\overline{\mathbf{v}'\mathbf{v}'} = \boldsymbol{\sigma}_T$  come parte di  $\boldsymbol{\tau}$ , il tensore che prima abbiamo considerato come componente viscosa, ovvero assimiliamo gli effetti della turbolenza ad un incremento della viscosità (non reale, ma efficace).

Se prima avevamo trovato la 1.11, sperimentalmente è stata anche ricavato:

$$\sigma_{Tij} = -\rho \overline{v_i' v_j'} = \mu_t \left( \frac{\partial \overline{v_i}}{\partial x_j} + \frac{\partial \overline{v_j}}{\partial x_i} \right)$$
 (2.3)

Dove  $\mu_T$ , la viscosità turbolenta, non è una proprietà del fluido ma dipende dallo stato della turbolenza.

L'equazione di conservazione della quantità di moto si trasforma quindi in:

$$\frac{D\overline{\mathbf{v}}}{Dt} = -\frac{\nabla \overline{p}}{\rho} + (\nu + \nu_T)\nabla^2 \overline{\mathbf{v}}$$
 (2.4)

dove chiaramente  $\nu_T = \mu_T/\rho$ 

#### 2.1 La teoria di Kolmogorov

Big whorls have little whorls, which feed on their velocity; And little whorls have lesser whorls, And so on to viscosity. [6]

Il flusso turbolento è composto da vortici di diverse dimensioni. L'energia viene trasmessa dai più grandi ai più piccoli, fino a quando non viene dissipata completamente.

Chiamiamo d dimensione del vortice e  $\mathring{v}$  la sua velocità orbitale: osserviamo che la seconda è funzione della prima ( $\mathring{v} = f(d)$ ).

Il fatto che la turbolenza sia statisticamente omogenea implica che i passaggi di energia da una scala ad un'altra siano uguali:  $\epsilon(d_{\text{max}}) = \epsilon(d_{\text{min}})$ , dove  $\epsilon =$  energia fornita / (massa unitaria × tempo), ovvero energia trasmessa di scala in scala, ovvero energia dissipata. Come dimensioni:

$$[\epsilon] = L^2 T^{-3} \tag{2.5}$$

Assumiamo che  $\mathring{v} \propto (\epsilon d)^k$ . Dimensionalmente, otteniamo:

$$\mathring{v} = A(\epsilon d)^{1/3} \tag{2.6}$$

La turbolenza avviene fra  $d_{\text{max}}$  e  $d_{\text{min}}$ . La prima è la dimensione del sistema, la seconda invece (postuliamo) dipende solo da  $\epsilon$  e  $\nu$ . Dimensionalmente:

$$d_{\min} \sim \nu^{3/4} \epsilon^{-1/4} \tag{2.7}$$

 $\nu^{3/4}\epsilon^{-1/4} = \text{scala di Kolmogorov}$ 

### 2.2 Spettro di energia

Definiamo il *numero d'onda* come:

$$k = \frac{\pi}{d} \tag{2.8}$$

(non  $2\pi$  perché la velocità cambia verso se passiamo da una parte all'altra del vortice)

 $k_{\min} = \pi/L, k_{\max} \sim \nu^{-3/4} \epsilon^{1/4}$ 

 ${\cal E}$ è l'energia cinetica per massa di fluido, con dimensioni $L^2T^{-2}$ 

$$dE = E_k(k) dk (2.9)$$

Dimensionalmente:

$$E_k(k) = B\epsilon^{2/3}k^{-5/3} \tag{2.10}$$

$$\int_{k}^{\infty} E_k(k) \, \mathrm{d}k = \frac{\left(\mathring{v}(L)\right)^2}{2} \implies \frac{2B}{3\pi^{2/3}} = \frac{A^2}{2}$$
 (2.11)

La "legge dei -5/3" funziona bene nell'area di mezzo, lontana dalle scale estreme.

#### 2.3 La funzione di struttura

Definiamo la funzione di struttura di ordine n:  $S_n(\mathbf{R}) = \langle (\delta_{v_R})^n \rangle$ , dove  $\delta_{v_R} = v(\mathbf{r} + \mathbf{R}) - v(\mathbf{r})$ . v qui è la componente della velocità nella direzione di  $\mathbf{R}$ , un qualsiasi vettore che va da una posizione ad un'altra dove misuriamo la velocità.

La funzione di struttura di secondo ordine può essere associata all'energia delle fluttuazioni (divisa per la massa), in quanto consiste in una velocità al quadrato.

Dalla 2.6 ricaviamo che lo scaling di  $S_2(\mathbf{R})$  è lo stesso di  $(\epsilon d)^{2/3}$ , dove  $d = |\mathbf{R}|$ 

## 3 Lo studio degli spagnoli

Mettono in relazione la PDF delle fluttuazioni di luminanza (intensità luminosa/unità di area) nei quadri di Van Gogh con la PDF di un flusso turbolento secondo la PDF delle differenze di velocità predette dalla teoria di Kolmogorov.

La luminanza è stata spesso usata da artisti (dall'inizio dell'impressionismo) per trasmettere una sensazione di movimento, poiché la parte del cervello che analizza il colore non riesce a percepire la luminanza, le parti con la stessa luminanza del dipinto non sono facilmente differenziabili e perciò sembrano "vibrare".

### Indice

1	Navier-Stokes		
	1.1	Ricavarle	1
	1.2	Formulazione	4
	1.3	Il numero di Reynolds	4
2 Il flus		usso turbolento	5
	2.1	La teoria di Kolmogorov	6
	2.2	Spettro di energia	7
	2.3	La funzione di struttura	7
3	Lo	studio degli spagnoli	8

### Riferimenti bibliografici

- [1] J.L. Aragón, Gerardo G. Naumis, M. Bai, M. Torres, P.K. Maini, Turbulent luminance in impassioned van Gogh paintings, http://arxiv.org/abs/physics/0606246, 2006.
- [2] Karima Khusnutdinova, *Kolmogorov's* 5/3 *law*, http://homepages.lboro.ac.uk/~makk/mathrev\_kolmogorov.pdf, 2009.
- [3] Terence Tao, Kolmogorov's power law for turbulence, https://terrytao.wordpress.com/2014/05/15/kolmogorovs-power-law-for-turbulence/, 2014.

- [4] Marianne Freiberger, Troubled minds and perfect turbulence, https://plus.maths.org/content/troubled-minds-and-perfect-turbulence, 2006.
- [5] Philip Ball, Van Gogh painted perfect turbulence, http://www.nature.com/news/2006/060703/full/news060703-17.html#close, 2006, su "Nature".
- [6] Lewis Fry Richardson, 1922. http://www.nature.com/nphys/journal/v12/n3/full/nphys3697.html
- [7] http://scienceworld.wolfram.com/biography/Heisenberg.html
- [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Derivation\_of\_the\_Navier%E2% 80%93Stokes\_equations
- [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Navier\OT1\textendashStokes\_equations
- [10] http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/ SolidMechanicsBooks/Part\_III/Chapter\_1\_Vectors\_Tensors/ Vectors\_Tensors\_14\_Tensor\_Calculus.pdf
- [11] https://engineering.dartmouth.edu/~d30345d/books/EFM/chap8.pdf
- [12] https://www.materials.uoc.gr/el/grad/courses/METY101/FLUID\_DYNAMICS\_CRETE.pdf
- [13] http://www.scholarpedia.org/article/Turbulence
- [14] https://en.wikipedia.org/wiki/Viscous\_stress\_tensor
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Inner\_product\_space
- [16] http://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence\_dissipation\_rate
- [17] https://en.wikipedia.org/wiki/Probability\_density\_function
- [18] Valentino Pediroda, Fluidodinamica (dispense), A. A. 2005–2006, II semestre: capp. 4, 5, 7, 9.
- [19] https://www.engr.uky.edu/~acfd/lctr-notes634.pdf