

2024년 2학기 **운영체제실습** 4주차

# Module Programming, Wrapping

**System Software Laboratory** 

School of Computer and Information Engineering Kwangwoon Univ.

### **Contents**

### Module Programming

- 모듈의 이해
- 특징
- 모듈 프로그래밍 절차
- 커널 모듈 구성
- 커널 모듈의 추가 및 제거

### ▪ 실습

- 모듈 Load / Unload
- Wrapping을 통한 Module Programming





# **Module Programming**


### **System Software Laboratory**

School of Computer and Information Engineering Kwangwoon Univ.

### **Kernel Module**

#### Kernel Module

- 커널 코드의 일부를 커널이 동작하는 상태에서 로드 또는 언 로드 가능
- 커널 크기 최소화, 유연성 제공
  - 커널이 실행 중에 동적으로 로딩하여 커널과 링크함으로써 커널의 기능을 확장하여 사용할 수 있다.
  - 불필요 시에 커널과의 링크를 풀고 메모리에서 제거 할 수 있다.
    - → 커널 재 컴파일 없이 커널 기능 확장 가능
- 각종 디바이스 드라이버를 사용할 때 유용
  - 마우스, 키보드, 사운드카드 드라이버는 종류가 다양하고 상황에 따라 사용하지 않을 수 있기 때문
    - → 새로운 장치를 추가할 때마다 커널을 재 컴파일 한다면?
- 파일시스템, 통신 프로토콜 및 시스템 콜 등도 모듈로 구현 가능





### **Kernel Module**


### - 특징

- 사건 구동형(event-driven program) 방식으로 작성
- 명시적인 커널 모듈 설치 및 제거 과정이 필요
  - insmod, rmmod 명령어 등
- 내부 main() 함수 없음
- 디바이스 드라이버, 파일시스템, 네트워크 프로토콜 스택 등에 적용
  - 커널 경량화를 위해 반드시 필요
  - 임베디드 시스템의 경우, 제한적인 자원으로 인해 커널 등 시스템 소프트웨어의 최소화가 필요
- 외부로 공개할 전역변수 사용에 주의
- 커널에 적재 모듈 프로그램은 무제한의 특권을 가지므로 신중하게 작성해야 함.



### **Kernel Module**

• 모듈 프로그래밍 절차





# ▎커널 모듈의 추가 및 제거

#### ▪ 커널 모듈 추가

- 커널 모듈이 적재되면 오브젝트 파일의 내용이 커널 영역으로 복사
- module\_init() 에 명시한 함수를 호출하여 커널 모듈 등록
- 설치된 모듈은 '/proc/modules' 파일에 기록
  - \$ cat /proc/modules 로 확인 가능

### ■ 커널 모듈을 제거

- 커널 모듈이 제거되면 module exit() 에 명시한 함수를 호출
- module init() 에서 호출한 함수에서 할당한 자원을 반환
- 커널 모듈의 등록 해제
- 커널 모듈의 오브젝트 코드를 위해 할당했던 메모리를 반환



### 커널 모듈의 추가 및 제거

#### - 커널 모듈 추가 및 제거 예시

- module\_init, module\_exit 매크로 지원
  - module\_init(): startup 함수 (모듈을 로드하면 해당 매크로에 명시된 함수를 호출)
  - module\_exit(): cleanup 함수 등록 (언 로드시 등록된 함수 호출)

```
#include #include linux/module.h>
/* global variables */
...
static int __init module_start() {
/* 모듈이 설치될 때에 초기화를 수행하는 코드 */ }
static int __exit module_end() {
/* 모듈이 제거될 때에 반환작업을 수행하는 코드 */ }

module_init(module_start);
module_exit(module_end);
...
insmod or modprobe
rmmod
...
```



# ┃ 커널 모듈의 추가 및 제거

- 커널 모듈 구성 (make)
  - 모듈 프로그램의 Makefile
    - 모듈 생성을 위한 일반적인 Makefile

```
obj-m := test.o #module object name
KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build #Kernel module Directory
PWD := $(CURDIR) #Current Worcking Directory
all:
       $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules # -C is change directory option.
clean:
       $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
```

- KDIR
- PWD
- default
- clean

- obj-m := test.o → 모듈로 생성할 이름 정의 (test)
  - → 커널 코드 디렉토리 위치 (symbolic link)
- \$(shell uname r) → 현재 **실행** 중인 커널 버전
  - → 컴파일 대상이 되는 모듈 코드가 있는 위치(test.c 위치)
  - → (target) 모듈을 컴파일 하는 명령
  - → (target) 컴파일 결과로 생성된 파일 모두 지움



# 커널 모듈의 추가 및 제거

### • 사용 명령어

이름	용도
insmod	simple program to insert a module into the Linux Kernel (load)
rmmod	simple program to remove a module from the Linux Kernel (unload)
Ismod	program to show the status of modules in the Linux Kernel
depmod	program to generate modules.dep and map files (디스크 내 적재된 커널 모듈 간 의존성 검사)
modprobe	program to add and remove modules from the Linux Kernel (insmod와 유사하나, 모듈간 의존성을 검사하여 그 결과 누락된 다른 모 듈을 찾아서 적재)
modinfo	program to show information about a Linux Kernel module



### 커널 모듈의 추가 및 제거

#### \$ depmod -a

- /lib/modules/`uname -r`/modules.dep 파일을 새로 생성
- \$ cat modules.dep

```
kernel/net/can/can.ko:
kernel/net/can/can.ko:
kernel/net/can/can-raw.ko: kernel/net/can/can.ko
kernel/net/can/can-bcm.ko: kernel/net/can/can.ko
kernel/net/can/can-gw.ko: kernel/net/can/can.ko
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko: kernel/crypto/ecdh_generic.ko
kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/
crypto/ecdh_generic.ko 2개 의존
kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/cryp
to/ecdh_generic.ko
kernel/net/bluetooth/cmtp/cmtp.ko: kernel/drivers/isdn/capi/kernelcapi.ko kernel
/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/crypto/ecdh_generic.ko
3개 의존
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/hid/hid.ko kernel/net/bluetooth
h/bluetooth.ko kernel/crypto/ecdh_generic.ko
```

### \$ modprobe

 depmod로 생성된 modules.dep 파일에서 해당 모듈의 위치를 파악하고 모듈을 메모리에 적 재



### 예제 - Module Load / Unload

```
//test.c
#include <linux/module.h>

static int __init test_init(void) {
  printk(KERN_INFO "insmod! %lld\n", get_jiffies_64());
  return 0;
}

static void __exit test_exit(void) {
  printk(KERN_INFO "rmmod! %lld\n", get_jiffies_64());
}

module_init(test_init);
module_exit(test_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
```

test.c





### 예제 - Module Load / Unload

```
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo insmod test.ko
lsmod |grep test
test 16384 0
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo rmmod test
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo dmesg |tail -n -2
[12291.896358] insmod! 4297965144
[12304.603767] rmmod! 4297968320
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$
```

#### 모듈 적재, 확인 및 제거

```
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo
make -C /lib/modules/4.19.67-2019110613/build SUBDIRS=/home/os2019110613/moduleT
est modules
make[1]: Entering directory '/home/os2019110613/linux-4.19.67'
    CC [M] /home/os2019110613/moduleTest/test.o
    Building modules, stage 2.
    MODPOST 1 modules
    CC     /home/os2019110613/moduleTest/test.mod.o
    LD [M] /home/os2019110613/moduleTest/test.ko
make[1]: Leaving directory '/home/os2019110613/linux-4.19.67'
```

#### 모듈 컴파일



### 예제 - Module Load / Unload

#### Question

- 예제에서 insmod 후 몇 초 후에 rmmod를 했나?
  - (4297968320 4297965144)/250 = 12.824本
  - (**12304.603767 12291.896358**) = 12.707409조
  - dmesg에서 제공하는 시간과 jiffies로 계산한 결과가 일치함을 확인할 수 있음

```
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo insmod test.ko
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ lsmod |grep test
test 16384 0
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo rmmod test
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$ sudo dmesg |tail -n -2
[12291.896358] insmod! 4297965144
[12304.603767] rmmod! 4297968320
os2019110613@ubuntu:~/moduleTest$
```





# Wrapping

### **System Software Laboratory**

School of Computer and Information Engineering Kwangwoon Univ.

#### Hooking

- 운영체제, 응용 프로그램 등에서 동작하는 함수 등을 다른 것으로 대체하는 행위
- 본 수업에서는 Linux 커널 내 존재하는 기존의 시스템 콜을 다른 행동을 하는 시스템 콜로 hooking
  - 시스템 콜 hooking 작업을 kernel module에서 수행



- hooking.c
  - 11: void \*\*syscall\_table;
    - 기존의 add 시스템 콜 주소를 저장 할 포인터
  - 24: \_\_SYSCALL\_DEFINEx(2, sub, …
    - 기존의 add 시스템 콜을 대체할
       sub 시스템 콜 정의
    - 기존에 수행한 덧셈 연산 대신 뺄셈 연산을 수행
    - \_\_SYSCALL\_DEFINEx()
      - SYSCALL\_DEFINEn() 매크로 (단, 0 ≤ n ≤ 6) 에서 사용하며, 시스템 콜을 실제 생성하는 매크로.
      - 단순히 함수 정의 뿐만 아니라 시스템 콜 호출을 위한 관련 작업을 일괄 수행해주는 매크로로, 이를 통해 정의해야 후킹 가능

```
#include <linux/module.h>
 2 #include <linux/highmem.h>
 3 #include inux/kallsyms.h> /* kallsyms_lookup_name() */
4 #include inux/syscalls.h> /* __SYSCALL_DEFINEx() */
5 #include <asm/syscall_wrapper.h> /* __SYCALL_DEFINEx() */
 9 void **syscall_table;
   void *real_add;
13 /**
      * Function to be hooked
        - Low-level macro of the "SYSCALL DEFINEN" (n: 1-6)

    Parameters of this macro

           --> 2 : Number of parameters of this system call
    * --> sub : Name of the new system call hooked
           --> int : First parameter type of the "sub" system call
           --> a : First parameter name of the system call
           --> int : Second parameter type
            --> b : Second parameter name
      SYSCALL_DEFINEx(2, sub, int, a, int, b)
        printk("Kernel hooked func: %d - %d\n", a, b);
27
        return a-b;
28 }
```



- hooking.c
  - 30: void make\_rw(void \*addr)
    - addr이 속해 있는 페이지의 읽기 및 쓰기 권한을 부여하는 함수
    - 기본적으로, system call table은 쓰기 권한이 존재하지 않음
      - 본 함수를 호출하여 쓰기 권한이 없는 system call table에 쓰기 권한을 부여

```
30 void make_rw(void *addr)
31 {
32     unsigned int level;
33     pte_t *pte = lookup_address((u64)addr, &level);
34
35     if(pte->pte &~ _PAGE_RW)
36         pte->pte |= _PAGE_RW;
37 }
38
39 void make_ro(void *addr)
40 {
41     unsigned int level;
42     pte_t *pte = lookup_address((u64)addr, &level);
43
44     pte->pte = pte->pte &~ _PAGE_RW;
45 }
```

- 39: void make\_ro(void \*addr)
  - addr이 속해 있는 페이지의 읽기 및 쓰기 권한을 회수

- hooking.c
  - 47: …hooking\_init(void)
    - 모듈 적재 시 호출되는 함수
  - 50: syscall\_table = ···
    - System call table의 주소를 찾는 함수
      - "sys\_call\_table" 이라는 전역 변수로 선언되어 있는 시스템 콜 위치를 찾음
  - 56: make\_rw(syscall\_table);
    - 쓰기 금지되어 있는 시스템 콜 테이블에 쓰기 권한 부여

```
static int __init hooking_init(void)
       /* Find system call table */
       syscall table = (void**) kallsyms lookup name("sys call table")
51
52
53
54
55
        * Change permission of the page of system call table
        * to both readable and writable
       make rw(syscall table);
       real add = syscall table[ NR add];
       syscall_table[_NR_add] = x64 syssub;
61
       return 0;
62 }
64 static void exit hooking exit(void)
66
       syscall table[ NR add] = real add;
67
       /* Recover the page's permission (i.e. read-only) */
       make ro(syscall table);
70 }
72 module_init(hooking_init);
73 module exit(hooking exit);
74 MODULE LICENSE("GPL");
```

- 58: real add = syscall table[ NR add];
  - 모듈 해제 시 기존의 시스템 콜을 원상 복구 하기 위해, 기존 시스템 콜 주소 저장



- hooking.c
  - 59: syscall\_table[\_\_NR\_add]...
    - 후킹할 "sub" 시스템 콜을 add 시스템 콜 대신 대체하는 과정
    - Line 24의 결과로 \_\_x64\_syssub 함수가 생성되며, 이를 삽입
  - 64: …hooking\_exit(void)
    - 모듈 해제 시 호출되는 함수
  - 66: syscall\_table[\_\_NR\_add]…
    - 후킹했던 시스템 콜을 원래대로 복원하는 작업

```
static int __init hooking_init(void)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
       /* Find system call table */
       syscall table = (void**) kallsyms lookup name("sys call table");
        * Change permission of the page of system call table
        * to both readable and writable
       make rw(syscall_table);
58
       real add = syscall table[ NR add];
       syscall table[ NR add] = x64 syssub;
61
       return 0;
62 }
64 static void exit hooking exit(void)
       syscall table[ NR add] = real add;
67
       /* Recover the page's permission (i.e. read-only) */
       make ro(syscall table);
70 }
72 module_init(hooking_init);
73 module exit(hooking exit);
74 MODULE LICENSE("GPL");
```

#### Example

Makefile (for module)

app.c (test application)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 #include <unistd.h> /* syscall() */
4 #include <sys/syscall.h> /* syscall() */
5
6 int main(void)
7 {
8    int a, b;
9    long ret;
10
11    a = 7;
12    b = 4;
13
14    ret = syscall(549, a, b);
    printf("%d op. %d = %ld\n", a, b, ret);
16
17    return 0;
18 }
```



- Results
  - \$ ./app

```
sslab@ubuntu:~/test$ ./app
7 op. 4 = 11
```

- \$ sudo insmod hooking.ko
- \$ ./app

```
sslab@ubuntu:~/test$ ./app
7 op. 4 = 3
```

- \$ sudo rmmod hooking
- \$ ./app

```
sslab@ubuntu:~/test$ ./app
7 op. 4 = 11
```

