

# 9장 - Flex box

```
수평 레이아웃을 만드는 강력한 기능 flex box flex의 핵심 개념 2가지 flex Container
```

display

flex-direction

주 축(main-axis)과 교차 축(cross-axis), 시작점과 끝점

flex-wrap

단축속성 : flex-flow

justify-content

align-content

align-items

Flex Item

order

flex-grow

flex-shrink

flex-basis

단축 속성 : flex

align-self

flex 연습하기

## 수평 레이아웃을 만드는 강력한 기능 flex box

- 요소들은 기본적으로 블록 개념이 많아서 자동으로 수직으로 쌓이기 때문에 수직 레이아웃에 대해서는 큰 불편을 느끼지 않습니다.
- 그러나 요소를 가로로 배치하는 수평 레이아웃의 경우 CSS를 사용하는 개발자들에게 큰 고통을 선사합니다.



# inline-block???

clearfix문제 때문에 짜증

의도치 않은 공백발생 문제 때문에 짜증

## flex의 핵심 개념 2가지



정렬대상인 Item들을 감싸는 요소!

**Items** 

실제로 정렬될 대상!

## **Container**



#### flex Container

## **Flex Container**

속성명	의미
display	flex container를 정의
flex-direction	flex items의 주 축을 설정
flex-wrap	flex items의 줄 바꿈을 설정
flex-flow	flex-direction과 flex-wrap의 단축 속성
justify-content	주 축의 정렬 방법을 설정
align-content	교차 축의 정렬 방법을 설정 (2줄 이상)
align-items	교차 축에서 items의 정렬 방법을 설정 (1줄)


## display

display

# 속성 값

- Flex Container를 정의.

값	의미
flex	block특성의 container를 정의
inline-flex	inline특성의 container를 정의




#### flex-direction




flex-direction

- Items의 주 축(main-axis)의 방향을 설정.

값	의미
row	Items를 수평축(왼쪽에서 오른쪽으로) 표시 (기본값)
row-reverse	Items를 row의 반대 축으로 표시
column	Items를 수직축(위에서 아래로) 표시
column-reverse	Items를 column의 반대 축으로 표시



## 주 축(main-axis)과 교차 축(cross-axis), 시작점과 끝점



flex-direction: column;

- Item이 쌓이는 방향 축이 주 축이다!
- 주 축을 크로스하는 축이 교차 축이다!

#### flex-wrap

#### flex-wrap - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS flex-wrap property는 flex-item 요소들이 강제로 한줄에 배치되게 할 것인지, 또는 가능한 영역 내에서 벗어나지 않고 여러행으로 나누어 표현 할 것인지 결정하는 속성입니다. 만약 영역 내에서 벗어나지


M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/flex-wrap




flex-wrap

- Items의 줄 바꿈을 설정.

값	의미
nowrap	모든 Items를 한 줄에 표시 (기본값)
wrap	Items를 여러 줄로 묶음
wrap-reverse	Items를 wrap의 역 방향으로 여러 줄 로 묶음





단축속성 : flex-flow

flex-flow

- flex-direction과 flex-wrap의 단축 속성.

flex-flow: row-reverse nowrap;

## justify-content

#### justify-content - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS의 justify-content 속성은 브라우저가 콘텐츠 항목 사이와 주변의 공간을 플렉스 컨테이너에서는 main-axis, 그리고 그리드 컨테이너에 서는 인라인 축을 기준으로 어떻게 정렬할 것인지를 정의합니다.


M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/justify-content



justifycontent

- 주 축(main-axis)의 정렬 방법을 설정.

값	의미
flex-start	Items를 시작점부터 정렬 (기본값)
flex-end	Items를 끝점부터 정렬
center	Items를 가운데 정렬
space-between	시작 Item은 시작점에, 마지막 Item은 끝점에 정렬되고 나머지 Items는 사이 에 고르게 정렬
space-around	Items를 균등한 여백을 포함하여 정렬



#### align-content

#### align-content - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS align-content 속성은 콘텐츠 사이와 콘텐츠 주위 빈 공간을 플렉스 박스'의 교차축 또는 그리드의 블록 축을 따라 배치하는 방식을 결정합니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/align-content




## 속성 값

aligncontent

- 교차 축(cross-axis)의 정렬 방법을 설정.
- 주의할 점은 flex-wrap 속성을 통해 Items가 여러 줄(2줄 이상)이고 여백이 있을 경우에만 사용할 수 있음.

값	의미
stretch	container의 교차 축을 채우기 위해 Items를 늘림 (기본값)
flex-start	Items를 시작점부터 정렬
flex-end	Items를 끝점부터 정렬
center	Items를 가운데 정렬
space-between	시작 Item은 시작점에, 마지막 Item은 끝점에 정렬되고 나머지 Items는 사이 에 고르게 정렬
space-around	Items를 균등한 여백을 포함하여 정렬




#### align-items



align-items

- 교차 축(cross-axis)의 정렬 방법을 설정.
- Items가 한 줄일 경우 많이 사용하며, container에 align-content속성이 없거나 기본값(stretch)이어야 합니다.

값	의미
stretch	container의 교차 축을 채우기 위해 Items를 늘림 (기본값)
flex-start	Items를 시작점부터 정렬
flex-end	Items를 끝점부터 정렬
center	Items를 가운데 정렬
baseline	Items를 문자 기준선에 정렬



#### Flex Item

## Flex Items

속성명	의미
order	Flex Item의 순서를 설정
flex-grow	Flex Item의 증가 너비 비율을 설정
flex-shrink	Flex Item의 감소 너비 비율을 설정
flex-basis	Flex Item의 공간 배분 전 기본 너비를 설정
flex	flex-grow, flex-shrink, flex-basis의 단축 속성
align-self	교차 축에서 Item의 정렬 방법을 설정

#### order

#### order - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

order CSS 속성은 플렉스 또는 그리드 컨테이너 안에서 현재 요소의 배치 순서를 지정합니다. 컨테이너 아이템의 정렬 순서는 오름차순 order 값이고, 같은 값일 경우 소스 코드의 순서대로 정렬됩니다.


M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/order




order

- Item들의 순서를 설정.
- 숫자가 클 수록 순서가 밀림.
- 음수가 허용됨.

값	의미
숫자	Item의 순서를 설정 (기본값 0)





#### flex-grow

#### flex-grow - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

flex-grow CSS property 는 flex-item 요소가, flex-container 요소 내 부에서 할당 가능한 공간의 정도를 선언합니다. 만약 형제 요소로 렌더 링 된 모든 flex-item 요소들이 동일한 flex-grow 값을 갖는다면, flex-

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/flex-grow





# flex-grow

## 속성 값

Item의 증가 너비 비율을 설정숫자가 크면 더 많은 너비를 가짐..

값	의미
숫자	Item의 증가 너비 비율 (기본값 0)





#### flex-shrink

#### flex-shrink - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

flex-shrink CSS property는 flex-item 요소의 flex-shrink 값을 설정하는 속성입니다. 만약 flex-item 요소의 크기가 flex-container 요소의 크기보다 클 때 flex-shrink 속성을 사용하는데, 설정된 숫자값에 따라

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/flex-shrink



flex-shrink

- Item의 감소 너비 비율을 설정
- 숫자가 크면 더 많은 너비가 감소함.

값	의미
숫자	Item의 증가 너비 비율 (기본값 1)

flex-basis: 200px; flex-shrink: 2;

flex-basis: 200px; flex-shrink: 1;

200px \* 2 = 400


200px \* 1 = 200

2

200px - (90px / 3 \* 2) = 140px

200px - (90px / 3 \* 1) = 170px

90px




#### flex-basis





flex-basis

- Item의 공간 배분 전 기본 너비를 설정.
- 값이 auto일 경우 width 등의 속성으로 너비를 설정할 수 있음.
- 하지만 flex-basis를 설정하면 자체 width값이 무시됨.

값	의미
auto	가변 Item과 같은 너비 (기본값)
단위	px, em 등 단위로 지정







#### 단축 속성 : flex

# flex - CSS: Cascading Style Sheets | MDN flex CSS 속성은 하나의 플렉스 아이템이 자신의 컨테이너가 차지하 는 공간에 맞추기 위해 크기를 키우거나 줄이는 방법을 설정하는 속성 입니다. flex는 flex-grow, flex-shrink, flex-basis의 단축 속성입니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/flex

flex

- flex-grow, flex-shrink, flex-basis의 단축 속성
- flex-grow를 제외한 속성은 생략 가능
- 생략시 flex-basis의 경우 기본값이 auto가 아 닌 0으로 적용되는 것에 주의할 것!

```
/* grow, shrink, basis */
flex: 1 1 30px;

/* grow, shrink (basis가 0으로 지정됨에 주의) */
flex: 2 1;

/* grow, basis */
flex: 1 100px;
```

#### align-self

#### align-self - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

The align-self CSS property overrides a grid or flex item's alignitems value. In Grid, it aligns the item inside the grid area. In Flexbox, it aligns the item on the cross axis.


M https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/align-self



align-self

- 교차 축(cross-axis)에서 개별 Item의 정렬 방법을 설정.
- align-items속성은 container내부의 모든 Item에 대해 정렬 방법을 설정하지만 이 속성은 일부 Item만 설정할 때 사용.
- align-items 속성보다 우선함.

값	의미
auto	container의 align-items를 상속 (기본값)
stretch	container의 교차 축을 채우기 위해 Item을 늘림
flex-start	Item을 시작점부터 정렬
flex-end	Item을 끝점부터 정렬
center	Item을 가운데 정렬
baseline	Item을 문자 기준선에 정렬



## flex 연습하기

