به نام یگانه هستی بخش



منبع: برنامه نویسی به زبان اسمبلی


مولفین: عین اله معفرنژاد قمی رمضان عباس نژاد

> تهیه کننده: بهمن هاشمی



فصل اول

نگهداری اطلاعات در مافظه کامپیوتر




نگهداری اطلاعات در مافظه کامییوتر

اطلاعاتی که کامپیوتر با آنها سروکار دارد به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. اطلاعات عددی(صمیم یا اعشاری، منفی یا مثبت) ۱. اطلاعات رشته ای





در سیسته های عددی معمولی، موقعیت مکانی هر رقه دارای ارزش معینی است.در چنین سیسته هایی می توان هر عدد را به صورت های زیر نمایش داد:

$$N = (a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0a_{-1}a_{-2}...a_{-m})_B$$

$$N = a_{n-1}B^{n-1} + ... + a_0B^0 + a_{-1}B^{-1} + a_{-2}B^{-2} + ... + a_{-m}B^{-m}$$

$$N = \sum_{k=-m}^{n-1} a_k B^k$$


$$N = \sum_{k=-m}^{n-1} a_k B^k$$
 slack example.



هر عدد N در مبنای B به صورت $(N)_B$ نمایش داده می شود. اگر مبنای عددی مشخص نگردد، ۱۰ منظور می شود.


$0 \leq a_k \leq B - 1$	В
0,1	2(دودویی ، باینری)
0,1,2,3,4,5,6,7	8(هشت هشتی،اکتال)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	10(دهدهی،دسیمال)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F	16(شانزده شانزدهی، هگزادسیمال)
A=10 ,B=11, C=12, D=13, E=14, F=15	

مثال: بسط عدد 123.45



$$12345 = 1*10^{2} + 2*10^{1} + 10^{0} + 4*10^{-1} + 5*10^{-2}$$

تبدیل مبنا ها



سیستم ارزش مکانی مبنای دو:

هشت گان و ...

چهار گان

دو گان

یگان

اعداد دودویی به قدری طولانی هستند که خواندن و نوشتن آنها مشکل است.

تبدیل مبنا ها



سیستم ارزش مکانی مبنای شانزده:

شانزده گان

یگان

سیستم شانزده شانزدهی می تواند اعداد را فقط با استفاده از یک چهارم ارقام سیستم دودویی و شانزدهی شانزدهی تبدیل ساده بین سیستم دودویی و شانزده شانزدهی مبنای ۱۶ بعنوان شکل کوتاه شده دودویی تلقی شود.


دويستوينجاهوشش گان و...

تبدیل اعداد دهدهی صمیع به دودویی و برعکس

$$(11001)_2 = (?)_{10}$$

= $1*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$
= $16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25 = (25)_{10}$

 $(25)_{10} = (?)_{2}$



$$(25)_{10} = (11001)_{2}$$

تبدیل اعداد دهدهی اعشاری به دودویی و پرعکس

$$(12.25)_{10} = (?)_2$$

$$(12)_{10} = (1100)_2$$

$$0.25*2 = 0.5$$

$$0.5*2 = 1.0$$

$$(0.25)_{10} = (0.01)_2$$

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

$$(12.25)_{10} = (1100.01)_2$$

$$(1100.01)_2 = (?)_{10}$$

$$(1100)_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0$$
$$= 8+4+0+0=12$$
$$= (12)_{10}$$

$$(0.01)_2 = 0*2^{-1} + 1*2^{-2}$$

= $0 + 0.25$
= $(0.25)_{10}$

$$(1100.01)_2 = (12.25)_{10}$$

تبدیل اعداد مبنای دو به مبنای هشت و برعکس

$$(010011 .110100)_2 = (?)_8$$

 $(\underline{010} \ \underline{011} .\underline{110} \ \underline{100})_2 = (23.64)_8$

$$(25.34)_8 = (?)_2$$

= $(010 \ 101 \ . \ 011 \ 100)_2$
= $(10101 \ .0111)_2$

تبدیل اعداد مبنای دو به مبنای شانزده و برعکس

$$(\underline{0111}\,\underline{1101}\,.\,\underline{0110})_2 = (7D.6)_{16}$$

 $(F25.03)_{16} = (\underline{1111}\,\underline{0010}\,\underline{0101}.\underline{0000}\,\underline{0011})_2$

انجاه مماسیات در مبنای ۴ و ۱۷



$$2 A 101 + 51 B 1 D$$

نگهداری اعداد صمیم مثبت در کامپیوتر

ا. اعداد صمیم مثبت به صورت مبنای دو در مافظه نگهداری می شوند. ۷.طول کلمات کامپیوتر ممکن است از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر متفاوت باشد ولی معمولا توانی از دو است.

۳.طول یک کلمه ماشین برای نمایش عدد صمیع به دو قسمت شامل بیت علامت و مقدار عدد تقسیم می شود.

$$19 = (10011)_2$$






نگهداری اعداد صمیم منفی در کامپیوتر

برای نمایش اعداد صمیم منفی می توان به سه روش عمل کرد:

> ۱.روش علامت و مقدار ۱.روش متمه ۱ ۱.روش متمه ۱

نگهداری اعداد صمیم منفی در کامپیوتر روش علامت و مقدار

$$-19 = (-10011)_2$$



این روش دارای دو اشکال عمده است:

۱.برای صفر منفی و صفر مثبت دو نمایش جداگانه وجود دارد. ۲.برای عمل تفریق باید مدار جداگانه ای طراحی کرد.

نگهداری اعداد صمیم منفی در کامپیوتر روش متمه ۱

$$19 = (0000010011)_2$$

$$-19 = (11111101100)_2$$

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

برای صفر منفی و صفر مثبت دو نمایش جداگانه وجود دارد.

نگهداری اعداد صمیم منفی در کامپیوتر روش متمم ۲

$$19 = (0000010011)_2$$

$$-19 = (11111101100)_2$$

$$-19 = (11111101101)_2$$







اعداد اعشاری در هر مبنایی را می توان به صورت ممیز شناور نشان داد.

$$745.0*10^{-0}$$

$$74.5*10^{-1}$$

$$7.45 * 10^{-2}$$

$$0.745 * 10^{-3}$$

$$0.0745 * 10^{-4}$$

همانطور که ملاحظه می شود، ممیز جای ثابتی ندارد، به همین دلیل آنرا ممیز شناور گویند.

نگهداری اعداد اعشاری در کامپیوتر



هر عدد اعشاری را می توان به صورت زیر بیان کرد:

$$\pm f * b^{\pm e}$$

در این نمایش f مقدار کسری، b مبنای عدد و e توان است که چنانچه شرط زیر برقرار باشد، عدد را نرمال گویند.

$$\frac{1}{b} \langle f \langle 1 \rangle$$

نگهداری اعداد اعشاری در کامییوتر



$$\pm f * b^{\pm e}$$

تقسیمات کلمه حافظه برای نمایش عدد اعشاری



نگهداری اعداد اعشاری در کامییوتر



نمایش عدد 121.84- در کامپیوتری به طول کلمات ۳۲ بیت

$$121 = (11110011)_2$$
, $0.84 = (0.110101)_2$

$$-121.84 = -(1111001.110101)_2$$

$$-(1111001.110101)_2 = -(79.D4)_{16}$$

$$-(79.D4)_{16} = -(0.79D4*16^2)$$

$$f = 0.79D4$$

$$e = 2 + 64 = 66 = (1000010)_2$$



نمایش اعداد به صورت کد بی-سی-دی (BCD)

در روش های قبلی نمایش اعداد، هر عدد به صورت یک کمیت مستقل و قسمت نشدنی منظور شد.برای نمایش عدد به صورت بی–سی–دی، هر رقم آن به طور مستقل به مبنای ۲ تبدیل می شود و هر رقم عدد، به چهار بیت تبدیل می گردد.

علامت عدد	کد
فاقد علامت	1111
مثبت	1100
منفى	1101

 0001
 1000
 1111
 0010
 1001
 1101

18=0001 1000

-29=-0010 1001

نمایش اطلاعات به صورت کد اسکی(ASCII)

- در اوایل دوران تولید کامپیوتر، برای نمایش اطلاعات کاراکتری ، کدهای مختلفی طراحی شد.
 - به دلیل عده وجود یک کد استاندارد، انتقال اطلاعات از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر، با مشکل مواجه بود.
 - برای رفع این مشکل کمیته استاندارد تبادل اطلاعات آمریکا (ASCII) کد استانداردی را تولید کرد.

Zone bits			Numeric Bits
0011	0110	0111	
0	/	p	0000
1	a	q	0001
2	b	r	0010
3	c	S	0011

نمایش اطلاعات با کد ابسدیک (EBCEDIC)

در این کدگذاری ، برای هر کاراکتر از هشت بیت استفاده می شود ، لذا ۴۵۲کاراکتر مختلف را می توان نمایش داد.

ارقاه نیز در این روش قابل نمایش هستند، که در این صورت ، هر رقه مداگانه نمایش داده شده، zoneسمت راست ترین رقه، علامت عدد را نظیر علامت عدد در کد بی سی دی مشخص می کند.

594	1111 0101	1111 1001	1111 0100
+594	1111 0101	1111 1001	1100 0100
-594	1111 0101	1111 1001	1101 0100