Ciência de Dados



Planejamento de experimentos

Revisado por: Roseli Romero

Prof. Dr. André C. P. L. F. de Carvalho Dr. Isvani Frias-Blanco ICMC-USP













Principais tópicos

- Acurácia
- Avaliação do desempenho
- Curvas ROC

Acurácia

- Uma das mais usadas
- Taxa de objetos corretamente classificados
 - Trata as classes igualmente
 - Pode n\u00e3o ser adequada para dados desbalanceados
 - Pode induzir modelo com baixa taxa de acerto para classe minoritária
 - Geralmente mais interessante que a majoritária
 - Acurácia balanceada



Revocação X Precisão

- Revocação (recall)
 - Porcentagem de exemplos positivos $\frac{VP}{VP + FN}$
 - Nenhum exemplo positivo é deixado de fora
 - Todos são lembrados
- Precisão
 - Porcentagem de exemplos classificados como positivos que são realmente positiyos
 - Nenhum exemplo negativo é incluído
 - Não tem intrusos

VP + FP



Sensibilidade X Especificidade

Sensibilidade

$$\frac{VP}{VP + FN}$$

- Porcentagem de exemplos positivos classificados como positivos
 - Igual a revocação
- Especificidade
 - Porcentagem de exemplos negativos classificados como negativos

$$\frac{VN}{VN + FP}$$

- Nenhum exemplo negativo é deixado de fora
 - Todos são lembrados

Medida-F

 Média harmônica ponderada da precisão e da revocação


$$\frac{(1+\alpha)\times(prec\times rev)}{\alpha\times prec+rev}$$

- Medida-F1
 - Precisão e revocação têm o mesmo peso

$$\frac{2 \times (prec \times rev)}{prec + rev} = \frac{2}{1/prec + 1/rev}$$



- Seja um classificador com a seguinte matriz de confusão, definir:
 - Acurácia
 - Precisão
 - Revocação
 - Especificidade




Acurácia =
$$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Precisão =
$$\frac{VP}{VP + FP}$$

Revocação =
$$\frac{VP}{VP + FN}$$

Especificidade =
$$\frac{VN}{VN + FP}$$




Acurácia =
$$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$
 = (70 + 60) / (70 + 30 + 40 + 60) = 0.65


Precisão =
$$\frac{VP}{VP + FP}$$
 = 70/(70+40) = 0.64

Revocação =
$$\frac{VP}{VP + FN}$$
 = 7/(70+30) = 0.70

Especificidade =
$$\frac{VN}{VN + FP}$$
 = 60/(40+60) = 0.60









Outras medidas

- Média geométrica de taxas positivas
 - G-mean

$$\sqrt{precisão} \times revocação$$

- Acurácia balanceada
- Kappa



- Do inglês, Receiver operating characteristics
- Medida de desempenho originária da área de processamento de sinais
 - Muito utilizada nas áreas médica e biológica
 - Mostra relação entre custo (TFP) e benefício (TVP)



- A <u>curva ROC</u> (ou curva de ROC) foi desenvolvida por engenheiros elétricos e engenheiros de sistemas de radar durante a <u>Segunda Guerra Mundial</u> para detectar objetos inimigos em campos de batalha, tambem conhecida como <u>teoria de detecção de</u> <u>sinais.</u>
- A análise ROC tem sido utilizada em medicina, radiologia, psicologia e outras áreas por muitas décadas e, mais recentemente, foi introduzida à áreas como <u>aprendizado de</u> <u>máquina</u> e <u>mineracao de dados.</u>



 Colocar no gráfico ROC os 3 classificadores do exemplo anterior

Classificador 1

TFP = 0.3

TVP = 0.4

Classificador2

 $\mathsf{TFP} = 0.5$

TVP = 0.7

Classificador 3


TFP = 0.2

TVP = 0.6





Gráficos ROC






- Classificadores discretos produzem um simples ponto no gráfico ROC
 - ADs e conjuntos de regras
- Outros classificadores produzem uma probabilidade ou escore
 - RNAs e NB
- Curvas ROC permitem uma melhor comparação de classificadores
 - São insensíveis a mudanças na distribuição das classes

Curvas ROC

- Mostram ROC para diferentes variações
- Classificadores que geram valores continuos (threshold, probabilidade)
 - Diferentes valores de threshold podem ser utilizados para gerar vários pontos
 - Ligação dos pontos gera uma curva ROC
- Classificadores discretos
 - Convertidos internamente ou comitês

Curva ROC




Curvas de ROC


O melhor método de previsão possível produziria um ponto no canto superior esquerdo ou coordenada (0,1) do espaço ROC,

representando 100% de sensibilidade (sem falsos positivos) e

100% de especificidade (sem falsos negativos).

Curvas de ROC








Área sob a curva ROC (AUC)

- Fornece uma estimativa do desempenho de classificadores
- Gera um valor continuo no intervalo [0, 1]
 - Quanto maior melhor
 - Adição de áreas de sucessivos trapezóides
- Um classificador com maior AUC pode apresentar AUC pior em trechos da curva
- É mais confiável utilizar médias de AUCs

Área Sob Curvas ROC





Teste de hipótese

- Permite afirmar que uma técnica é melhor que outra com X% de confiança
- Podem assumir que os dados seguem uma dada distribuição de probabilidade
 - Paramétricos
 - Não paramétricos
- Número de técnicas comparadas
 - Duas
 - Mais que duas



Teste de hipótese

- Testes usados atualmente são baseados na verificação da hipótese nula
 - Várias deficiências para uso em AM
 - Não geram probabilidades de ocorrência da hipótese nula e da hipótese alternativa
 - E de uma técnica ser melhor que outra
- Alternativa proposta em 2016
 - Teste Hierárquico Bayesiano



	Α	В	С
A		82% 16% 2%	91% 5% 4%
В			75% 10% 15%

Técnica da linha é X em relação a técnica da coluna Probabilidade de ser: Melhor Igual Pior



Considerações Finais

- Desempenho preditivo
- Avaliação do desempenho
 - Erro
 - Tempo de resposta
 - Memória
 - Representação
- Medidas
- Gráficos e curvas ROC
- Teste de hipóteses



Perguntas

