智能合约

一、"Code is Law",不可篡改的智能合约

什么是合约?

什么是智能合约?

合约内容公开透明 合约内容不可篡改 永久运行

定义

简单来说,"智能合约"就是一段可以运行在以太坊上的代码。之所以被称作"合约",是因为用户可以通过这段运

行在以太坊上的代码控制有价值的事物,例如ETH 或其他数字资产

智能合约优势

去信任

经济、高效

无需第三方仲裁

比特币脚本与以太坊智能合约

去中心化的代码

将现实世界的逻辑在区块链上实现 合约的内容和生命周期被共识确认,是大家认可的条款 在所有节点上保证逻辑的一致性 在所有节点上产生和维护一致的数据 合约可能有Bug,Bug也不可篡改 Code is Law,是个理想目标

分布式环境

传统方式,信任依赖第三方,代码运行在第三方的服务器上。 有了区块链、信任部司以生之 有了区块链,信任就可以放在分布式网络上,合约代码在所有节点上执行、验证

比特币脚本

FM WWW. UKOOU. COM 比特币脚本存在一些严重的限制

缺少图灵完备性

缺少价值控制

缺少状态

• 比特币脚本 -- "交易"代码片段


```
"hash": "5a42590fbe0a90ee8e8747244d6c84f0db1a3a24e8f1b95b10c9e050990b8b6b",
metadata
              رو: "lock_time":
              "size":404,
              "in":[]
                  "prev out":{
                  "hash": "3be4ac9728a0823cf5e2deb2e86fc0bd2aa503a91d307b42ba76117d79280260",
                  "n":0
                   "scriptSig":"30440..."
input(s)
                  p.ev_out::{
"hash":"7508e6ab259b4df0fd5147bab0c949d81473db4518f81afc5c3f52f91ff6b34e";
"n":0
                 "scriptSig":"3f3a4⊖
               ],
               "out";[//
                  "value": "10.12287097",
output(s)
                 3"scriptPubKey":"OP_DUP OP_HASH160 69e02e18b5705a05dd6b28ed517716c894b3d42e
                         OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG"
```

"hash": 交易ID "ver": 版本号 "vin_sz": 输入的数量 "vout_sz": 输出的数量 "lock_time": 锁定时间 "size": 交易规模

比特币脚本 -- 指令

数据指令	功能
<pre><sig> <publicality <="" pre=""></publicality></sig></pre>	直接入栈
<pub></pub> pubkey>	直接入栈
MWW.0512	F F UKOO
15 TO	Maya.
操作符指令	功能
OP_DUP	复制堆栈顶端数据
OP_HASH160	计算哈希函数两次:第一次用 SHA – 256,第二次 用 RIPEMD – 160
OP_EQUALVERIFY	如果输入是相同的,返回真 如果输入是不同的,返回假,整个交易作废
OP_CHECKSIG	检查输入的签名是否有效
OP_CHECKMULTISIG	检查在交易中 t 个公钥(地址)对应的 t 个签名是 否有效
<sig> <pub></pub>pubkey></sig>	数据指令
WWW. UKOOU. CO.	WWW. IKOON. COM

以太坊智能合约






这个层次结构适合目前市面上所有的区块链平台

手空源从推燃值307570512 区块链层次结构


以太坊智能合约 -- 图灵完备

- 智能合约可以执行普通计算机可以执行的任何操作,尽管与常规 计算机相比,区块链版本的运行速度要慢得多并且运行成本更高, 这取决于区块链的设置。
- 理论上,可以将任何逻辑放入以太坊智能合约中,并由整个网络运行。
- 支持循环、跳转、判断、分支等语句。
- 支持多种数据类型。
- 支持面向对象编程。
- 可应对图灵停机问题。




以太坊智能合约 -- 数据一致性

- 以太坊是一个交易驱动的状态机。
- 调用智能合约的交易发布到区块链上后,每个矿工都会执行这个交易,从当前状态确定性地转移到下一个状态。
- •智能合约在沙箱运行,不能访问时钟、网络、文件等不确定性系统。
 - 所有节点的运行结果必须保持一致,经过共识的运行结果才能记录上链。



手達源以推翻[3075]

以太坊智能合约 -- 合约上链执行



以太坊智能合约 -- 驱动状态变化


- 以太坊是一个状态机
- 由账户发起一笔交易
- 创建 EVM 虚拟机
- 装载合约代码并执行
- 合约执行结果使得账户状态态发生改变




二、智能合约的合约结构

掌握了区块链的一些知识体系后,作为技术开发者,首先要学习的就是以太坊智能合约的开发。我们先从学习合约的开发开始,因为后面的技术栈中,我们需要用支持与以太坊交互的编程语言与以太坊交互,与合约交互,都是基于合约的代码逻辑来的,所以,接下来我们先从学会掌握 solidity 智能合约开发开始。


我们打开智能合约在线编辑器,编辑器的具体使用我就不具体教学了,可以自行百度或者谷歌学习编辑器的使用。我们在这里还是主要注重学习 solidity 语言的开发入门,在这里我们使用的都是 solidty 的 0.8 版本的特性。



概念
忧寒、海流温307570512



函数率注意微信3010



函数修饰器

事件

WM. TKOU. COM

WMM. UKOU.

```
一手认准:优库it资源网 www.ukoou.com
```

```
pragma solidity 0.4.0;
contract ClientReceipt {
  event Deposit(
    address indexed _from,
  // 我们可以过滤对 `Deposit` 的调用,从而用 Javascript API 来查明对这个函数的任何调用(甚至是深度的
```

事件调用

```
THE WAY TIKOON.
   var abi ⊨ /* abi 由编译器产生 */;
var ClientReceipt = web3.eth.contract(abi);
   var clientReceipt = ClientReceipt.at("0x1234...ab67" /* 地址 */);
   var event = clientReceipt.Deposit();
   11 监视变化
   event.watch(function(error, result){
      // 结果包括对 `Deposit` 的调用参数在内的各种信息。
      if (!error)
          console.log(result);
   });
   // 或者通过回调立即开始观察
   var event = clientReceipt.Deposit(function(error, result) {
      if (!error)
       console.log(result);
  沙
   手资源从准微信30757
```

结构类型 WWW. UKOOU. COM


```
pragma solidity ^0.4.0;
contract Ballot {
   struct Voter { // 结构
       uint weight;
       bool voted;
       address delegate;
                    www. ukoou. com
       uint vote;
```

```
枚举、水准燃制307570512
    .手资源水准微值307570512
                pragma solidity ^0.4.0;
                contract Purchase {
                   enum State { Created, Locked, Inactive } // 枚举
```

三、解读 Uniswap v2 合约代码

合约架构

Uniswap v2 的合约主要分为两类: core 合约和 periphery 合约。其中,core 合约仅包含最基础的交易功能,核心代码仅 200 行左右,由于用户资金都存储在 core 合约里,因此需要保证 core 合约最简化,避免引入 bug;periphery 合约则针对用户使用场景提供多种封装方法,比如支持原生 ETH 交易(自动转为 WETH),多路径交换(一个方法同时执行 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 交易)等,其底层调用的是 core 合约。我们在 app.uniswap.org 界面操作时用的就是 periphery 合约。



我们先介绍几个主要合约的功能:

- uniswap-v2-core
 - UniswapV2Factory: 工厂合约,用于创建 Pair 合约(以及设置协议手续费接收地址)
 - UniswapV2Pair: Pair(交易对)合约,定义和交易有关的几个最基础方法,如swap/mint/burn,价格预言机等功能,其本身是一个ERC20合约,继承 UniswapV2ERC20
 - UniswapV2ERC20: 实现 ERC20 标准方法
- uniswap-v2-periphery

- UniswapV2Router02:最新版的路由合约,相比 UniswapV2Router01增加了对
 FeeOnTransfer代币的支持;实现 Uniswap v2 最常用的接口,比如添加/移除流动性,使用代币 A 交换代币 B,使用 ETH 交换代币等
- UniswapV1Router01: 旧版本 Router 实现,与 Router02 类似,但不支持 FeeOnTransferTokens,目前已不使用

uniswap-v2-core

代码地址: https://github.com/Uniswap/v2-core

UniswapV2Factory

在工厂合约中最重要的是 createPair 方法:

```
function createPair(address tokenA, address tokenB) external returns (address
     pair) {
         require(tokenA != tokenB, 'UniswapV2: IDENTICAL_ADDRESSES');
      (address token0, address token1) = tokenA < tokenB ? (tokenA, tokenB) :</pre>
     (tokenB, tokenA);
         require(token0 != address(0), 'UniswapV2: ZERO_ADDRESS');
         require(getPair[token0][token1] == address(0), 'UniswapV2: PAIR_EXISTS');
     // single check is sufficient
        bytes memory bytecode = type(UniswapV2Pair).creationCode;
         bytes32 salt = keccak256(abi.encodePacked(token0, token1));
         assembly {
             pair := create2(0, add(bytecode, 32), mload(bytecode), salt)
 10
         IUniswapV2Pair(pair).initialize(token0, token1);
 11
 12
         getPair[token0][token1] = pair;
         getPair[token1][token0] = pair; // populate mapping in the reverse
 13
     direction
14
         allPairs.push(pair);
 15
         emit PairCreated(token0, token1, pair, allPairs.length);
 16 }
```

首先将 token0 token1 按照顺序排序,确保 token0 字面地址小于 token1。接着使用 assembly + create2 创建合约。assembly 可以在 Solidity 中使用 Yul 语言直接操作 EVM,是较底层的操作方法。我们在《深入理解 Uniswap v2 白皮书》中讲到,create2 主要用于创建确定性的交易对合约地址,目的是根据两个代币地址直接计算 pair 地址,而无需调用链上合约查询。

CREATE2 出自 EIP-1014,根据规范,这里能够影响最终生成地址的是用户自定义的 salt 值,只需要保证每次生成交易对合约时提供的 salt 值不同即可,对于同一个交易对的两种代币,其 salt 值应该一样;这里很容易想到应该使用交易对的两种代币地址,我们希望提供 A/B 地址的时候可以直接算出pair(A,B),而两个地址又受顺序影响,因此在合约开始时先对两种代币进行排序,确保其按照从小到大的顺序生成 salt 值。

实际上在最新版的 EMV 中,已经直接支持给 new 方法传递 salt 参数,如下所示:

```
1 pair = new UniswapV2Pair{salt: salt}();
```

因为 Uniswap v2 合约在开发时还没有这个功能,所以使用 assembly create2。

根据 Yul 规范, create2 的定义如下:

```
1 create2(v, p, n, s)
2
3 create new contract with code mem[p...(p+n)) at address keccak256(0xff . this .
    s . keccak256(mem[p...(p+n))) and send v wei and return the new address, where
    0xff is a 1 byte value, this is the current contract's address as a 20 byte
    value and s is a big-endian 256-bit value; returns 0 on error
```

源码中调用 create2 方法:

```
1 pair := create2(0, add(bytecode, 32), mload(bytecode), salt)
```

因此,这几个参数含义如下:

- v=0: 向新创建的 pair 合约中发送的 ETH 代币数量(单位 wei)
- p=add(bytecode, 32): 合约字节码的起始位置
 - 。 此处为什么要 add 32 呢? 因为 bytecode 类型为 bytes,根据 ABI 规范,bytes 为变长类型, 在编码时前 32 个字节存储 bytecode 的长度,接着才是 bytecode 的真正内容,因此合约字节 码的起始位置在 bytecode+32 字节
- n=mload(bytecode): 合约字节码总字节长度
 - 根据上述说明,bytecode 前 32 个字节存储合约字节码的真正长度(以字节为单位),而mload 的作用正是读出传入参数的前 32 个字节的值,因此 mload(bytecode)就等于 n
- s=salt: s 为自定义传入的 salt,即 token0 和 token1 合并编码

UniswapV2ERC20

这个合约主要定义了 UniswapV2 的 ERC20 标准实现,代码比较简单。这里介绍下 permit 方法:

```
1 function permit(address owner, address spender, uint value, uint deadline,
     uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external {
         require(deadline >= block.timestamp, 'UniswapV2: EXPIRED');
         bytes32 digest = keccak256(
             abi.encodePacked(
   5
                 '\x19\x01',
                 DOMAIN_SEPARATOR,
   6
                 keccak256(abi.encode(PERMIT_TYPEHASH, owner, spender, value,
   7
     nonces[owner]++, deadline))
   8
         );
         address recoveredAddress = ecrecover(digest, v, r, s);
         require(recoveredAddress != address(0) && recoveredAddress == owner,
111:
     'UniswapV2: INVALID_SIGNATURE');
         _approve(owner, spender, value);
```

permit 方法实现的就是白皮书 2.5 节中介绍的"Meta transactions for pool shares 元交易"功能。 EIP-712 定义了离线签名的规范,即 digest 的格式定义,用户签名的内容是其(owner)授权(approve)某个合约(spender)可以在截止时间(deadline)之前花掉一定数量(value)的代币(Pair 流动性代币),应用(periphery 合约)拿着签名的原始信息和签名后生成的 v, r, s,可以调用Pair 合约的 permit 方法获得授权,permit 方法使用 ecrecover 还原出签名地址为代币所有人,验证通过则批准授权。

UniswapV2Pair

Pair 合约主要实现了三个方法:mint(添加流动性)、burn(移除流动性)、swap(兑换)。

mint

该方法实现添加流动性功能。

```
1 // this low-level function should be called from a contract which performs
   important safety checks
 2 function mint(address to) external lock returns (uint liquidity) {
       (uint112 _reserve0, uint112 _reserve1,) = getReserves(); // gas savings
 4
       uint balance0 = IERC20(token0).balanceOf(address(this));
       uint balance1 = IERC20(token1).balanceOf(address(this));
       uint amount0 = balance0.sub(_reserve0);
       uint amount1 = balance1.sub(_reserve1);
 8
       bool feeOn = _mintFee(_reserve0, _reserve1);
       uint _totalSupply = totalSupply; // gas savings, must be defined here
10
   since totalSupply can update in _mintFee
       if ( totalSupply == 0) {
11
        liquidity = Math.sqrt(amount0.mul(amount1)).sub(MINIMUM_LIQUIDITY);
12
         __mint(address(0), MINIMUM_LIQUIDITY); // permanently lock the first
13
   MINIMUM_LIQUIDITY tokens
14
       } else {30
         liquidity = Math.min(amount0.mul(_totalSupply) / _reserve0,
   amount1.mul(_totalSupply) / _reserve1);
16
17
       require(liquidity > 0, 'UniswapV2: INSUFFICIENT_LIQUIDITY_MINTED');
       _mint(to, liquidity);
18
```

```
19
20    _update(balance0, balance1, _reserve0, _reserve1);
21    if (fee0n) kLast = uint(reserve0).mul(reserve1); // reserve0 and reserve1
    are up-to-date
22    emit Mint(msg.sender, amount0, amount1);
23 }
```

首先,getReserves() 获取两种代币的缓存余额。在白皮书中提到,保存缓存余额是为了防止攻击者操控价格预言机。此处还用于计算协议手续费,并通过当前余额与缓存余额相减获得转账的代币数量。

_mintFee 用于计算协议手续费:

```
1 // if fee is on, mint liquidity equivalent to 1/6th of the growth in sqrt(k)
 2 function _mintFee(uint112 _reserve0, uint112 _reserve1) private returns (bool
   feeOn) {
       address feeTo = IUniswapV2Factory(factory).feeTo();
 3
       feeOn = feeTo != address(0);
       uint _kLast = kLast; // gas savings
 5
       if (feeOn) {
 6
           if (_kLast != 0) {
 7
               uint rootK = Math.sqrt(uint(_reserve0).mul(_reserve1));
               uint rootKLast = Math.sqrt(_kLast);
                if (rootK > rootKLast) {
10
                    uint numerator = totalSupply.mul(rootK.sub(rootKLast));
11
                   uint denominator = rootK.mul(5).add(rootKLast);
                   uint liquidity = numerator / denominator;
13
14 4/1/1/
                    if (liquidity > 0) _mint(feeTo, liquidity);
               }
15
           }
16
17
       } else if (_kLast != 0) {
18
           kLast = 0;
19
20 }
```

关于协议手续费的计算公式可以参考白皮书。

mint 方法中判断,如果是首次提供该交易对的流动性,则根据根号 xy 生成流动性代币,并销毁其中的 MINIMUM_LIQUIDITY(即 1000wei);否则根据转入的代币价值与当前流动性价值比例铸造流动性代币。

burn

该方法实现移除流动性功能。

```
1 // this low-level function should be called from a contract which performs
 important safety checks
 2 function burn(address to) external lock returns (uint amount0, uint amount1) {
       (uint112 _reserve0, uint112 _reserve1,) = getReserves(); // gas savings
 3
 4
       address _token0 = token0;
                                                                 // gas savings
       address _token1 = token1;
                                                                 // gas savings
       uint balance0 = IERC20(_token0).balance0f(address(this));
       uint balance1 = IERC20( token1).balanceOf(address(this));
 7
       uint liquidity = balanceOf[address(this)];
 9
       bool feeOn = _mintFee(_reserve0, _reserve1);
10
       uint _totalSupply = totalSupply; // gas savings, must be defined here
11
   since totalSupply can update in _mintFee
       amount0 = liquidity.mul(balance0) / _totalSupply; // using balances
   ensures pro-rata distribution
       amount1 = liquidity.mul(balance1) / _totalSupply; // using balances
   ensures pro-rata distribution
       require(amount0 > 0 && amount1 > 0, 'UniswapV2:
   INSUFFICIENT LIQUIDITY BURNED');
15 WW
       _burn(address(this), liquidity);
       _safeTransfer(_token0, to, amount0);
16
17
       _safeTransfer(_token1, to, amount1);
       balance0 = IERC20(_token0).balanceOf(address(this));
18
       balance1 = IERC20(_token1).balanceOf(address(this));
19
20
21
       _update(balance0, balance1, _reserve0, _reserve1);
       if (feeOn) kLast = uint(reserveO).mul(reserve1); // reserveO and reserve1
   are up-to-date
23
       emit Burn(msg.sender, amount0, amount1, to);
24 }
```

与 mint 类似, burn 方法也会先计算协议手续费。

参考白皮书,为了节省交易手续费,Uniswap v2 只在 mint/burn 流动性时收取累计的协议手续费。

移除流动性后,根据销毁的流动性代币占总量的比例获得对应的两种代币。

swap

该方法实现两种代币的交换(交易)功能。

```
1 // this low-level function should be called from a contract which performs
  important safety checks
 2 function swap(uint amount00ut, uint amount10ut, address to, bytes calldata
   data) external lock {
       require(amount00ut > 0 || amount10ut > 0, 'UniswapV2:
   INSUFFICIENT_OUTPUT_AMOUNT');
       (uint112 _reserve0, uint112 _reserve1,) = getReserves(); // gas savings
       require(amount00ut < _reserve0 && amount10ut < _reserve1, 'UniswapV2:
   INSUFFICIENT_LIQUIDITY');
       uint balance0;
       uint balance1:
       { // scope for _token{0,1}, avoids stack too deep errors
       address _token0 = token0;
10
11
       address _token1 = token1;
12 WWW
       require(to != _token0 && to != _token1, 'UniswapV2: INVALID_TO');
       if (amount00ut > 0) _safeTransfer(_token0, to, amount00ut); //
13
   optimistically transfer tokens
       if (amount10ut > 0) _safeTransfer(_token1, to, amount10ut); //
14
   optimistically transfer tokens
       if (data.length > 0) IUniswapV2Callee(to).uniswapV2Call(msg.sender,
15
   amount00ut, amount10ut, data);
       balance0 = IERC20( token0).balanceOf(address(this));
       balance1 = IERC20(_token1).balanceOf(address(this));
18
       uint amount0In = balance0 > _reserve0 - amount0Out ? balance0 - (_reserve0
19
    - amount00ut) : 0;
      uint amount1In = balance1 > _reserve1 - amount1Out ? balance1 - (_reserve1
20
   - amount10ut) : 0;
```

```
require(amount0In > 0 || amount1In > 0, 'UniswapV2:
   INSUFFICIENT INPUT AMOUNT');
       { // scope for reserve{0,1}Adjusted, avoids stack too deep errors
22
23
       uint balance0Adjusted = balance0.mul(1000).sub(amount0In.mul(3));
       uint balance1Adjusted = balance1.mul(1000).sub(amount1In.mul(3));
24
       require(balance0Adjusted.mul(balance1Adjusted) >=
25
   uint( reserve0).mul( reserve1).mul(1000**2), 'UniswapV2: K');
26 WWW.
27
       _update(balance0, balance1, _reserve0, _reserve1);
28
       emit Swap(msg.sender, amount0In, amount1In, amount0Out, amount1Out, to);
29
30 }
```

为了兼容闪电贷功能,以及不依赖特定代币的 transfer 方法,整个 swap 方法并没有类似 amountIn 的参数,而是通过比较当前余额与缓存余额的差值来得出转入的代币数量。

由于在 swap 方法最后会检查余额(扣掉手续费后)符合 k 恒等式约束(参考白皮书公式),因此合约可以先将用户希望获得的代币转出,如果用户之前并没有向合约转入用于交易的代币,则相当于借币(即闪电贷);如果使用闪电贷,则需要在自定义的 uniswapV2Call 方法中将借出的代币归还。

在 swap 方法最后会使用缓存余额更新价格预言机所需的累计价格,最后更新缓存余额为当前余额。

```
1 // update reserves and, on the first call per block, price accumulators
 2 function _update(uint balance0, uint balance1, uint112 _reserve0, uint112
    reservel) private {
       require(balance0 <= uint112(-1) && balance1 <= uint112(-1), 'UniswapV2:
   OVERFLOW');
       uint32 blockTimestamp = uint32(block.timestamp % 2**32);
       uint32 timeElapsed = blockTimestamp - blockTimestampLast; // overflow is
       if (timeElapsed > 0 && _reserve0 != 0 && _reserve1 != 0) {
 6
           // * never overflows, and + overflow is desired
           priceOCumulativeLast +=
  uint(UQ112x112.encode(_reserve1).uqdiv(_reserve0)) * timeElapsed;
           price1CumulativeLast +=
   uint(UQ112x112.encode(_reserve0).uqdiv(_reserve1)) * timeElapsed;
10 300
11 reserve0 = uint112(balance0);
       reserve1 = uint112(balance1);
```

```
blockTimestampLast = blockTimestamp;

emit Sync(reserve0, reserve1);

15 }
```

注意,其中区块时间戳和累计价格都是溢出安全的。(具体推导过程请参考白皮书)

uniswap-v2-periphery


由于 UniswapV2Router01 在处理 FeeOnTransferTokens 时有 bug,目前已不再使用。此处我们仅介绍最新版的 UniswapV2Router02 合约。

代码地址:

https://github.com/Uniswap/v2-periphery

UniswapV2Router02

Router02 封装了最常用的几个交易接口;为了满足原生 ETH 交易需求,大部分接口都支持 ETH 版本;同时,相比 Router01,部分接口增加了 FeeOnTrasnferTokens 的支持。



我们将主要介绍 ERC20 版本的代码,因为 ETH 版本只是将 ETH 与 WETH 做转换,逻辑与 ERC20 一致。

在介绍具体 ERC20 方法前,我们先介绍 Library 合约中的几个常用方法,以及它们的数学公式推导。

Library

代码地址:

https://github.com/Uniswap/v2-

periphery/blob/master/contracts/libraries/UniswapV2Library.sol

pairFor

输入工厂地址和两个代币地址,计算这两个代币的交易对地址。

上文提到,由于使用 CREATE2 操作码,交易对地址可以直接根据规范算出,而无需调用链上合约进行查询。

```
1 create2(v, p, n, s)
2
3 create new contract with code mem[p...(p+n)) at address keccak256(0xff . this .
    s . keccak256(mem[p...(p+n))) and send v wei and return the new address, where
    0xff is a 1 byte value, this is the current contract's address as a 20 byte
    value and s is a big-endian 256-bit value; returns 0 on error
```

其中,新创建的 pair 合约的地址计算方法为: keccak256(0xff + this + salt + keccak256(mem[p... (p+n))):

• this: 工厂合约地址

salt: keccak256(abi.encodePacked(token0, token1))

keccak256(mem[p...(p+n)):
 0x96e8ac4277198ff8b6f785478aa9a39f403cb768dd02cbee326c3e7da348845f

由于每个交易对都使用 UniswapV2Pair 合约创建,因此 init code hash 都是一样的。我们可以在 UniswapV2Factory 写一个 Solidty 方法计算 hash:

```
1 function initCodeHash() external pure returns (bytes32) {
2    bytes memory bytecode = type(UniswapV2Pair).creationCode;
3    bytes32 hash;
4    assembly {
5        hash := keccak256(add(bytecode, 32), mload(bytecode))
6    }
7    return hash;
8 }
```

quote www. ukoou. com

quote 方法将数量为 amountA 的代币 A,按照合约中两种代币余额比例,换算成另一个代币 B。此时不考虑手续费,因为仅是计价单位的换算。

² function quote(uint amountA, uint reserveA, uint reserveB) internal pure returns (uint amountB) {

require(amountA > 0, 'UniswapV2Library: INSUFFICIENT_AMOUNT');

```
4    require(reserveA > 0 && reserveB > 0, 'UniswapV2Library:
    INSUFFICIENT_LIQUIDITY');
5    amountB = amountA.mul(reserveB) / reserveA;
6 }
```

getAmountOut

该方法计算:输入一定数量(amountIn)代币 A,根据池子中代币余额,能得到多少数量(amountOut)代币 B。

```
1 // given an input amount of an asset and pair reserves, returns the maximum
   output amount of the other asset
2 function getAmountOut(uint amountIn, uint reserveIn, uint reserveOut) internal
   pure returns (uint amountOut) {
3     require(amountIn > 0, 'UniswapV2Library: INSUFFICIENT_INPUT_AMOUNT');
4     require(reserveIn > 0 && reserveOut > 0, 'UniswapV2Library:
     INSUFFICIENT_LIQUIDITY');
5     uint amountInWithFee = amountIn.mul(997);
6     uint numerator = amountInWithFee.mul(reserveOut);
7     uint denominator = reserveIn.mul(1000).add(amountInWithFee);
8     amountOut = numerator / denominator;
9 }
```

为了推导该方法的数学公式,我们需要先回顾白皮书以及 core 合约中对于 swap 交换后两种代币的约束:

其中,x0, y0 为交换前的两种代币余额,x1, y1 为交换后的两种代币余额,xin 为输入的代币 A 数量,因为只提供代币 A,因此 yin=0;yout 为需要计算的代币 B 数量。

可推导数学公式如下:

$$y_{in} = 0 \ x_1 = x_0 + x_{in} \ y_1 = y_0 - y_{out} \ (x_1 - 0.003 * x_{in}) * (y_1 - 0.003 * y_{in}) = x_0 * y_0 \ (x_1 - 0.003 * x_{in}) * y_1 = x_0 * y_0 \ (x_0 + x_{in} - 0.003 * x_{in}) * (y_0 - y_{out}) = x_0 * y_0 \ (x_0 + 0.997 * x_{in}) * (y_0 - y_{out}) = x_0 * y_0 \ y_{out} = y_0 - \frac{x_0 * y_0}{x_0 + 0.997 * x_{in}} \ y_{out} = \frac{0.997 * x_{in} * y_0}{x_0 + 0.997 * x_{in}}$$

由于 Solidity 不支持浮点数,因此可以换算成如下公式:

$$y_{out} = rac{997*x_{in}*y_0}{1000*x_0+997*x_{in}}$$

可以看出,该计算结果即为 getAmountOut 方法中的 amountOut,其中,

大连流 WWW.

$amountIn = x_{in}$ $reserveIn = x_0$ $reserveOut = y_0$ $amountOut = y_{out}$

getAmountIn

该方法计算当希望获得一定数量(amountOut)的代币 B 时,应该输入多少数量(amoutnIn)的代币 A。

```
1 // given an output amount of an asset and pair reserves, returns a required
input amount of the other asset
2 function getAmountIn(uint amountOut, uint reserveIn, uint reserveOut) internal
pure returns (uint amountIn) {
3     require(amountOut > 0, 'UniswapV2Library: INSUFFICIENT_OUTPUT_AMOUNT');
4     require(reserveIn > 0 && reserveOut > 0, 'UniswapV2Library:
INSUFFICIENT_LIQUIDITY');
5     uint numerator = reserveIn.mul(amountOut).mul(1000);
6     uint denominator = reserveOut.sub(amountOut).mul(997);
7     amountIn = (numerator / denominator).add(1);
8 }
```

getAmountOut 是已知 xin,计算 yout;相对应地,getAmountIn 则是已知 yout,计算 xin。根据上述公式可以推导出:

计算结果即为合约中代码所示,注意最后有一个 add(1),这是为了防止 amountIn 为小数的情况,加 1 可以保证输入的数(amountIn)不小于理论的最小值。

getAmountsOut

该方法用于计算在使用多个交易对时,输入一定数量(amountIn)的第一种代币,最终能收到多少数量的最后一种代币(amounts)。amounts 数组中的第一个元素表示 amountIn,最后一个元素表示该目标代币对应的数量。该方法实际上是循环调用 getAmountIn 方法。

```
1 // performs chained getAmountOut calculations on any number of pairs
2 function getAmountsOut(address factory, uint amountIn, address[] memory path)
   internal view returns (uint[] memory amounts) {
3    require(path.length >= 2, 'UniswapV2Library: INVALID_PATH');
4    amounts = new uint[](path.length);
5    amounts[0] = amountIn;
6    for (uint i; i < path.length - 1; i++) {
7        (uint reserveIn, uint reserveOut) = getReserves(factory, path[i],
        path[i + 1]);
8        amounts[i + 1] = getAmountOut(amounts[i], reserveIn, reserveOut);
9    }
10 }</pre>
```

getAmountsIn

与 getAmountsOut 相对,getAmountsIn 用于计算当希望收到一定数量(amountOut)的目标代币,应该分别输入多少数量的中间代币。计算方法也是循环调用 getAmountIn。

```
1 // performs chained getAmountIn calculations on any number of pairs
2 function getAmountsIn(address factory, uint amountOut, address[] memory path)
    internal view returns (uint[] memory amounts) {
3     require(path.length >= 2, 'UniswapV2Library: INVALID_PATH');
4     amounts = new uint[](path.length);
5     amounts[amounts.length - 1] = amountOut;
6     for (uint i = path.length - 1; i > 0; i--) {
7         (uint reserveIn, uint reserveOut) = getReserves(factory, path[i - 1], path[i]);
8         amounts[i - 1] = getAmountIn(amounts[i], reserveIn, reserveOut);
```

```
一手认准:优库it资源网 www.ukoou.com
```

```
9 } MMM. JO512
10 } 海源 1307570512
北岸 海滨湖 1307570512
```

ERC20-ERC20

addLiquidity 添加流动性

```
1 function addLiquidity(
       address tokenA,
       address tokenB,
 3
       uint amountADesired,
   uint amountBDesired,
       uint amountAMin,
       uint amountBMin,
       address to,
 8
       uint deadline
10 ) external virtual override ensure(deadline) returns (uint amountA, uint
   amountB, uint liquidity) {
       (amountA, amountB) = _addLiquidity(tokenA, tokenB, amountADesired,
11
   amountBDesired, amountAMin, amountBMin);
       address pair = UniswapV2Library.pairFor(factory, tokenA, tokenB);
12
       TransferHelper.safeTransferFrom(tokenA, msg.sender, pair, amountA);
13
       TransferHelper.safeTransferFrom(tokenB, msg.sender, pair, amountB);
14
       liquidity = IUniswapV2Pair(pair).mint(to);
```

由于 Router02 是直接与用户交互的,因此接口设计需要从用户使用场景考虑。addLiquidity 提供了 8个参数:

• address tokenA:代币A

address tokenB: 代币 B

uint amountADesired:希望存入的代币 A 数量

• uint amountBDesired:希望存入的代币 B 数量

uint amountAMin:最少存入的代币A数量

uint amountBMin:最少存入的代币B数量

address to: 流动性代币接收地址

uint deadline:请求失效时间

用户提交交易后,该交易被矿工打包的时间是不确定的,因此提交时的代币价格与交易打包时的价格可能不同,通过 amountMin 可以控制价格的浮动范围,防止被矿工或机器人套利;同样,deadline可以确保该交易在超过指定时间后将失效。

在 core 合约中提到,如果用户提供流动性时的代币价格与实际价格有差距,则只会按照较低的汇率得到流动性代币,多余的代币将贡献给整个池子。_addLiquidity 可以帮助计算最佳汇率。如果是首次添加流动性,则会先创建交易对合约;否则根据当前池子余额计算应该注入的最佳代币数量。

```
2 ADD LIQUIDITY
     * create the pair if it does not exist v
  5 function _addLiquidity(
         address tokenA,
  7
         address tokenB,
         uint amountADesired,
  8
  9
        uint amountBDesired,
       uint amountAMin,
10
         uint amountBMin
 11
 12 ) internal virtual returns (uint amountA, uint amountB) {
        if (IUniswapV2Factory(factory).getPair(tokenA, tokenB) == address(0)) {
           IUniswapV2Factory(factory).createPair(tokenA, tokenB);
 15 WWW
         (uint reserveA, uint reserveB) = UniswapV2Library.getReserves(factory,
 16
     tokenA, tokenB);
        if (reserveA == 0 && reserveB == 0) {
 17
 18
             (amountA, amountB) = (amountADesired, amountBDesired);
         } else {
 19
        uint amountBOptimal = UniswapV2Library.quote(amountADesired, reserveA,
 20
     reserveB);
21
             if (amountBOptimal <= amountBDesired) {</pre>
                require(amountBOptimal >= amountBMin, 'UniswapV2Router:
 22
     INSUFFICIENT B AMOUNT');
                (amountA, amountB) = (amountADesired, amountBOptimal);
             } else {
 24
 25
                 uint amountAOptimal = UniswapV2Library.quote(amountBDesired,
     reserveB, reserveA);
```

```
assert(amountAOptimal <= amountADesired);
require(amountAOptimal >= amountAMin, 'UniswapV2Router:
INSUFFICIENT_A_AMOUNT');
(amountA, amountB) = (amountAOptimal, amountBDesired);
29
30
31
}
```

最后调用 core 合约 mint 方法铸造流动性代币。

removeLiquidity 移除流动性

首先将流动性代币发送到 pair 合约,根据收到的流动性代币占全部代币比例,计算该流动性代表的两种代币数量。合约销毁流动性代币后,用户将收到对应比例的代币。如果低于用户设定的最低预期(amountAMin/amountBMin),则回滚交易。

```
1 // **** REMOVE LIQUIDITY ****
 2 function removeLiquidity(
       address tokenA,
       address tokenB,
       uint liquidity,
       uint amountAMin,
       uint amountBMin,
       address to,
   www.uint deadline
10 ) public virtual override ensure(deadline) returns (uint amountA, uint
   amountB) {
       address pair = UniswapV2Library.pairFor(factory, tokenA, tokenB);
11
       IUniswapV2Pair(pair).transferFrom(msg.sender, pair, liquidity); // send
12
   liquidity to pair
       (uint amount0, uint amount1) = IUniswapV2Pair(pair).burn(to);
13
     (address token0,) = UniswapV2Library.sortTokens(tokenA, tokenB);
       (amountA, amountB) = tokenA == token0 ? (amount0, amount1) : (amount1
   amount0);
       require(amountA >= amountAMin, 'UniswapV2Router: INSUFFICIENT_A_AMOUNT');
16
       require(amountB >= amountBMin, 'UniswapV2Router: INSUFFICIENT_B_AMOUNT');
```

removeLiquidityWithPermit 使用签名移除流动性

用户正常移除流动性时,需要两个操作:

- 1. approve: 授权 Router 合约花费自己的流动性代币
- 2. removeLiquidity:调用 Router 合约移除流动性

除非第一次授权了最大限额的代币,否则每次移除流动性都需要两次交互,这意味着用户需要支付两次手续费。而使用 removeLiquidityWithPermit 方法,用户可以通过签名方式授权 Router 合约花费自己的代币,无需单独调用 approve,只需要调用一次移除流动性方法即可完成操作,节省了 gas 费用。同时,由于离线签名不需要花费 gas,因此可以每次签名仅授权一定额度的代币,提高安全性。

```
1 function removeLiquidityWithPermit(
       address tokenA,
 3
       address tokenB,
       uint liquidity,
       uint amountAMin,
 5
 6
       uint amountBMin,
       address to,
 7
     uint deadline,
     bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
9
10 ) external virtual override returns (uint amountA, uint amountB) {
       address pair = UniswapV2Library.pairFor(factory, tokenA, tokenB);
11
       uint value = approveMax ? uint(-1) : liquidity;
       IUniswapV2Pair(pair).permit(msg.sender, address(this), value, deadline, v,
13
       (amountA, amountB) = removeLiquidity(tokenA, tokenB, liquidity,
   amountAMin, amountBMin, to, deadline);
15 }
```

swapExactTokensForTokens

交易时的两个常见场景:

1. 使用指定数量的代币 A (输入) ,尽可能兑换最多数量的代币 B (输出)

2. 获得指定数量的代币 B(输出),尽可能使用最少数量的代币 A(输入) 本方法实现第一个场景,即根据指定的输入代币,获得最多的输出代币。

```
1 function swapExactTokensForTokens(
       uint amountIn,
       uint amountOutMin,
 3
       address[] calldata path,
       address to,
 5
       uint deadline
 6
 7 ) external virtual override ensure(deadline) returns (uint[] memory amounts) {
       amounts = UniswapV2Library.getAmountsOut(factory, amountIn, path);
 8
        require(amounts[amounts.length - 1] >= amountOutMin, 'UniswapV2Router:
   INSUFFICIENT OUTPUT AMOUNT');
       TransferHelper.safeTransferFrom(
10
          path[0], msg.sender, UniswapV2Library.pairFor(factory, path[0],
   path[1]), amounts[0]
12
13
       _swap(amounts, path, to);
14 }
```

首先使用 Library 合约中的 getAmountsOut 方法,根据兑换路径计算每一次交易的输出代币数量,确认最后一次交易得到的数量(amounts[amounts.length - 1])不小于预期最少输出(amountOutMin);将代币发送到第一个交易对地址,开始执行整个兑换交易。

假设用户希望使用 WETH 兑换 DYDX,链下计算的最佳兑换路径为 WETH → USDC → DYDX,则 amountIn 为 WETH 数量,amountOutMin 为希望获得最少 DYDX 数量,path 为[WETH address, USDC address, DYDX address],amounts 为[amountIn, USDC amount, DYDX amount]。在_swap 执行交易的过程中,每次中间交易获得的中间代币将被发送到下一个交易对地址,以此类推,直到最后一个交易完成,_to 地址将收到最后一次交易的输出代币。

```
1 // requires the initial amount to have already been sent to the first pair
2 function _swap(uint[] memory amounts, address[] memory path, address _to)
    internal virtual {
3    for (uint i; i < path.length - 1; i++) {
4        (address input, address output) = (path[i], path[i + 1]);
5        (address token0,) = UniswapV2Library.sortTokens(input, output);
6        uint amountOut = amounts[i + 1];</pre>
```

swapTokensForExactTokens

该方法实现交易的第二个场景,根据指定的输出代币,使用最少的输入代币完成兑换。

```
1 function swapTokensForExactTokens(
       uint amountOut,
       uint amountInMax,
       address[] calldata path,
       address to,
       uint deadline
 6
 7 ) external virtual override ensure(deadline) returns (uint[] memory amounts) {
     amounts = UniswapV2Library.getAmountsIn(factory, amountOut, path);
       require(amounts[0] <= amountInMax, 'UniswapV2Router:</pre>
   EXCESSIVE INPUT AMOUNT');
       TransferHelper.safeTransferFrom(
      path[0], msg.sender, UniswapV2Library.pairFor(factory, path[0],
  path[1]), amounts[0]
       );
12
13
       _swap(amounts, path, to);
14 }
```

与上面类似,这里先使用 Library 的 getAmountsIn 方法反向计算每一次兑换所需的最少输入代币数量,确认计算得出的(扣除手续费后)第一个代币所需的最少代币数不大于用户愿意提供的最大代币数(amountInMax);将代币发送到第一个交易对地址,调用_swap 开始执行整个兑换交易。

ETH Support

由于 core 合约只支持 ERC20 代币交易,为了支持 ETH 交易,periphery 合约需要将 ETH 与 WETH 做转换;并为大部分方法提供了 ETH 版本。兑换主要涉及两种操作:

地址转换:由于 ETH 没有合约地址,因此需要使用 WETH 合约的 deposit 和 withdraw 方法完成 ETH 与 WETH 的兑换

代币数量转换: ETH 的代币需要通过 msg.value 获取,可根据该值计算对应的 WETH 数量,而后使用标准 ERC20 接口即可

FeeOnTransferTokens

由于某些代币会在转账(transfer)过程中收取手续费,转账数量与实际收到的数量有差异,因此无法直接通过计算得出中间兑换过程中所需的代币数量,此时应该通过 balanceOf 方法(而非 transfer 方法)判断实际收到的代币数量。Router02 新增了对 Inclusive Fee On Transfer Tokens 的支持,更具体说明可以参考官方文档

https://docs.uniswap.org/contracts/v2/reference/smart-contracts/common-