LABORATORIUM NR 6


Celem ćwiczenia jest poznanie i porównanie konfiguracji routingu dynamicznego na bazie protokołu RIPv2 oraz RIPng.

Protokół routingu RIP.

Protokół RIP (ang.RoutingInformationProtocol) opisany po raz pierwszy w dokumencie RFC 1058 przeszedł ewolucję od klasowego protokołu routingu RIP w wersji 1 (RIP v1) do bezklasowego protokołu routingu RIP w wersji 2 (RIP v2). W celu zapobieżenia nieskończonym pętlom routingu, w protokole RIP ograniczono liczbę dopuszczalnych przeskoków na ścieżce od źródła do celu do 15. Gdy router otrzymuje aktualizację routingu zawierającą nową albo zmienioną pozycję, zwiększa wartość metryki o 1, aby uwzględnić siebie jako przeskok na ścieżce. Jeśli wartość metryki przekroczy 15, cel w sieci jest uznawany za niedostępny.

Działanie protokołu RIP

Na rysunku poniżej ścieżka o prędkości 56 kb/s między dwoma hostami używającymi górnych routerów jest równa dwóm skokom. Niższa, zastępcza ścieżka, używająca trzech łączy T1 (1.5 Mb/s) jest równa czterem skokom. Ponieważ wybór ścieżki przez RIP jest oparty wyłącznie na liczbie skoków, w tym przypadku wybrane zostanie łącze o prędkości 56 kbps, a nie znacznie szybsze łącze T1.



Konfiguracja protokołu RIPv1

Polecenie *router rip* uaktywnia protokół RIP jako protokół routingu. Następnie używane jest polecenie *network* określające, na których interfejsach ma działać protokół RIP. Proces routingu wiąże określone interfejsy adresami sieciowymi rozpoczyna wysyłanie odbieranie aktualizacji RIP na tych interfejsach.

Protokół RIP wysyła aktualizacje routingu w regularnych odstępach czasu. Po odebraniu aktualizacji tras zawierającej zmianę pozycji router aktualizuje swoją tablicę routingu, aby uwzględnić nową trasę. Odebrana wartość metryki dla ścieżki jest zwiększana o 1, a jako następny przeskok w tablicy routingu jest wskazywany interfejs źródłowy tej aktualizacji.


Na routerach RIP jest przechowywana informacja tylko o najlepszej ścieżce do celu, ale w przypadku ścieżek o równych kosztach przechowywanych może być ich kilka. W przypadku większości protokołów routingu aktualizacje są generowane czasowo oraz zdarzeniowo. Protokół RIP jest sterowany czasowo, ale w implementacji firmy Cisco tego protokołu w przypadku wykrycia zmiany wysyłane są wyzwalane aktualizacje. Bez takich aktualizacji protokół RIP działałby mniej efektywnie.

Po aktualizacji tablicy z powodu zmiany konfiguracji router natychmiast wysyła aktualizacje tras, aby poinformować inne routery o tej zmianie. Aktualizacje te, zwane aktualizacjami wyzwalanymi, są wysyłane dodatkowo oprócz aktualizacji zaplanowanych wysyłanych przez router RIP.

Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń:

Router(config)# router rip – włącza proces routingu RIP,
Router(config-router)# network numer_sieci – tworzy powiązanie sieci z procesem RIP

Proces konfiguracji RIPv1 ilustruje rysunek poniżej:



R1(config)# router rip

R1(config-router)# network 10.0.0.0

R1(config-router)# network 192.168.13.0

R2(config)# router rip

R2(config-router)# network 192.168.14.0

R2(config-router)# network 192.168.13.0

R3(config)# router rip

R3(config-router)# network 192.168.14.0

R3(config-router)# network 172.31.0.0

Konfiguracja protokołu RIPv2

W wersji protokołu RIPv2 wprowadzono następujące rozszerzenia:

- 1. Możliwość przenoszenia dodatkowych informacji o routingu pakietów.
- 2. Mechanizm uwierzytelniania zabezpieczający tablice routingu.
- 3. Obsługa techniki masek podsieci o zmiennej długości (VLSM).

Aby włączyć protokół RIPv2, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń:


Router(config)# router rip – włącza proces routingu RIP Router(config)# version 2

Router(config-router)# network numer_sieci – tworzy powiązanie sieci z procesem RIP

Weryfikowanie konfiguracji protokołu RIP

A. Polecenie *show ip route* umożliwia sprawdzenie, czy trasy odbierane od sąsiednich urządzeń używających protokołu RIP znajdują się w tablicy routingu. W danych


wyjściowych polecenia należy poszukać tras RIP, które są oznaczone literą R. Należy pamiętać o tym, że uzyskanie zbieżności trochę trwa, więc trasy mogą nie pojawić się natychmiast.



- B. Polecenie *show ip protocols* pokazuje, które protokoły routingu przenoszą ruch IP w routerze. Danych tych można użyć do sprawdzenia ustawień konfiguracji protokołu RIP. Najczęściej sprawdzane są następujące elementy konfiguracji:
 - 1. Konfiguracja protokołu RIP.
 - 2. Wysyłanie i odbieranie aktualizacji protokołu RIP przez właściwe interfejsy.
 - 3. Ogłaszanie właściwych sieci przez router.

```
R3#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
(**output omitted**)
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
   Interface
                        Send Recv Triggered RIP Key-chain
   FastEthernet0/0
                         1
                               1 2
   Serial0/0/0
                               1 2
                        1
   SerialO/0/1
                        1
                               1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
   192.168.4.0
    192.168.5.0
   192.168.6.0
  Routing Information Sources:
   Gateway
                                Last Update
                  Distance
                   120
   192.168.6.2
                                00:00:10
                       120
   192.168.4.2
                                00:00:18
 Distance: (default is 120)
```

C. Polecenie *debug ip rip* umożliwia diagnostykę takich problemów, jak nieciągłość podsieci lub powielone sieci. Objawem takich problemów może być router, który ogłasza metrykę mniejszą niż sam odebrał dla danej sieci.



Protokół RIPng

Protokół RIPng (ang. Routing Information Protocol Next Generation) jest protokołem wewnętrznej bramy (ang. Interior Gateway Protocol – IGP), który korzysta z algorytmu wektora odległości w celu określenia najlepszej trasy do miejsca docelowego, korzystając z liczby przeskoków jako metryki. RIPng jest następcą protokołu RIPv2 ale tylko dla protokołu IPv6.

Elementami wspólnymi dla obu protokołów są:

- Wykorzystanie algorytmu Bellmana-Forda podczas wyboru najkrótszej ścieżki do celu.
- Ograniczenia promienia działania protokołu do 15 skoków.
- Wykorzystania UDP do wysyłania informacji o routingu oraz okresowych rozgłoszeń.

Główne różnice miedzy protokołami RIPv2 i RIPng to:

- Informacje o routingu RIPng przenoszone są w pakietach IPv6 (1).
- Adresem źródłowym każdego komunikatu o trasach jest adres lokalny łącza interfejsu, z którego wiadomość ta jest wysyłana (2).
- Adresem docelowym wiadomości jest adres grupowy wszystkich routerów RIPng (3).
- Numer portu UDP wykorzystywany przy wysyłaniu i odbieraniu informacji o routingu to 521 (4).
- W komunikatach wykorzystywane są 128-bitowe prefiksy (5).

Adresy następnego skoku używają 128 bitów zamiast 32 bitów (jak w IPv4).

Różnice (z uwzględnieniem punktów podanych w nawiasach) ilustruje rysunek poniżej.

```
No. . Time Source Destination
bb 98.738000 TE80::CbU3::LITT:TE00: TTU2::L
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Protocol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Info
            | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 
                    Next header: UDP (0x11)
Hop limit: 255
Hop limit: 255

Source: fe80::c603:11ff:fe00:0 (fe80::c603:11ff:fe00:0) (2)

Destination: ff02::9 (ff02::9) (3)

☐ User Datagram Protocol, Src Port: ripng (521), Dst Port: ripng (521)

Source port: ripng (521) (4)
                    Destination port: ripng (521)
Length: 112
          ☐ Checksum: Oxb220 [correct]
                                [Good Checksum: True]
                                [Bad Checksum: False]
                    Command: Response (2)
          ☐ IP Address: 2010:aabc:ffed:f::/64, Metric: 1
IP Address: 2010:aabc:ffed:f::
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (5)
                                Tag: 0x0000
                                 Prefix length: 64
                                Metric: 1
            Metric: 1


■ <u>IP Address: 1997:bb09:ddca::/64</u>, Metric: 1

IP Address: 1997:bb09:ddca::
                                Tag: 0x0000
                                Prefix length: 64
                               Metric: 1
```

Konfiguracja protokołu RIPng


Poniżej zebrane są podstawowe polecenia służące do konfiguracji protokołu RIPng na routerach Cisco:

RouterX(config)# ipv6 router rip tag - włącza proces routingu RIPng
RouterX(config-if)# ipv6 rip tag enable - tworzy powiązanie interfejsu z procesem RIPng
RouterX# show ipv6 rip - wyświetla status procesów RIPng
RouterX# show ipv6 route rip - wyświetla trasy RIPng w tablicy routingu



PRZEBIEG ĆWICZENIA

UWAGA: W sprawozdaniu muszą znaleźć się wszystkie elementy (pytania, polecenia) wyróżnione kolorem czerwonym.



Uwaga:

podane na rysunku nazwy interfejsów prosze traktować jako przykładowe i w trakcie wykonywania ćwiczenia uwzględniać typ użytych routerów i switchy (pomiń ustawienia vlan-ów na S1 oraz S2)

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/1	172.30.10.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	209.165.201.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/1	172.30.30.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S3	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
PC-A	NIC	172.30.10.3	255.255.255.0	172.30.10.1
РС-В	NIC	209.165.201.2	255.255.255.0	209.165.201.1
PC-C	NIC	172.30.30.3	255.255.255.0	172.30.30.1

Ćwiczenie należy rozpocząć od utworzenia fizycznej sieci zgodnej z rysunkiem powyżej. Prosze zastosować adresację zgodnie z tabelą powyżej.

1. Wstępna konfiguracja routerów i komputerów PC.

- A. Konfiguracja routerów R1, R2, R3.
 - Wyłącz DNS lookup.
 - Przypisz nazwy do routerów zgodnie z topologią na rysunku powyżej.
 - Skonfiguruj logging synchronous na konsoli routera.
 - Skonfiguruj łacza szeregowe (clock rate na DCE) analogicznie jak w poprzednich ćwiczeniach.
 - Skonfiguruj adresy IP na interfejsach routera zgodnie z tabelą powyżej.
- B. Konfiguracja interfejsów komputerów PC.
 - Skonfiguruj statycznie adresy IP na interfejsach komputerów zgodnie z tabelą adresacji powyżej.
- C. Sprawdzenie połączeń.

Poprawnie wykonane punkty A oraz B powinny pozwolić na:

- Pingowanie pomiędzy komputerem PC a interfejsem bezpośredniego routera.
- Pingowanie pomiędzy bezpośrednio połaczonymi interfejsami routerów.

W przypadku braku połączeń należy, przed realizacją kolejnych zadań, sprawdzić poprawność dokonanej konfiguracji.

2. Konfiguracja i weryfikacja protokołu RIPv2.

A. Na routerze R1, skonfiguruj protokół RIPv2 i rozgłoś własciwe sieci.

R1# config t
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# passive-interface g0/1
R1(config-router)# network 172.30.0.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0

UWAGA: Polecenie passive-interface wstrzymuje odbieranie uaktualnie (update) na określonym interfejsie. Pozwala to zapobiegać pętlom routingu. Należy jednak pamiętać iż sieci obsługiwane przez interfejs wskazany przez passive-interface wciąż są rozgłaszane w uaktualnieniach i przesyłane dalej do sieci LAN.

- B. Skonfiguruj RIPv2 na routerze R3 analogicznie jak dla R1. Zablokuj rozsyłanie updatów na interfejsie LAN.
- C. Skonfiguruj RIPv2 na routerze R2. Nie rozgłaszaj sieci 209.165.201.0.

Wyjaśnij dlaczego w przypadku konfiguracji routera R2 nie dodano wymagania użycia polecenia passive-interface w odniesieniu do G0/0

D. Sprawdź działanie protokołu RIPv2 na routerach. Wykorzystaj w tym celu polecenia: debug ip rip, show ip protocols oraz show run. Przykład wyniku działania polecenia show ip protocols dla routera R1 jest przedstawiony poniżej:

```
R1# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Sending updates every 30 seconds, next due in 7 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0/0
                   2 2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.0.0
172.30.0.0
Passive Interface(s):
  GigabitEthernet0/1
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.1.2
               120
Distance: (default is 120)
```

E. Bazując na informacjach uzyskanych poleceniem *debug ip rip* na routerze R2, zaznacz na zrzucie ekranowym te fragmenty, które potwierdzają, że protokół RIPv2 działa.

Po skończeniu obserwacji podaj komendę undebug all by wyłączyć debuging.

F. Bazując na informacjach uzyskanych poleceniem *show run* na routerze R3, zaznacz na zrzucie ekranowym te fragmenty, które potwierdzają, że protokól RIPv2 dział.

2. Automatyczna sumaryzacja tras

A. Sieci LAN przyłączone do routerów R1 oraz R3 są sieciami nieciągłymi. Prosze zweryfikować, źe tablica routingu na R2 zawiera dwie scieżki, kazda o równym koszcie, do sieci 172.30.0.0/16. Ponadto R2 wskazuje tylko na jeden klasowy adres 172.30.0.0 i nie ma wiedzy o podsieciach w tej sieci.

R2# show ip route

```
<Output omitted>
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
С
         10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
         10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
         10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
С
         10.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
Τ.
      172.30.0.0/16 [120/1] via 10.2.2.1, 00:00:23, Serial0/0/1
R
                   [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:09, Serial0/0/0
     209.165.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
С
         209.165.201.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
Τ.
         209.165.201.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Z kolei w tablicy routingu na routerze R1 zawarte są tylko jego własne podsieci dla sieci 172.30.0.0. Router R1 nie posiada okreslonych tras do podsieci 172.30.0.0 przyłączonych do R3.

R1# show ip route

```
<Output omitted>
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C     10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L     10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R     10.2.2.0/30 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:21, Serial0/0/0
     172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     172.30.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     172.30.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Analogicznie, router R3 ma w tablicy routingu wpisy związane ze "swoimi" podsieciami w sieci 172.30.0.0. Router R3 nie posiada wiedzy o trasach do podsieci w sieci 172.30.0.0 przyłączonych do routera R1.

R3# show ip route

```
<Output omitted>
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C     10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L     10.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
R     10.1.1.0/30 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:23, Serial0/0/1
     172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     172.30.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     172.30.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

W sprawozdaniu umieść wynik działania polecenia *debug ip rip* na routerze R2 i zaznacz fragmenty, które potwierdzają, że router R3 nie wysyła rozgłoszeń o podsieciach w sieci 172.30.0.0 a wyłącznie o zsumaryzowanej trasie do sieci 172.30.0.0/16.

B. W celu wyłączenia automatycznej sumaryzacji tras naleźy wykorzystać polecenie *no auto-summary*. Naleźy użyc to polecenie na wszystkich trzech routerach.

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# no auto-summary
```

Następnie należy wydać polecenie *clear ip route* * w celu wyczyszczenia tablicy routingu.

```
R1(config-router)# end
R1# clear ip route *
```

Odczekaj ok 30s i sprawdż tablice routingu na wszystkich routerach. W sprawozdaniu umieść te tablice routingu i zaznacz miejsca potwierdzające, że podsieci w sieci 172.30.0.0 są rozgłaszana poprawnie (tj. bez automatycznej sumaryzacji).

Włącz debug ip rip na routerze R2 w celu obserwacji rozgłoszeń RIP.

Po ok. 60 sekundach wydaj polecenie no debug ip rip.

Wypisz rozgloszenia RIP otrzymane od R3.

3. Konfiguracja i rozgłaszanie tras domyślnych w protokole RIPv2.

A. Na routerze R2 skonfiguruj statyczną trasę domyślną (trasę do sieci 0.0.0.0 0.0.0.0), wykorzystując polecenie ip route. Trasa ta ma kierować na interfejs G0/0 routera R2 i tym samym ma symulować połaczenie z siecią zewnętrzną, np internetem (tzw. ustawienie Gateway of Last Resort).

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2

R2 będzie teraz rozgłaszać tę trasę do innych routerów tylko jeśli konfiguracja RIPv2 zawierać będzie polecenie default-information originate.

R2(config)# router rip R2(config-router)# default-information originate

Umieść w sprawozdaniu tablicę routingu dla R1 potwierdzająca propagację trasy domyślnej. Czy w tak skonfigurowanej sieci wszystkie pingi kończą się sukcesem ?

4. Podstawowa konfiguracja protokołu RIPng

A. W topologi sieciowej jak poprzednio należy skonfigurować interfejsy routerów i komputerów PC zgodnie z tabelą poniżej. Przy konfiguracji należy wykorzystać wiadomości z poprzednich dwóch ćwiczeń.

Device	Interface	IPv6 Address / Prefix Length	Default Gateway
R1	G0/1	2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local	N/A
R2	G0/0	2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local	N/A
R3	G0/1	2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:A::A/64	FE80::1
РС-В	NIC	2001:DB8:ACAD:B::B/64	FE80::2
PC-C	NIC	2001:DB8:ACAD:C::C/64	FE80::3

B. W przypadku RIPng nie wykorzystuje się polecenia network (interfejsy mogą mieć wiele adresów). Konfiguracja RIPng odnosi się do interfejsu i indywidualnie nazwanych procesów (potencjalnie wielu) RIPng. W poniższym przykładzie dla routera R1 proces taki nazwano Test1.

R1(config)# interface g0/1 R1(config)# ipv6 rip Test1 enable R1(config)# interface s0/0/0 R1(config)# ipv6 rip Test1 enable

- C. Skonfiguruj RIPng dla interfejsu szeregowegk na routerze R2 przypisujac procesowi nazwę Test2. Nie konfiguruj RIPng dla interfejsu G0/0.
- D. Skonfiguruj RIPng dla wszystkich interfejsów na routerze R3 i skojarz z nazwą procesu Test3.
- E. Zweryfikuj konfigurację RIPng na routerach za pomocą poleceń: show ipv6 protocols, show run, show ipv6 rip database oraz show ipv6 rip process name. W sprawozdaniu umieść wyniki działania tych poleceń dla routera R3.
- F. Spróbuj poleceń ping pomiędzy wszystkimi komputerami PC. Czy wszystkie pingi zakończyły się sukcesem a jeśli nie to dlaczego ?
- 5. Propagacja trasy domyślnej w RIPng.
- A. Na routerze R2 dodaj statyczną trase domyślną do sieci ::0/64. Wykorzystaj w tym celu polecenie ipv6 route. Poniżej podaj wprowadzone polecenie ze wszystkimi parametrami.
- B. Rozgłaszanie tras domyślnych w RIPng jest analogiczne jak w RIPv2 dla protokołu IPv4. Polecenie ma składnie: ipv6 rip process name> default-information originate
 Na routerze R2 należy wydać polecenia:

R2(config)# int s0/0/0 R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate R2(config)# int s0/0/1 R2(config-rtr)# ipv6 rip Test2 default-information originate

C. Umieść w sprawozdaniu tablice routingu dla R1, R2 oraz R3.

D. Wykonaj test ping z PC-A oraz z PC-C pod adres 2001:DB8:ACAD:B::B/	64
Czy oba pingi zakończyły się sukcesem?	

SPRAWOZDANIE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA DROPBOX W KATALOGU /Laboratorium/Sprawozdania/<dzień tygodnia_godz. rozpoczęcia zajęć>

PLIK SPRAWOZDANIA PROSZĘ NAZWAĆ WEDŁUG SCHEMATU: Spr6 <nazwisko studenta wykonującego sprawozdanie>.pdf

PREFEROWANY FORMAT PLIKU: PDF