mail docker 镜像使用说明

- 1. 环境变量说明
- 2. 启动容器
- 3. 告警邮件测试
 - 3.1 配置foxmail 客户端
 - 3.2 存储 web界面测试发送告警邮件
- 4. 增加邮箱用户

mail docker 镜像使用说明

获取到镜像后,需要通过docker 先加载该镜像,命令如下

docker load -i 镜像文件名

如果加载成功可以看到镜像信息,如下

manu-Inspiron-5748 /var/log » sudo docker images

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE bigtera/mail latest 93252f0df226 17 hours ago 373MB

1. 环境变量说明

环境变量是在启动容器时,传递给容器,做初始化之用,主要有下面的环境变量

DOMAIN: 邮件服务器的域名

USER/PASSWORD: 默认的告警邮箱收件人和登陆密码

2. 启动容器

注意环境变量的传入

docker run -d --name bigtera-mail -p 25:25 -p 110:110 --env="DOMAIN=bigtera.mail.com" --env="USER=test" --env="PASSWORD=1" bigtera/mail

需要占用host主机端口号, 25 for smtp, 110 for pop3

3. 告警邮件测试

3.1 配置foxmail 客户端

1, 增加域名解析

因为是通过域名方式来登陆邮件服务器,需要确保客户端可以正常访问该域名,windows可以通过手动设置host文件来实现,win10路径位于C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

该配置文件中增加邮箱域名到host主机ip的映射,如下

```
172.17.73.69 bigtera.mail.com
```

其中73.69是host主机的ip,需要根据实际情况修改

修改完,客户端 ping 邮箱域名,确保可以正常解析,如下图

```
C: Wsers wsg/ping bigtera.mail.com


正在 Ping bigtera.mail.com [172.17.73.69] 具有 32 字节的数据:
来自 172.17.73.69 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 172.17.73.69 的回复: 字节=32 时间<2ms TTL=64
来自 172.17.73.69 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 172.17.73.69 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64


172.17.73.69 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms,最长 = 2ms,平均 = 0ms
```

2,配置foxmail用户


容器启动后,会默认创建2个邮箱用户,分别为alert和test(密码是1),alert用户是给web管理配置用(后面配置有说明),test是给foxmail客户端。如果需要更多用户来接受告警邮件,可以进入容器手动创建用户,后面会有说明。

• 增加test用户





注意,选择pop3协议,邮箱不支持ssl加密,参照上面配置(上面配置一般是自动生成,不需要手动修改)



至此, foxmail客户端配置完成


3.2 存储 web界面测试发送告警邮件

如前面所说,container的初始化脚本中,会创建一个alert用户,该用户用来告警的寄件人,配置如下:

	配置E-Mail通知	Х
	E-Mail地址列表	
模式	test@bigtera.mail.com	
作 実工	E-Mail寄件人	
	alert@bigtera.mail.com	
Į Q	SMTP服务器地址	
	172.17.73.69	
配置	SMTP 加密	
知	无	•
l it	□ 需要认证	
ı	账户	_
尚	alert@bigtera.mail.com	
Ť	密码	_
器	•	_
An	☑ 保存设置后发送测试邮件	
已停		
服奉	取消完成	龙

说明: E-Mail地址列表是告警邮件的收件人,这里用默认的test用户(可以手动增加其他用户) E-Mail 寄件人,一般用用户alert(该用户是容器启动时,自动创建的)

配置完,选择完成,会发送测试邮件,然后确认foxmail客户端是否正常收到告警邮件(下图显示已经收到了测试邮件)



4. 增加邮箱用户

除了了容器启动时,创建的2个默认邮箱用户,如果需要增加其他用户,需要手动增加,步骤如下:

1. 登陆host主机, 然后进入容器

```
root@wsg:~# docker exec -it bigtera-mail /bin/bash
[root@041f5032824f /]#
```

2. 在容器中增加用户

```
[root@041f5032824f /]# useradd test2
[root@041f5032824f /]# passwd test2
Changing password for user test2.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@041f5032824f /]#
```

3. 为用户创建收件目录(注意,要先切换到test2用户)

```
[root@041f5032824f /]# su - test2
[test2@041f5032824f ~]$ mkdir -p ~/mail/.imap/INBOX
[test2@041f5032824f ~]$ 11 /home/test2/
total 4
drwxrwxr-x 3 test2 test2 4096 Mar 29 03:12 mail
[test2@041f5032824f ~]$
```