1 通过向量定义点

1.1 \tkzDefPointWith命令: 定义向量点

可通过多种方案定义满足特定向量条件的点,此时,需要用两个点作为参数,也就是一个向量。不同的选项用于设置通过共线向量或正交向量的方式定义新点,向量的长度可以与第1个向量的长度成正比,也可以与单位向量成正比。如果该点仅做临时使用,则不需要立即命名,使用\tkzPointResult命令即可。也可使用\tkzGetPoint命令保存该点,并为其命名。

可以通过选项设置指定点与所求点之间的距离,通常,该距离是参数中给定 2 个点之间的距离,如果使用了"normed"选项,则定义的点的距离为 1 cm。然后可以通过比例系数 K 选项对其进行缩放。

\tkzDefPointWith(\langle pt1,pt2\rangle)

是满足向量条件的点的定义。


参数	含义	说明
(pt1,pt2)	点对	结果是保存于\tkzPointResult命令

假定由\tkzGetPoint{C}得到该点。

选项	样例	说明
orthogonal	[orthogonal](A,B)	$AC = AB \ \ \text{$\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$}$
orthogonal normed	[orthogonal normed](A,B)	$AC = 1 \approx \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$
linear	<pre>[linear](A,B)</pre>	$\overrightarrow{AC} = K \times \overrightarrow{AB}$
linear normed	<pre>[linear normed](A,B)</pre>	$AC = K \iff \overrightarrow{AC} = k \times \overrightarrow{AB}$
colinear= at #1	<pre>[colinear= at C](A,B)</pre>	$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$
colinear normed= at #1	<pre>[colinear normed= at C](A,B)</pre>	$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$
K	[linear](A,B),K=2	$\overrightarrow{AC} = 2 \times \overrightarrow{AB}$

1.1.1 colinear at选项示例

 $(\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD})$




1.1.2 colinear at带 K 选项示例






1.1.3 colinear at带 $K = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 选项示例




1.1.4 orthogonal选项示例

因 K=1, 所以 AB=AC。




1.1.5 orthogonal带 K = -1 选项示例

因 |K| = 1,所以 OI = OJ = OK。




\begin{tikzpicture}[scale=0.85]
 \tkzDefPoint(1,2){0} \tkzDefPoint(2,5){I}
 \tkzDefPointWith[orthogonal](0,I)
 \tkzGetPointWith[orthogonal,K=-1](0,I)
 \tkzGetPointKK}
 \tkzDrawSegment(0,I)
 \tkzDrawSegments[->](0,J 0,K)
 \tkzMarkRightAngles(I,0,J I,0,K)
 \tkzDrawPoints(0,I,J,K)
 \tkzLabelPoints(0,I,J,K)
 \end{tikzpicture}

1.1.6 orthogonal选项综合示例




```
\begin{tikzpicture}[scale=0.75]
  \tkzDefPoints{0/0/A,6/0/B}
  \tkzDefMidPoint(A,B)
  \tkzGetPoint{I}
  \tkzDefPointWith[orthogonal,K=-.75](B,A)
  \tkzGetPoint{C}
  \tkzInterLC(B,C)(B,I)
  \tkzGetPoints{D}{F}
  \tkzDuplicateSegment(B,F)(A,F)
  \tkzGetPoint{E}
  \tkzDrawArc[delta=10](F,E)(B)
  \tkzInterLC(A,B)(A,E)
  \tkzGetPoints{N}{M}
  \tkzDrawArc[delta=10](A,M)(E)
  \tkzDrawLines(A,B B,C A,F)
  \tkzCompass(B,F)
  \tkzDrawPoints(A,B,C,F,M,E)
  \tkzLabelPoints(A,B,C,F,M,E)
\end{tikzpicture}
```

1.1.7 colinear和orthogonal选项示例




1.1.8 orthogonal normed带 K=1 选项示例

AC = 1.



1.1.9 orthogonal normed和 K=2 选项示例


因 K=2,所以 AC=2。



1.1.10 linear选项示例

在此,取K = 0.5。


这相当于给一个向量乘了一个实数, 本例中是 [AB] 的中点。



\begin{tikzpicture}[scale=1.75]
 \tkzDefPoint(1,3){A}
 \tkzDefPoint(4,2){B}
 \tkzDefPointWith[linear,K=0.5](A,B)
 \tkzGetPoint{C}
 \tkzDrawPoints[color=red](A,B,C)
 \tkzDrawSegment(A,B)
 \tkzLabelPoints[above right=3pt](A,B,C)
\end{tikzpicture}

1.1.11 linear normed选项示例

在下面的实例中,AC = 1 并且 C 属于 (AB)。



\begin{tikzpicture}[scale=1.75]
 \tkzDefPoint(1,3){A}
 \tkzDefPoint(4,2){B}
 \tkzDefPointWith[linear normed](A,B)
 \tkzGetPoint{C}
 \tkzDrawPoints[color=red](A,B,C)
 \tkzDrawSegment(A,B)
 \tkzLabelSegment(A,C){\$1\$}
 \tkzLabelPoints[above right=3pt](A,B,C)
\end{tikzpicture}


1.2 \tkzGetVectxy命令: 获取向量坐标分量

$\t X = \t X = (A, B) \{(text)\}$

获得一个向量的坐标分量。

参数 样例 说明
(point){name of macro} \tkzGetVectxy(A,B){V} \Vx,\Vy向量 \(\overline{AB} \) 的坐标分量

1.2.1 使用\tkzGetVectxy命令实现坐标变换



\begin{tikzpicture} [scale=1.5]
 \tkzDefPoint(0,0){0}
 \tkzDefPoint(1,1){A}
 \tkzDefPoint(4,2){B}
 \tkzGetVectxy(A,B){v}
 \tkzDefPoint(\vx,\vy){V}
 \tkzDrawSegment[->,color=red](0,V)
 \tkzDrawSegment[->,color=blue](A,B)
 \tkzDrawPoints(A,B,0)
 \tkzLabelPoints(A,B,0,V)
\end{tikzpicture}