Zusammenfassung Prodwi Logistik

lunes, 18 de abril de 2016 9:53

Version: 1.0.0

Study: 4. Semester, Bachelor in Business and Computer Science

School: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Author: Janik von Rotz (http://janikvonrotz.ch)

License:

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ or send a letter

to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


Grundlagen Fertigung

lunes, 18 de abril de 2016 1

10:57

Sequentielle	Mehrere Maschinen die Arbeitsteile übernehmen
Integrierte	Eine Maschine macht die Arbeit

Fertigungsverfahren



Werkstattfertigung	Hier werden die Betriebsmittel (Produktion) und die Arbeitsplätze mit gleichen oder ähnlichen Verrichtungen räumlich in einer Werkstatt zusammengefasst. Das Produkt wandert gemäß der Ablaufplanung durch die einzelnen Werkstätten, in denen Maschinen eine spezielle Verrichtung ausführen (z. B. hobeln, fräsen, schmieden). Die Organisationsform der Werkstättenfertigung wird gewählt, wenn ein hohes Maß an Flexibilität angestrebt wird, beispielsweise wenn die Art
Inselfertigung	Das ist eine Form der Gruppenfertigung, bei der eine Gruppe ein Produkt möglichst vollständig in einer Fertigungsinsel herstellt. Voraussetzung hierfür ist, dass alle benötigten Betriebsmittel in der Fertigungsinsel
Gruppenfertigung	Sie ist durch eine Zusammenfassung von Menschen und Arbeitsplätzen für gleichartige Teilprozesse gekennzeichnet, die im Verrichtungsprinzip organisiert werden, während sonst Werkstättenfertigung vorherrscht. Die Gruppenfertigung ist also eine Kombination von mehreren Fertigungsverfahren unter Ausnutzung der Vorteile von Fließ- und

Bestellpunktverfahren

jueves, 21 de abril de 2016 12:

Mindestbestand im Lager
Wieviel wird täglich verwendet<
Menge die Bestellt werden kann
50% Kein Sicherheitsbestand >50% Erhöhung des Faktors
Was ist effektiv an Lager
Was ist zum Verkauf verfügbar
Beta: 1-Summe Fehlbetrag/Summe Bestand Alpha: 1-Anzahl Felbest >0 / Anzahl Fehlbest Alpha ist schwieriger zu gewährlisten. Festlegen welcher vertraglich gilt.

Lagerkosten


- Raum
 - o Einrichtung
 - o Gebäude
 - o Installationen
- Kapitalbindung

Beispiel

Bei regelmässigen Bestellungen, kann die Losgrösse und Weiderbeschaffungszeit reduziert werden, damit das Lager klein bleibt.

Formel Meldebestand

MB = Durchschnitt B* WBZ + SB




Produktionsplanung und -steuerung

lunes, 25 de abril de 2016

9:54

Eine Übersicht zu den Begriffen



Phasen der Planung




Sehr grobe Angaben zur Produktion. Man weiss noch nicht viel. Quartalsplanung



Braucht es einen neuen Standort, neue Produktionshallen? Monatsplanung



Orientierung am Erzeugnis. Wochenplanung




Orientierung am Fertigungsablauf. Gerade bei Autobauer sehr komplex. Tagesplanung

Über alle Stufen hinweg findet eine laufende Rückkopplung statt. Kritik:

- Die Planung ist sehr unflexibel.
- Sequenziell: Kontrolle was kann ich, dann was brauch ich.

Da dies sehr sequentiell abläuft wollte man mehr Flexiblität.

Simulatne Mengen- und Terminplanung



Das ist die Geburtsstunde von APS Systemen. Advanced Planning Systems. Weiterentwicklung zu SCMS Supply Chain Management Systemen.

Polylemma der PPS



Polylemma mehrfaches Dilemma. Die folgenden vier Ziele stehen in Konkurrenz.

- Hohe Lieferbereitschaft/Termintreue
- Hohe Kapazitätsauslastung
 - o Investitionskosten müssen gedeckt sein
- Geringe Lagerbestände
 - Kapitalbindung
 - Verschleiss
- Kurze Durchlaufzeit
 - o Schnellere Lieferzeit
 - o Weniger Liegezeiten
 - o Kapitalbindung für Material in Arbeit

 $Hohe\ Lieferbereitschaft\ und\ geringe\ Lagerbest\"{a}nde\ ist\ sehr\ schwierig}.\ Siehe\ Lieferbereitschaftsgrad.$

Hohe Kapazitätsauslastung und Kurze Durchlaufzeiten, höherer Auftragsbestand erhöht Durchlaufzeiten.

Systematik

lunes, 25 de abril de 2016

10:04

Schema zum Erkennen des Schwierigkeitsgrads eines Problems.

	St		so	es- our- en	Men Terr Plan	nin-	Eng	pass	Pr	-		Zeit	t		Vor- gäng			Folge	;	
Problem	1	n	in fi ni te	fin ite	suk zes siv	si mu lta n	1	n	1	n	Po oc	ie	G a n	1	2	n	gl ei ch	gle fe st		Verfahren
SOP (ein Engpass)	х			х		x	x			x	x	n	t							relativer Deckungsbeitrag
SOP (viele Engpässe)	х			x		x		x		x		x								LP (Simplex)
MPS	х		_	х	х		х			х		х								interaktive Planung (SAP)
MRP		х	х		х					х		х								Dispositionsstufenverfahren
Losgrößenplanung (gleichm. Bedarf)	x		x		x				x		x									Extemwertaufgabe (Andler)
Losgrößenplanung (schwankender Bedarf)	х		х		x				х			x								Dynamische Optimierung (Wagner-Whitin) Heuristiken (Silver-Meal, Groff)
MLCLSP		x		х		x		x		x		x								MILP (Simplex+BB) Heuristik (GA+Simplex)
Rüstreihenfolge (Rundreiseproblem)	x			x	х		x			x			x	х						B+B (Little), GA
Flow Shop (2 Maschinen)	x			x	x			x		x			x		x		x			Johnson
Flow Shop	х			х	х			х		x			x			x	x			B+B, Dynamische Optimierung, Monte-Carlo-Simulation, GA
Job Shop	x			x	x			x		х			x			x		x		Prioritätsregeln
Open Shop	х			х	х			х		х			x			х			x	Monte-Carlo-Simulation
Realproblem		x		x		x		x		x			x			x		X		MRP II, APS, Lean Production

Mehrstufig -> Besteht meine Produkt aus mehreren Baugruppen und Teilen.

Ressourcen -> Kapazität beschränkt oder unbeschränkt verfügbar.

Terminplanung -> Parallele oder serielle Verarbeitung.

Engpass -> Kapazitätsgrenzen die zu berücksichtigen sind.

SOP (Sales and Operations Planning) löst man Deckungsbeitragsrechnung, relativ einfach.

LP(Simplex) -> Linear Programming

Mixed integer linear programming (MILP)

master production schedule (MPS)

material requirements planning (MRP)

MLCLSP: Multi-level Capacitated Lotsizing

GA: Generic Algorithm B+B: Branch and Bound

Relevant: Rüstreihenfolge, MLCLSP ist ein Klassiker


Realproblem: Von jeder Spalte die rechte Auswahl.

Beispiel:

Pumpen in verschiedenen Grössen. Gehäuse und Pumpe gleich gross. Schaufelrad unterschiedlich. Dazu kommen vorgefertigte Teile.

Problematik der Planung:

- Überschneidung bei Terminplanung z.B. in der Montage.
- Schichtbetrieb, Wochenende freihalten.
- · Andere Maschinen werden gefertigt.
- Es entstehen Störungen.
 - o Gewisse Aufträge kommen dann zu spät
 - Eilauftrag
- Mehre Maschinen kämpfen um gleiche Ressourcen




Materialbedarfsplanung MRP

lunes, 25 de abril de 2016 10:30

- Dispositionsverfahren
 - Plangesteuerte Disposition
 - MRP Material Requirements Planning
 - o Verbrauchsgesteuerte Disposition
 - Stochastische Disposition
 - Bestellpunktdisposition
 - □ Maschinelle Bestellpunkdisposition
 - □ Manuelle Bestellpunktdisposition


Begriff MRP Übersicht




Ermittlung in einem Berechnungsdurchlauf möglich.

Sekundärbedarfsermittlung

Dispositionsstufenverfahren.



Ablauf des Dispositionsverfahren.




Für die verschiedenenStufen möchte man wissen, wie hoch der Bedarf der einzelnen Baugruppen und Teilen ist.


Brutto- Nettobedarfsrechnung

Periode (Monat, Woche, Tag)	1	2	3	4	5	6
Sekundärbedarf aus Stücklistenauflösung	700	550	1300	800	900	700
Verbrauchsgesteuerter Bedarf	270	400	300	140	340	250
Primärbedarf (z.B. Ersatzteile)	130	200	100	60	160	50
Bruttobedarf	1100	1150	1700	1000	1400	1000
Lagerbestand 3000						
- Sicherheitsbestand 300						
- Reservierungen 900						
Verfügbarer Bestand	1800	700		300	600	
Bestellbestand			450	350		
Nettobedarf		450	1250	350	800	1000

Bedarfszusammenfssung



Soll die Strategien zeigen beim Losgrössen kauf.



Dispositionsverfahren

jueves, 28 de abril de 2016 12:0

Für unregelmässige Bestellungen. So viel produzieren wie bestellt wird.

- Primärbedarf Bedarf an fertigen Enderzeugnissen
- Sekundärbedarf Rohstoffe, Einzelteile, Baugruppen zur Erzeugung eines Primärbedarfs
- Stückliste Mengemässige Zusammensetzung der Enderzeugnisse aus Baugruppen und Einzelteilen.
- Erzeugnisstrkturen Struktur wie sich das Enderzeugnisaus Baugruppen und Teilen zusammensetzt.

Vorlaufverschiebung bestimmt die Abfolge, wie Komponenten in gefertigt werden. Dabei muss man beachten, dass Teile in Baugruppen vorkommen.

Nettobedarf, was man effektiv bestellt wird unabhängig von den Losgrössen


Order Penetration Point

lunes, 2 de mayo de 2016

9.50

Wo nimmt der Kunde Einfluss auf das Endprodukts? Man hat die Möglichkeit den OPP festzulegen. Es gilt umso später umso besser.

Order Penetration Point



Lagerprodukte

Werkzeuge, Smartphones, Consumer goods.

Auftragsmontage

Computer, Wenige Bauteile zu verschiedenen Produkten.

Auftragsfertigung

Schneiderei, Holzbearbeitung

Sonderproduktion

Yachtbau oder Windturbine

Sonderentwicklung

Design mit dem Kunden

Kundentoleranzzeit

Der OPP ist sehr abhängig von der Zeit, die der Kunde für des Produktionsprozess toleriert.

Bestellverfahren

lunes, 2 de mayo de 2016

10.1

Assemble to Order

Assemble to Order" (ATO) bezeichnet eine Mischform aus Lagerfertigung und Auftragsfertigung. Grundgedanke ist eine auftragsneutrale Vorfertigung, die mit einer kundenspezifischen Endfertigung oder Montage verbunden ist.

ATO ist also ein Fertigungsansatz, bei dem Waren erst bei einer Kundenbestellung und nicht schon auf Vorrat fertig produziert werden. Beim Herstellungsprozess werden standardisierte Komponenten wie Module oder Baugruppen verwendet, die aufgrund der vermuteten Nachfrage vorproduziert worden sind.

Variantenkonfiguration

Hier gehts um die Parameterisierung bei der Produktion. Zum Beispiel:

Pumpentart

- Kolbenpumpe
- Kreiselpumpe
- Flügelzeilen

Antrieb

- Manuell
- Elektrisch

Fröderhöhe

• 2-20m

Das heisst für die Produktion sind 3*2*18=108 möglich. Gibt natülich noch viele weitere Parameter: Drehrichtung, Farbe, Medium

Variantenvorplanung

Eindämmung dieser Variantenkombination.

Stammdaten

Festhalten welche Materialkombinationen man anbieten möchte. Wird in der Vorplanung erstellt.

Beispiel:

Materialnr. 4711 Motor 66kW Getriebe 5gang Farbe rot

Kundenauftrag

Der Kunde bestellt.

Beispiel:

Auftrag 2386 Kunde 0815 Menge 100 Motor 112kW Getriebe 5gang Farbe rot

Dann wird geschaut ob ein ähnliches Produkt in der Vorplanung erstellt wurde.

Daraus resultiert der: Primärbedarf

Beispiel:

Materialnr 4750 20 St. 27.12.2001 80 St. 28.12.2001

Merkmalsvorplanung

Planung der Einsatzwahrsceinlichkeit.

Motor 66kW 20% 112kW 80%

Für jedes Material dann:

100 A1
Komponente K1 gilt wenn 66kW und M2
... = 14 St.

Funktion für die lineare Glättung.

p _{t+1}	=	$\alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot p_t$			
	Ш	$p_t + \alpha \cdot (y_t - p_t)$			
		!=0			

y _t	=	Istwert der Periode t
p _t	=	Prognosewert der Periode t
α	=	Glättungsfaktor

Exponentielle Glättung 1. Ordnung

Nimm einen Anfangswert und mach eine Schätzung für die Folgewerte.

$$p_{t+1} = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot p_t$$

Setzen Sie t = 2, lösen Sie die Rekursion auf µnd multiplizieren Sie die Klammern aus!

1. Ordnung ist aber nicht gut genug.

$$\begin{vmatrix} p_3 & = & \alpha \cdot y_2 + (1 - \alpha) \cdot p_2 \\ p_2 & = & \alpha \cdot y_1 + (1 - \alpha) \cdot p_1 \\ p_1 & = & p_0 \mid \text{Startwert} \end{vmatrix}$$

P2 in P3 einsetzen mit P1 aufgelöst.

Berechnung des Prognosewert 3 mit PO.

Istwert	Gewicht	α = 0,1	α = 0,3	α = 0,5	α = 0,7
y _t	α	0,1	0,3	0,5	0,7
y _{t-1}	$\alpha \cdot (1 - \alpha)^{1}$	0,09	0,21	0,25	0,21
y _{t-2}	$\alpha \cdot (1 - \alpha)^2$	0,081	0,147	0,125	0,063
y _{t-3}	$\alpha \cdot (1 - \alpha)^3$	0,0729	0,1029	0,0625	0,0189
y _{t-4}	$\alpha \cdot (1 - \alpha)^4$	0,06561	0,07203	0,03125	0,00567
y _{t-5}	$\alpha \cdot (1 - \alpha)^5$	0,059049	0,050421	0,015625	0,001701

Abhängig von Alpha werden die Werte einbezogen.

Exponentielle Glättung 2. Ordnung

p _t ⁽¹⁾	=	geglätteter Mittelwert 1. Ordnung der Periode t
p _t (2)	=	geglätteter Mittelwert 2. Ordnung der Periode t
at	=	Achsenabschnitt der Periode t
b _t	=	Steigung der Periode t

Wenn man Alpha Wert erhöht werden weniger Vergangenheitswerte genommen. Das heisst jüngere Werte werden stärker berücksichtigt.

Prognoseberechnung Praxis

Iteration

Iteration dauert zu lange

Gridverfahren

Prognose

jueves, 19 de mayo de 2016

12.13

Fehlermessung

MSE - Mean Square Error

Mittleres Quadrat der Fehler Bestraft Ausreisser stärker im Vergleich zu MAD

MAD Mean Absolut Deviation

Was ist die durchschnittliche Abweichung vom Prognosewert

Alpha

Wieviel Vergangenheitswerte werden berücksichtigt. Alpha 1 nur sehr nahe Werte, Alpha 0,09 langzeit Ansicht.


Auswirkung auf die Glättung.

Darf maximal 1 sein.

Glättung

2. Glättung verstärkt die langfristige Ansicht

Trendfunktionen



Kapatzitätsplanung

jueves, 12 de mayo de 2016 12

Massnahmen zur Korrektur

- Zur Kapazitätsausgleich Schichten erhöhen
 - Überstunden
 - o Hohe Kosten
- In Perioden mit Unterkapazität Bedarf erhöhen
 - o Hat höhere Lagerkosten zur Verfügung
 - o Lagerkosten 10-15% des Umsatzes
 - o Dazu der Primärbedarf in den Perioden anpassen

Auf keinen Fall Bedarf verringer und weniger produzieren


- Kunde unzufrieden
- Produkte nicht lieferbar

Warteschlangen

lunes, 18 de julio de 2016

14.35

Die Warteschlangentheorie bedient sich zur Beschreibung von Bedienungssystemen eines einfachen Grundmodells. Es besteht aus dem sogenannten Bedienungsschalter, der über ein oder mehrere parallel arbeitende gleichartige Maschinen bzw. Arbeitsplätze verfügt, und aus einem Warteraum. Die Kunden treffen einzeln und zu zufälligen Zeitpunkten vor dem Bedienungsgerät ein. Ein neu ankommender Kunde wird bedient, sofern mindestens eines der Bedienungsgeräte frei ist, andernfalls muss er sich in die Warteschlange einreihen.



Simplex Verfahren

jueves, 26 de mayo de 2016

12:08


Entscheiden bei Verteilung ist Deckungsbeitrag pro Stück. Also der relative Deckungsbeitrag.

Simplex Verfahren

Linearer Solver für Optimierungsprobleme.

Unternehmen mit Rohstoffen für gleiche Produkte

- Nahtrungsmittel
- Chemie



Grafische Darstellung des Solver Verfahrens


An den Ecken muss das Ergebnis sein.

Bei Engpässen

- Schichten erhöhen
- Produktionskapazität erhöhen
- Lagerkapazität erweitern
- Arbeitstage erhöhen

Supply Chain Management

jueves, 26 de mayo de 2016 11:4



Supply-Chain-Management (SCM) ist ein prozessorientierter Managementansatz, der alle Flüsse von Rohstoffen, Bauteilen, Halbfertig- und Endprodukten und Informationen entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette ("Supply Chain") vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden umfasst und das Ziel der Ressourcenoptimierung für alle an der Supply Chain beteiligten Unternehmen verfolgt.

Durch die Tendenz zur Konzentration auf Kernkompetenzen (u.a. durch Outsourcing) und zur Verringerung der Fertigungstiefe entwickeln sich zunehmend arbeitsteilige Lieferketten. Wettbewerb in globalen Märkten, kurze Produkteinführungszeiten, kurze Produktlebenszyklen und hohe Kundenerwartungen haben Lieferketten ins Zentrum betriebswirtschaftlicher Entscheidungen gerückt.

Peitscheneffekt

Der Bullwhip-Effekt (engl. bullwhip effect) steht für Abstimmungsprobleme mehrstufiger Lieferketten. Er wirkt dem kontinuierlichen ruhigen Materialfluss entgegen. Er wird durch Schwankungen in der Produktionsplanung und Logistikplanung verursacht und durch die Zunahme von Produktionsstufen verstärkt. Er sollte im Rahmen des Supply Chain Managements betrachtet werden , um Herausforderungen, Probleme und strukturelle Schwächen von Lieferketten (Supply Chains) in den Griff zu bekommen. Auch durch den Einsatz moderner IT-basierter Supply-Chain-Management-Systeme allein kann das Problem meist nicht erfolgreich gemeistert werden.

Ursachen


- Verarbeitung Nachfragesignale
- Auftragsbündelung
- Engpasspoker
- Preisschwankungen

Lösungsansätze

• Gemeinsamer Zugriff aller Mitglieder auf die Bestellzahlen

Kollaborative Planung

Collaborative Planung, Prognose und Nachschub (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) kombiniert die Methoden der konsensbasierten Prognose und des lieferantengeführten Bestands (VMI), denn gerade ungenaue Prognosen sind, neben unzuverlässigen Transporten, der häufigste Grund für das Scheitern von VMI-Projekten.



Prioritätsregeln

lunes, 18 de julio de 2016

14.57

Die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufträge wird aufgrund von Prioritäten festgelegt.

FCFS	Nr
KOZ	Bearbeitungszeit
LT	Termin
SLACK	Schlupfzeit

Schlupfzeit = Gewünschter Termin - Bearbeitszeit -> Zeit die man zusätzlich hat um den Auftrag fertig zustellen


Losgrösse

lunes, 30 de mayo de 2016

9.49

Grundsätzliche Idee bei tiefen Herstellungskosten müssen Losgrössen gross ein. Bei hohen Herstellkosten entstehen für wenige Produkte hohe Lagerkosten und somit eine höhere Kapitalbindung.

Bedarf ermitteln.



Wo ist die optimale Losgrösse? Optimierungsproblem lösen mit Andler-Formel relativ einfach.

Verfahren

relevante:


- Andler-Formel
- Wagner-Within

Statische Verfahren	Periodische Verfahren	Optimierungs- verfahren		
Exakte Losgröße	Tageslosgröße	Stückperiodenausgleich		
Feste Losgröße	Wochenlosgröße	Silver-Meal-Verfahren		
Höchstbestand	Monatslosgröße	Groff-Verfahren		
		Wagner-Whitin- Verfahren		

Fixe Losgrösse bei ungleichmässigen Bedarf

12 Bedarf im Jahr.1000 Stück auf die Monate aufgeteilt.Versuchen zu Runden.

Die klassische Losformel wurde für Unternehmen mit einer Losfertigung entwickelt, wo ein Los beim Auflegen Rüstkosten und beim Lagern auf dem Weg zum Kunden Lagerkosten verursacht. Weil ein Los als (geschlossener) Posten die Fertigungsstufen durchläuft, steigen mit seiner Größe auch die Lagerkosten. Die Rüstkosten dagegen sinken, weil weniger Lose aufgelegt und damit weniger Rüstvorgänge durchgeführt werden müssen, um dieselbe Menge zu produzieren. Die Summe der beiden Kostenarten hängt damit von der Losgröße ab. Man kann sie als eine Funktion der Losgröße darstellen und ihr Minimum mit der Andler-Formel finden.



Die Gleichung wird nun nach LG umgestellt.

Auflösung mit Auflösen nach Null -> Extremwert Minimum

$$K = \frac{B}{LG} * K_R + \frac{1}{2} * LG * HK*p\% \longrightarrow Min! \qquad \underline{Funktic}$$

$$\frac{dK}{dLG} = -\frac{B}{LG^2} * K_R + \frac{1}{2} * HK*p\% = 0$$

$$\frac{\frac{1}{2} * HK*p\% * LG^2 = B * K_R}{K}$$

$$LG = \sqrt{\frac{2*B*K_R}{HK*p\%}}$$

$$K = Kosten (\pounds)$$

$$K_R = R ""ustkosten (\pounds)$$

$$LG = Losgröße (Stck)$$


$$HK = Herstellkosten (\pounds)$$

$$p\% = Zinssatz (\%)$$

$$B = Bedarfsmenge (Stck)$$

Dies ist nun die berühmte Andler-Formel.


Grafische Darstellung



Was wird nicht berücksichtigt?

- Viele Kosten werden nicht berücksichtig
 - o Beschaffungskosten
- Kriegt man überhaupt die optimale Losgrösse vom Besteller
- Praktisch kaum anwendbar
- · Lager wird als infinit betrachtet
- Schwankender Bedarf
- Es gibt keine Kapazitätsgrenzen

Nur anwenden wenn Bedarf gleichmässig ist.



Rüstkosten

lunes, 30 de mayo de 2016 10:17

Kosten die unabhängig von der Menge anfallen.

Beispiele:

- Maschine für Produktion rüsten.
- Transportkosten
- Umstellung auf anderes Produkt

Wagner Within

jueves, 2 de junio de 2016

Das Wagner-Whitin-Verfahren dient der Bestimmung der optimalen Losgröße. Hierbei wird neben dem Bedarf in den jeweiligen Perioden auch die Rüstkosten und die Lagerhaltungskosten berücksichtigt. Ziel des Wagner-Whitin-Verfahrens ist es diese Kosten zu minimieren und dadurch die optimale Losgröße zu ermitteln.

- Der Bedarf kann von den den folgenden Bedarf vorgezogen sein.
- Bei der Andler-Formel bleibt die Losgrösse gleich.
- Möglichkeiten diese Bedarf zu kombinieren 2^n-1
- Reduktion der Komplexität 2^n -> n^2

Silver and Meal; Groff-Verfahren

domingo, 24 de julio de 2016

15:30

Silver and Meal

Damit werden für die Produktion Losgrößen ermittelt, welche die Bedarfe abdecken und gleichzeitig die Gesamtkosten minimieren.

Die Silver-Meal-Heuristik betrachtet zunächst ein Los, welches den Bedarf für eine Periode abdeckt, und ermittelt die Kosten. Danach erhöht es die Losgröße derart, dass der Bedarf für eine weitere Periode abgedeckt wird und berechnet die durchschnittlichen Kosten für diese Perioden. Es wird solange jeweils eine Periode hinzugenommen, bis sich die durchschnittlichen Kosten pro Periode erhöhen. Hier bricht das Verfahren ab.

Groff-Verfahren

Das Verfahren nach Groff macht sich die Tatsache zur Nutze, dass beim Kostenminimum zusätzlich anfallende Lagerhaltungskosten (Zusammenfassung von Bedarfen) gleich der Rüstkostenersparnis sind. Das bedeutet also, dass die zusätzliche Lagerhaltungskosten, die durch eine Erhöhung der Losgröße entstehen, der Rüstkostenersparnis gegenübergestellt werden. Denn es gilt, je größer ein Los, desto höher die Lagerhaltungskosten und desto geringer die Rüstkosten.

MLCLSP

lunes, 30 de mayo de 2016

10:51

Multi Level - Mehrstufig Capitised - finite planung

Fertige ich in einer Periode oder nicht? Binäre entscheidungen.

Dies ist die mehrstufige Version des CLSP bzw. die mehrstufige und kapazitierte Version des SIULSP (d.h. des Wagner-Whitin-Problems).

Annahmen:

- mehrere Produkte
- dynamische Nachfragemengen
- mehrstufige Erzeugnisstruktur
- mehrere Maschinen
- endliche Produktionsgeschwindigkeit
- mehrere Produkte können pro Periode produziert werden ("big bucket"-Modell)
- keine Übernahme eines Rüstzustandes aus der Vorperiode: falls ein Produkt in einer Periode produziert wird, fallen auch Rüstzeiten bzw. Rüstkosten an

Reihenfolgeproblem

lunes, 6 de junio de 2016

Auslastung ist die der Grad an Aufträgen die verarbeitet werden können.



E-Learning

Fertigungsmöglichkeiten


- Kontinuierliche Fertigung (Flow-Shop)
 - o Aufträge werden nacheinander abgearbeitet.
- Diskontinuierliche Fertigung (Job-Shop)
 - o Aufträge werden in unterschiedlicher Reihenfolge abgearbeitet.

Flowshop

Im Beispiel existieren 3 Aufträge mit unterschiedlicher Bearbeitungsdauer, welche an 3 Maschinen in gleicher Reihenfolge bearbeitet werden müssen (Sägen-Bohren-Fräsen). Berechnung: 3! = 6 Kombinationsmöglichkeiten.



Dies ist der Optimalfall. Dazu im Vergleich die ungünstige Lösung:




Anzahl der Möglichkeiten: 3 Aufträge -> Fakultät 3 = 3 6.

Jobshop


Nun ändert noch die die Abfolge.

Im Beispiel existieren 3 Aufträge mit unterschiedlicher Bearbeitungsdauer, welche an 3 Maschinen bearbeitet werden müssen. Jeder Job besitzt seine eigene Bearbeitungsreihenfolge. Berechnung: $(3!)^3 = 216$ Möglichkeiten

$$Job\ 1 = S-B-F\ /\ Job\ 2 = S-F-B\ /\ Job\ 3\ =\ B-F$$




Auch dazu die ungünstige Lösung



Möglichkeiten: Fakultät n^m


Openshop

Im Beispiel existieren 3 Aufträge mit unterschiedlicher Bearbeitungsdauer, welche an 3 Maschinen bearbeitet werden müssen. Hierbei unterliegen sie keiner Bearbeitungsreihenfolge.



Optimierungsverfahren.

Um die optimale Fertigungsreihenfolge von Produkten zu ermitteln, existieren verschiedene Verfahren und Algorithmen wie z.B.:



Für die Lösung gibt es unterschiedliche Vorgehen:

• MonteCarlo: Man würfelt das Ergebnis aus. Man sagt, dass man bei mehrmaligen zufälligen Probieren, dem Optimum sehr nahe kommt.

Rüstreihenfolge

Am besten Vorstellbar mit Lakierung. Damit man mit einer anderen Farbe sprühen kann muss die Düsen waschen.

Die Rüstzeit ist geringer wenn man von einer hellen zu einer dunklen Farbe wechselt.

Johnson Algorithmus

lunes, 6 de junio de 2016

10.23


Ziel des Johnson Algorithmus ist es die Zykluszeit zu minimieren. Dazu müssen aber folgende Prämissen eingehalten werden:


- Umrüstkosten sind unabhängig von der Auftragsreihenfolge
- Alle Aufträge durchlaufen alle Maschinen in der gleichen Reihenfolge
- Kein Auftrag darf den anderen Überholen


Regeln für die Aufträge:

- Aufträge werden nach der geringsten Bearbeitungszeit abgearbeitet
- Aufträge die an der ersten Maschine die geringste Bearbeitungszeit aufweisen, werden am Anfang bearbeitet
- Aufträge die an der zweiten Maschine die geringste Bearbeitungszeit aufweisen, werden am Ende bearbeitet

	Auftrag	Drehen	Fräsen
-	1	4	1
	2	3	2
	3	5	9
	4	7	6







Lean Production

jueves, 16 de junio de 2016

12.0/

Das Auffinden und die Eliminierung von Verschwendung ist zentraler Bestandteil des Lean-Gedankens. Im japanischen Ansatz hebt sich besonders die Konsequenz in der Durchführung der Verschwendungsminimierung hervor. Verschwendung ist alles, was nicht unmittelbar zur Wertschöpfung beiträgt.

Als Verschwendung werden alle Aufwendungen betrachtet, für die der Kunde nicht bereit wäre zu zahlen.

Daraus ergibt sich von alleine eine Konzentration auf den Wertschöpfungsprozess und eine Klassifikation in Kernprozess (schafft unmittelbaren Kundennutzen), Stützprozess (ist zur Abwicklung der Kernprozesse unerlässlich), Blindprozess (verursacht Aufwand, ohne zum Kundennutzen beizutragen) und Fehlprozess (vernichtet bereits geschaffenen Kundennutzen). Die beiden letzteren sind zu vermeiden, die beiden ersten so gut wie möglich zu organisieren.

Für die Sachleistungsproduktion werden oft acht Formen der Verschwendung identifiziert und klassifiziert:

- 1. Überproduktion: Alle Produkte, Halbfabrikate und Leistungen, die erstellt werden, ohne dass diese vom Kunden gefordert werden. Die meisten folgenden Verschwendungen werden unter anderem durch Überproduktion verursacht.
- 2. Bestände: Bestände als Produktionspuffer verdecken Schwachstellen, als Überproduktion binden sie Kapital, Flächen und erzeugen nutzlosen Handhabungsaufwand. Am Ende müssen Bestände nicht selten abgeschrieben werden und täuschen zudem im Rechnungswesen eine erbrachte Leistung vor, die ertragswirksam nicht vorliegt.
- **3. Transport:** Materialtransporte bringen dem Produkt keinen unmittelbaren Kundennutzen. Einlagerungsprozesse sind zumeist als Blindprozesse anzusehen.
- **4. Wartezeit:** Stockende oder stillstehende Prozesse, fehlendes Material, gestörte oder ungeeignete Betriebsmittel etc. binden Ressourcen, welche für diese Zeiten nicht mehr wertschöpfend genutzt werden können.
- 5. Aufwändige Prozesse: Durch unzureichende Einbeziehung der Produktion in den Entwicklungsprozess, ungeeignete Betriebsmittel und ungeeignete Systeme etc. werden Abläufe in der Regel schwer kontrollierbar. Dies verursacht Fehler, verringert allgemein die Flexibilität, führt zu Fehlprozessen und zu unproduktiven Wartezeiten.
- 6. Lange Wege: Durch zu lange Wege kann ein flüssiger Produktionsablauf gestört werden.
- **7. Fehler:** Fehlerhafte Produkte bedeuten Aufwand zum Korrigieren (Blindprozesse) oder Leistung die in Ausschuss verlorengeht (Fehlprozess). Des Weiteren muss der gestörte Prozess wieder neu anlaufen (Blindprozess).
- **8. Ungenutztes Potenzial:** Alles Wissen und Können der Mitarbeiter im Prozess, das nicht genutzt wird, um den Gesamtprozess zu verbessern gilt als Verschwendung (mancherorts auch als "Luxus besonderer Art" bezeichnet).

jueves, 16 de junio de 2016

10:13

Das Kanban-System wurde von Taiichi Ohno 1947 bei der Toyota Motor Corporation entwickelt.

Die Idee ist den Materialfluss in der Produktion nach dem Supermarkt-Prinzip zu organisieren.

Verbraucher entnimmt Ware bestimmer Spezifikation und Menge aus einem Regal, die Lücke wird bemerkt und wieder aufgefüllt.



Beispiel einer Kanban Karte


Ziele

- Reduzierung von Lagerbestände -> Reduzierung Kapitalbindung und Erhöhrung Flexibilität
 - Ohne Verlust Lieberbereitschaft
 - o Ohne Verschlechterung von Ausschussquoten
 - Ohne Erhöhung von Nacharbeit
 - Ohne zusätzlichen Transport
- Verbesserung in
 - Lieberbereitschaft
 - Ausschussquoten
 - Nacharbeit

Voraussetzung

- Aufbau einer Fließfertigung (höhe Standardisierung der Produkte)
- Verkleinerung der Losgrößen (Vermeidung von Überproduktion)
- Geglättete Produktion (Vermeidung großer Schwankungen)
- Verkürzung und Vereinheitlichung der Transportzyklen
- Kontinuierliche Produktion (konsequente Auslastung der Produktionsstellen)
- Bestimmung der Adressen (eindeutige Bezeichnungen)
- Konsequentes Behältermanagement
- Ausgeprägte Qualitätssicherung

Kanban-Formel



Eignung

Für Kanban eignen sich besonders Produkte mit einen hohem Wertanteil und hoher mengenmäßiger Vorhersagegenauigkeit, geringen Nachfrageschwankungen (AB/XY-Artikel) und niedrigem Anteil an Sonderwünschen.

z.B. Lebensmittelproduktion, Automobilindustrie, Allgemeine Massenfertigung

ABC XYZ Analyse

lunes, 11 de julio de 2016 11

Anzahl	Х	Υ	Z	
Α	10	8 /	1	
В	6	17	3	
C	15	30	10	
AX	JIT			
BX	Kanban			
AY	Kanban			
CX	Bestellpunktve	erfahren		
CY	Meldebestand	überprüfen		
BY	MRP -> Losgr	össe von Beda	arfsschwankur	igen
BZ	MRP -> Losgrösse von Bedarfsschwankungen			
CZ	Prognosen			
AZ	Prognosen			

Logistische Hardware

lunes, 20 de junio de 2016

Logistische Hardware

- Tranportsysteme
- Lagersysteme
- Informationstechnologie

Transport

Handel

Bekannt Steel Dry Freight Container und Regfigerated Container Weltweit standardisiert.

Fabriken

Stetige Fördermittel

- Kreisfördertechnik
- Rollbahnen
- Kransysteme
- Kettenförder (Automobil)
- Palettentransport mit Gabelstapler

Beispiel

Laptop 50 Cent Transportkosten

Zurodnungsproblem

Optimierung der Transporte Ganzzahliges lineares Optimierungsproblem Zuordnung Objekte zu Standorten nach Entfernung Beziehung zwischen Objekten Schnittebenenverfahren

Klassisches Transportmodel

Es git Angebots- und Nachfrageorte.

Fragestellung: was muss wohin.

Nur bestimmte Menge können transportiert und angeboten werden.

Distanz wird nicht berücksichtigt.

Zielfunktion: Summe aller Transportkosten

Lösungsmethoden

- Vogelsche approximationsmethode
- Minimum Maximum Matrix
- Simplex (Solver mit linearer Optimierung) für die exakte Lösung

Genetischer Alogirthmus

TSP - Travelling Salesman Problem Probleme wachsen mit der Fakultät Pakete werden an verschiedenen Standorten abgeben. Was ist nun der schnellste Weg

Lagersysteme

Lagertechnik

lunes, 27 de junio de 2016

9:4.

Prozesss

Wareneingang > Identifikationspunkt > Einlagerung Auslagerung Bereitstellung > Kommissionierung > Warenausgang

Lagertechnik

- Bodenlager ohne Lagerhilfsmitel
- Bocklager
- Zeilager
- Regallager

Lagetypen

Interessant Fachlager > Regalbediengeräte die Lagerhallen bedienen.

In der Fertigung Palettenregal mit Gabelstapler.

Es gibt konvetionelle und integrierte Hochregallager. Integriert mehr Punkte zur Abholung direkt zur Maschine. Konventionell mit Eingangs- und Ausgangsschleuse.

Durchlaufregal, Vorne reinstellen und hinten kommts rau.

Archivregale, Rollbare Aktenschränke.

Papa Nostra Regale, Box auf Knopfdruck holen.

Kleinteillager mit kleinem Roboter

Kommissionierung

lunes, 27 de junio de 2016

Verfahren beim Einlagern

- Einzelspiel > Entweder Abholen oder Bringen
- Doppelspiel > Etwas einlagern auch etwas auslagern.

Optimierungsaufgabe: Der Weg zwischen Einlagerung und Abholung verkürzen.

Zusammenstellen einer Lieferung für Kunden.

Oder Zusammenstellen Teile für die Fertigung (Montagestation oder Fertigungsmaschine)

Statisch > Person zur Ware

- 10-15 km laufen bei Amazone Lager
- Bewegung durchs Lager

Dynamische > Ware zu Person

- Auf Bahnen anlieferung bis zur Person
- Typisch Schuhkarton

Prinzip

- Einstufig
 - Seriell
 - o Parallel
- Zweistufig
 - Seriell
 - o Parallel

Einstufig


Kundenauftrag > Auftrag (Artikel, Anzahl, Preis) > Bearbeitung

Parallele

Kundenauftrag > Auftrag > Teilauftrag 1-3 > Bearbeitung

Grund: Verschiedene Lager

Serielle Zweistufig




Auftrag > Bündelung > Zordnung > Aufträge

Mehre Aufträge mit gleichen Positionen > Bündelung der Kundenaufträge > Serielle artikelorientierte Kommissionierung > Zourdnung der Kundenaufträge

Nachteil: Braucht Zeit, da abhängigkeiten entstehen.

Parallele Zweistufig



Bündelung der Positionen aus Aufträgen und Parallele Kommissionierung vor der Zuordnung.

Optimierung: Wie Bündle ich die Aufträge?

Wegoptimierung

Voraussetzung


- Bestimmte Anzahl von Aufträge
- Aufträge umfasst Reiehe von Arikeln
- Pro behälter ein Auftrag
- Mehrere Behälter pro Fahrzeg
- Maximal Aufträge pro Auftragsgruppe = Anzahl Aufnahmebehälter

Annahme

- Lagerpositionen gleichmässig verteil innerhalb Regalgasse
- Einfahrt und Ausfahrt 0,5*a
- Traversierung Regalgasse zur nächste b = 0,1
- Fahrzeug hat 3 Behälter

	Entnahmeposition				
Auftrag	Α	В	С	D	Wegstecke
1	1	3	4	8	
2	2	5	-	-	

Schritt 1: Berechenen für Auftrag 1



Wiederholen für alle Aufträge

	Entnahmeposition				
Auftrag	Α	В	С	D	Wegstecke
1	1	3	4	8	5,6
2	2	5	-	-	3,0
3	1	5	6	-	4,2

Schritt 2: Bildung von Auftragsgruppen

- Ziel Minimierung der Wegstecke
- Erster Artikel der Gruppe mit längsten Einzelweg > Auf dem Weg der Strecke
- Ermittlung Wegstetrecke

Auftrag	Wegstecke
1	5,6
3	4,2

Gesamtstrecke 7,6 > Weniger als Summe 5,6+4,2=9,8

Jeder Auftrag Kombinieren und kleinste Wegstrecke auswählen.

Schritt 3: Für die restlichen Aufträge in einer 3er Gruppe wiederholen.


4-Block-Heuristik

Szenario

- Auf Ladungsträger (Europalette) werden Güter gestapelt.
- Hat Länge L und Breite B
- Stapelung kleinerer Objekte b und l

Idee nimm in Linksorienteirt

Stapelung in Verbund- oder Turmspaelung Packstücken = (L-n*I)/b



Packstücken = (L-n*I)/b

Lineare Optimierung anhand Packstücke Maximum


Variation mit unterschiedlichen Anfordnungsöglichkeiten und Grössen.

B

Produktionsfaktoren

lunes, 4 de julio de 2016

9.48



Substational

Faktoren sind in Grenzen austauschbar Beispiel: Handarbeit.

Limitational

Der Einsatz von Faktoren nur in bestimmten Verhältnis möglich.

Beispiel: Ein Auto ist eine Kombination ganz bestimmter Produktionsfaktoren. Der Einsatz von beispielsweise 200 kleinen Schrauben anstatt eines Lenkrades wäre unsinnig.

Historie

- Ertragsgesetz
- älteste bekannte Produktionsfunktion.

Produktionsfunktionen

- Zusammenhang zwischen
 - o Input & Output
 - o Ausbringungsmenge (m) und Faktoreinsatzmenge (r)

	Тур А	Leontief	Тур В	Тур С
Eignung	landwirtschaftliche Produktion biologische und chemische Produktionsvorgänge Lebensmittelindustrie	industrielle Fertigungsprozesse Teilbedarfsrechnung in Montagebetrieben Wurst- und Fleischwarenindustrie Lineare Programmierung für die Produktionsplanung	industrielle Fertigungsprozesse	industrielle Fertigungsprozesse
Art der Produktionsfunktion	substitutional	limitational	limitational	limitational- substitutional
Produkt- Unternehmung	Einprodukt- Unternehmung	Eīn- und Mehrprodukt- Unternehmen	Eīn- und Mehrprodukt- Unternehmen	Ein- und Mehrprodukt- Unternehmen
Produktion	einstufig	ein- und mehrstufig	ein- und mehrstufig	ein- und mehrstufig

Produktionsfunktion Typ A

Hat folgende Merkmale


- Stetige Erhöhung eines/mehrere Produktionsfaktoren
- Erst steigender dann fallender Etragszuwachs.

Formeln

Etragsfunktion Durchschnittsertrag Grenzertrag (g)

• Erhöhung des Etrages (m) bei Erhöhung des Produktionsfaktors (r) um eine Mengeneinheit

Interessant sind hier die vier Phasen.



Phase I Während der ersten Phase steigt sowohl der Gesamtertrag, sowie der Durchschnittsertrag und die Grenzproduktivität

Phase II

In der zweiten Phase steigt der Gesamtertrag und der Durchschnittsertrag während die Grenzproduktivität sinkt

Phase III

In der zweiten Phase steigt der Gesamtertrag und der Durchschnittsertrag während die Grenzproduktivität sinkt

Phase IV


In der zweiten Phase steigt der Gesamtertrag und der Durchschnittsertrag während die Grenzproduktivität sinkt

Beispiel: Verwendung von Dünger

Typ A ist die zu am einfachsten erklärbare Produktionsfunktion hat, aber Grenzen.

Produktionsfunktion Typ B

Damit ist der Output nicht mehr nur vom Input (der Roh- und Hilfsstoffe) abhängig, sondern auch von sogenannten Aggregaten, der Intensität (d) und technischen Eigenschaften(auch z-Situation genannt). Kernstück der Produktionsfunktion vom Typ B ist die Verbrauchsfunktion, in welcher diese Faktoren Beachtung finden.



A: Faktorverbrauch ist für unterschiedliche Intensitäten konstant. Bsp. Miete für Raum

B: Faktorverbrauch für unterschiedliche Intensitäten zunächst konstant; bei überhöhten Intensitäten progressiv ansteigend.

D

C: Faktorverbrauch fällt zunächst mit zunehmender Intensität bis zu einem Optimum (Optimal-intensität), um dann mit zunehmender Intensität progressiv anzusteigen.

D: Faktorverbrauch fällt degressiv. eta

> Ergibt mehrere Verbrauchsfunktionen

Produktionsfunktion Typ C

Synthese aus Typ A und Typ B.

Leontief-Produktionsfunktion

Grundlage der Produktionsfunktion bildete die Analyse der Input-Output-Beziehungen zwischen den Sektoren einer Volkswirtschaft. Die gesamte Volkswirtschaft in aggregierter Form wird als offenes Produktionssystem, das durch Inputs und Outputs gekennzeichnet ist, mit Hilfe der Produktionsfunktion beschrieben. Mit Hilfe von Verbrauchsfunktionen werden die einzelnen Sektoren des volkswirtschaftlichen Produktionssystems und ihre wechselseitigen Güteraustauschbeziehungen durch Inputs und Outputs erfasst. Dieser Ansatz lässt sich in einer produktionswirtschaftlichen Betrachtung auf eine Unternehmung übertragen, wobei dessen Elemente die einzelnen Produktionsstellen und deren mengenmäßige Beziehungen zueinander darstellen.

Das System von Faktorfunktionen beschreibt die Leontief-Produktionsfunktion einer Einprodukt-Unternehmung, der zur Herstellung des Produktes genau ein Verfahren zur Verfügung steht.

 $Linear-limitationale\ Produktionsfunktion\ (x) = \frac{Produktionsfaktor\ (r_i)}{Produktionskoeffizient\ (h_i)}$



Theorie Produktionsfaktoren

lunes, 11 de julio de 2016

9.45

Allgemein handelt es sich hier um Funktionsgleichungen und deren Methoden zur Ableitung.

Produktionsfaktoren

Unter Produktionsfaktoren (auch Input, Inputfaktoren) versteht man alle materiellen und immateriellen Mittel und Leistungen, die an der Produktion von Gütern mitwirken.

Produktionsfaktoren (nach Gutenberg)									
Elementarfaktoren					diapositivo Faktoron				
Repetierfaktoren Potentialfaktoren			ı	dispositive Faktoren					
Werkstoffe		Betriebsmittel		Ausführung					
Rohstoffe	Hilfsstoffe	Betriebsstoffe	materielle immaterielle Betriebsmittel Betriebsmittel		(menschliche Arbeit am Objekt)	Leitung	Planung	Organisation	Überwachung
originäre Faktoren						derivative Fak	toren		

Produktionskoeffizient

Der Produktionskoeffizient ist ein Begriff der faktororientierten Produktionswirtschaft. Er gibt diejenige Menge eines Produktionsfaktors an, der zur Herstellung einer Produkteinheit des Erzeugnisses benötigt wird. Beispiele sind Mitarbeiterstunden pro Auto oder der Stahlbedarf pro Auto.

partielle Grenzproduktivität

Die partielle Grenzproduktivität des Faktors xi gibt an, wie sich der Output verändert, wenn - ceteris paribus - der Einsatz dieses Faktors um eine marginale Einheit erhöht wird.

Produktionselastizität

partielle Produktionselastizität. Quotient der relativen Veränderung des Produktionsergebnisses (Output) x und der relativen Veränderung eines Produktionsfaktors (Inputs) Ai bei konstantem Einsatz aller anderen Faktoren, d.h. bei partieller Faktorvariation (im Grenzfall existiert nur ein Faktor). Sie gibt bei positivem Vorzeichen an, um wieviel Prozent die Pruktionsmenge zunimmt, wenn der Einsatz des betrachteten Faktors um 1 Prozent erhöht wird.

$$\eta_{x,A_i} = rac{\partial x}{\partial A_i} \cdot rac{A_i}{x}.$$

Je nach dem Wert der Produktionselastizität steigt die Produktionsmenge gegenüber dem Faktoreinsatz proportional (ηx ,Ai = 1), überproportional (ηx ,Ai > 1) oder unterproportional (ηx ,Ai < 1). Wird der Koeffizient Null oder negativ, stagniert die Produktion bzw. nimmt trotz höheren Faktoreinsatzes ab (vgl. Abbildung "Produktionselastizität"). Da

$$\eta_{x,A_i} = \frac{\partial x}{\partial A_i} : \frac{x}{A_i}$$

substitutionale und limitationale Faktoreinsatzbeziehungen

Substitutionale Produktionsfunktion

Bei einer substitutionalen Produktionsfunktion geht man davon aus, dass ein bestimmter Produktionsfaktor durch einen anderen ersetzt, also substituiert werden kann. Natürlich ist das nicht immer und nur in sehr eng gesteckten Grenzen möglich.

Die Menge des Outputs bleibt also im Fall von substitutionalen Produktionsfunktionen gleich, während sich die Menge des Inputs verändert. Schließlich kommen beim Input andere Produktionsfaktoren zum Einsatz, da eine Ersetzung bzw. Substitution eintritt.

Ein einfaches Beispiel: Sowohl Arbeit als auch Kapital sind bei der Herstellung als Produktionsfunktion in der Regel unerlässlich. Doch wenn sich ein Produzent dafür entscheidet, weniger Kapital für moderne, automatisierte Maschinen auszugeben, muss er gleichzeitig mehr in den Produktionsfaktor Arbeit investieren. Es findet also eine Subsidiarität statt, da ein Faktor durch den anderen ersetzt wird.

In diesem Zusammenhang sollte man sich die Begriffe periphere und totale Subsidiarität noch einmal genauer ansehen. Während die periphere Subsidiarität dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Ersetzen von Produktionsfaktoren nur in sehr engen Grenzen möglich ist, sieht die Situation bei der totalen Subsidiarität anders aus. Hier wird ein Faktor vollständig durch einen anderen ersetzt. Ein Faktor fällt also vollständig weg.

Limitationale Produktionsfunktion

Anders sieht es bei der sogenannten limitationalen Produktionsfunktion aus. Hier ist eine Ersetzung (Subsidiarität) der einzelnen Produktionsfaktoren nicht ohne weiteres möglich. Es herrscht zwischen den einzelnen Faktoren also ein bestimmtes Einsatzverhältnis.

In diesem Fall ist es also nicht möglich einfach einen Produktionsfaktor durch einen anderen zu ersetzen. Der Ertrag steigt bei der limitationalen Produktionsfunktion nämlich nur dann, wenn beide Produktionsfaktoren vermehrt zum Einsatz kommen.

Die Kunst bei der limitationalen Produktionsfunktion besteht für den Unternehmer in erster Linie darin, das optimale Einsatzverhältnis zwischen den einzelnen Produktionsfaktoren zu finden. Ziel ist es natürlich möglichst keinen Faktor durch eine unnötig übermäßige Verwendung zu verschwenden.

partielle, partiell-totale und totale Faktorsubstitution

Partielle Faktorsubstitution

= beidseitig begrenzte Faktorkombination

bei Betrachtung zweier Einsatzmengen beide mit einer Mindestmenge eingesetzt werden müssen, d.h. nicht vollständig durch den anderen Faktor ersetzt werden können

z.B. Energie und Arbeitszeit, menschlicher und maschineller Arbeitsleistung

Partiell-totale Faktorsubstitution

= einseitig begrenzte Faktorkombination

vollständiger Ersatz genau eines der beiden betrachteten Inputfaktoren durch den anderen,

z.B. Hochofen: Heizöl, Koks

Totale Faktorsubstitution

= unbegrenzte Faktorkombination

vollständiger gegenseitiger Ersatz der beiden betrachteten Einsatzfaktoren (wobei mindestens ein dritter Faktor notwendig ist, um diesen Sachverhalt noch als Produktion im Sinne eines Kombinationsprozesses bezeichnen zu können)

z.B. Kraftstoff: Super / Normal, Stahlherstellung: Roheisen, Schrott

Isoklinen und Isoquanten

Isoklinen

???


Isoquanten

Merkmal: Bei Betrachtung zweier variabler Einsatzfaktoren lässt sich die Isoquante als horizontaler Schnitt (Höhenlinie) durch das Ertragsgebirge auf Höhe einer konstanten Ausbringungsmenge x und parallel zu der durch die variierten Produktionsfaktoren (z.B. A und B) aufgespannten Faktorebene veranschaulichen. Bei ertragsgesetzlichen Produktionsfunktionen (neoklassische Produktionsfunktion) verlaufen die (nach rechts im Wert ansteigenden) Isoquanten

$$\overline{x_1}(A,B) < \overline{x_2}(A,B) < \overline{x_3}(A,B)$$

konvex zum Ursprung, woraus das Gesetz der abnehmenden Grenzrate der Substitution folgt.

Isoquante



Übungsklausur

lunes, 11 de julio de 2016

Was versteht man unter subsitutionalen Faktoreinsatzbeziehung?

9:49

Wie viele Produktvarianten lassen sich theoretisch aus folgenden Bauteilen herstellen?

Stückliste mit Baugruppen und Teilen eines Produkts. Ausmultiplizieren.

Andere Berechnungen:

- Sekundäre Bedarfsplanung -> Nettobedarfsrechnung
- Montage mit Zeitangaben -> Durchlaufzeit berechnen

Erläutern Sie die Strategien Makte-to-Stock und Assemble-to-Order im Zusammenhang mit Polylemma

Bei Assemble to Order hat man Bestände von Bauteilen.

Was ist das Silver-Meal-Verfahren?

Näherungsverfahren um Losgrösse zu ermitteln.

Für ein Material wurde mit Andler Formel folgende Parameter die Losgrösse 316 berechnet.

Herstellkosten 100 Lagerhaltungskostenkostensatz 20% Rüstkosten 1000 Gesamtbedarf 1000

Wird die optimale Losgrösse grösser oder kleiner, wenn es gelingt durch Investitionen neue Maschinen die Rüstzzeit zu halbieren, jedoch steigen die Maschinenstudesatzes um 10%

0,5/1,1 -> Losgrösse wird kleiner

Würden Sie die Investition genehmigen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Kleine Losgrössen sind von vorteil.

Passt die Losgrösse in der Kette?

Optimierung der Lagerkosten

-> Produkte werden 10% teuerer. Gesamtkosten werden vernachlässigt, bzw. der Einfluss ist vernachlässigbar. HK steigen somit lohnt sich Optimierung nicht.

Massnahmen zumm Kapazitätsausgelich nennen

Kapazität erhöhen

- Mehrarbeit
- Überstunden

Verschieben der Kapazitäten

- Nach hinten -> Einhaltung Kundentermin
- Früher -> Lagerkosten

Kapazitätsbedarf streichen

Kann Folgen für Fertigung haben.


Ordnen Sie folgenden Werte für den Erwartungswert der mittleren Warteschlangenlänge in der Tabelle

angebenen Bedinungen zu


0; 3; 8; 18; 48

Auslastung %	Koeffizient der Ankunfts- und Bedienrate	Erwartete Länge
90	0,8	3
90	1	8
95	1	18
98	0	0 ist klar
98	1	48 Ist die Schlechteste Variante

Umso kleiner der Koffe



Auslastung



-> Reihenfolgeprobleme

Erläutern Sie Planungsprobleme mit folgenden Eingschaften

einstufig finite simultan

Nennen Sie ein dafür geeignetes Lösungsverfahren

LP (Simplex)

Fall mehrstufig (Realproblem)

MLCLSP -> Komplexen und ganzzahlige Optimierung. MILP (Simplex-Verfahren), MRP 2, APS, Lean Production

Was ist der Peitscheneffekt

Der Bullwhip-Effekt (engl. bullwhip effect) steht für Abstimmungsprobleme mehrstufiger Lieferketten. Er wirkt dem kontinuierlichen ruhigen Materialfluss entgegen. Er wird durch Schwankungen in der Produktionsplanung und Logistikplanung verursacht und durch die Zunahme von Produktionsstufen verstärkt. Er sollte im Rahmen des Supply Chain Managements betrachtet werden , um Herausforderungen, Probleme und strukturelle Schwächen von Lieferketten (Supply Chains) in den Griff zu bekommen. Auch durch den Einsatz moderner IT-basierter Supply-Chain-Management-Systeme allein kann das Problem meist nicht erfolgreich gemeistert werden.

Berechnen Sie die Anzahl der Kanbans für ein Materiel bei folgenden Grössen

Behältermenge	20 stück
Bedarf	10 Stück/Stunde
Reaktionszeit bei Quelle	4 Stunden
Produktionszeit pro Behälter	2 Stunden
Transportzeit	2 Stunden

Losgrösse + WBZ * Teilverbrauch / Behältermenge

80/20=4 + 1 (Lehrgemachter Behälter) = 5

Was ist das TSP bzw. Rundreiseproblem und welche Lösungsverfahren kennen Sie? Beurteilen Sie deren Anwendbarkeit

Alle Orte müssen behandelt werden. Branch and Bound n! -> 2^n Heuristiken -> Neurale Netz, Genetischer Algorithmus, tabusearch

Exakte Verfahren scheitern an der Komplexität.

Welche Optimierungsverfahren sind zur Lösung des Flow-Shop-Poblems geeignet (Reihenfolgeproblem)

Branch and Bound -> gentischer Alogrithmus Johnson Algorithmus

Beschreiben Sie ein selbst gewähltes Optimierungproblem, ein dafür geeignetes Lösungsverfahren und dessen Grundidee.

- Z.B. Losgrössenproblem mit Wagner Within
- Z.B. Genetischer Algorithmus -> nenne viele Lösungen und suche die beste

Erläutern Sie, warum bei CX-Mtaerielien der Einsatz eines Optimierungsverfahren nicht sinnvoll ist.

Gleichmässiger Bedarf und wenig Wert. Es gibt nichts zu optimieren, da der Bedarf gleichmässig ist.

Meldebestand ausrechnen mit folgenden Angaben.

Formel benutzen

Weitere Fragen

- Was ist der Unterschied zwischen Alpha und Beta Servicegrad
- Prognoseverfahren, wie kann man den Alphafaktor bestimmen
- Verfahren des besten Nachfolgers, z.B. bei Kommissionierung

- Die Idee von Kanban
- Wann funktioniert Kanban?