[译]Java8官方GC调优指南 --(四)设置分代大小 - 掘金

juejin.cn/post/6844904053533573134

2020年1月28日


本套文章是Java8官方GC调优指南的全文翻译,<u>点击查看原文</u>,原文章名称《Java Platform, Standard Edition HotSpot Virtual Machine Garbage Collection Tuning Guide》

4 Sizing the Generations 设置分代大小

下图描述了堆内存已提交空间和虚拟空间的区别。在JVM启动初期,所有的内存空间都是保留的。保留的空间可以通过 -Xmx 参数来指定。如果 -Xms 参数比 -Xmx 参数要小,那么不是所有的空间都会立即提交到JVM。所有未提交的空间都标记为virtual(虚拟的)。如果系统需要,每个分代的heap空间都会增长到虚拟空间的最大值。

个人理解,系统初始化时有部分空间是未使用的,这些空间就是虚拟的,随着系统的负载升高,JVM会消耗这些虚拟空间,直到虚拟空间分配完毕。

一些参数设定的是heap中各部分的比例。例如 NewRatio 参数表示tenured区和young区的比。



Total Heap 堆的总量

下面将要导论的heap动态增长和heap的默认大小不适用于parallel collector。不过,控制heap总大小的参数和分代大小的参数是适用于parallel collector的。

影响垃圾回收性能的最重要的因素是**总可用内存**。因为gc是在分代内存用完之后发生的, 吞吐量与可用内存数量成反比。

默认的,jvm在每次GC时增大或减小heap大小来保证特定可用空间给那些存活的对象。这个特定的空间范围可以通过 -XX:MinHeapFreeRatio=<minimum>和-

XX:MaxHeapFreeRatio=<maximum>参数来指定,而且总大小在-Xms<min>和-Xmx<max>之间。64bit的Solaris操作系统的默认参数如下表所示:

DefaultValue
40
70

Parameter	DefaultValue
-Xms	6656k
-Xmx	calcalated

根据这些参数,如果一个generation中的空闲空间小于40%,这个generation将会扩展,直到拥有40%的空闲空间或到了generation的最大值。类似的,如果空闲空间大于70%,这个generation就会收缩,直到符合70%。

就像上表所说的,默认的最大heap size是JVM计算出来的。这个计算过程之前是Java SE用于parallel collector和server JVM的,现在适用于所有的垃圾回收器。其中关于heap size的最大限制在32位平台和64位平台略有不同。具体可以看The Parrallel Collector章节。

下面三条建议是关于服务端应用的:

- 除非你遇到停顿时间过长的问题,否则尽可能多的给JVM分配更多的内存。默认大小 往往都太小了。
- 将 Xms 和 Xmx 参数设置成相同的值可以去掉JVM做的那些动态扩缩Heap的操作。但是,如果你这么搞其实是不合理的,JVM也没办法帮你做调整了,因为你选择固定大小的堆。
- 通常,提升内存时CPU核数也要提升,内存分配也可以并行化。

The Young Generation 年轻代

除了总可用内存大小,拥有第二影响力的参数是young区占总heap的比例。young区越大,minor gc发生频率越小。然而,对于一个有界的heap,更大的young区往往意味着你的tenured区很小,这会提升major gc的次数。具体如何选择,取决于你的存活对象分布图。

默认情况下,young区大小受参数 NewRatio 控制。例如,设置 -XX:NewRatio=3 意味着young:tenured=1:3,换句话说,eden+2 survivor区的大小是整个堆的4分之一。

参数 NewSize和MaxNewSize 标记了young区的上下界。将这两个值设置成一样就将young区设置为定长的,就像你把-Xms和-Xmx 设置成定长的也就固定了heap大小一样。

Survivor Space Sizing 设置Survivor区大小

你可以使用 SurvivorRatio 参数来调整survivor区的大小,不过大多数这都不怎么影响性能。例如, -XX:SurvivorRatio=6 参数表示eden:survivor=1:6。换句话说,每个 survivor区的大小占1个eden区大小的6分之1,也是young区的8分之1。

如果survivor区太小,复制回收时多出来的对象会直接进tenured generation。如果survivor区太大,会造成空间浪费。每次回收时,jvm会选择一个阈值,这个值是一个对象进入tenured区之前的复制次数。这个值最好能刚好让2个survivor区中的一个是满的。如果这个值太小,可能survivor没满对象就进老年代了,如果太大,直接就进老年代了。 - XX:+PrintTenuringDistribution参数(不是所有的回收器都提供)可以显示young区中对象的复制阈值。如果要观察对象的分布图,这个参数也是很有用的。

下表提供了64 bit Solaris的默认参数:

Parameter	Server JVM Default Value
NewRatio	2
NewSize	1301M
MaxNewSize	not limited
SurvivorRatio	8

young区的最大值会根据heap size和NewRatio参数来计算。当然了,如果你设置了 MaxNewSize ,那就有限制了。

下面几条是服务端应用的建议:

• 先决定你能给JVM多少heap。再划出应用性能和young区大小关系曲线,寻找最佳的设置。

注意heap size一定要比物理机内存小,否则会有问题。

• 如果heap size是固定的,那么提高young区大小会降低tenured区大小。要保证 tenured区足够大,在程序任意时刻都能够装下所有的存活对象,此外,还要提供 20%左右的额外空间。

我要是能做到上面那一点,那这世界上还会有OOM吗?

Subject to the previously stated constraint on the tenured generation:(这句话我没理解)

- 。 给young区足够的空间。
- 。 提升young区时也提高cpu核数,因为可以并行分配内存