QR Menu

Panduan Pengguna QR Menu

Cara memakai QR Menu (qrmenu.timorstore.com) sehari-hari, untuk pemilik restoran, manajer, staf dapur, pelayan dan kasir, serta pelanggan yang memesan dari ponsel mereka.

Bahasa Indonesia · Diperbarui 24 Oktober 2026 · qrmenu.timorstore.com

Daftar isi

1. Ringkasan peran
2. Memulai
3. Pelanggan: memesan dari meja
4. Pemilik: menyiapkan restoran
5. Pelayan dan kasir
6. Staf dapur
7. Manajer dan pemilik
8. Cuci kendaraan
9. Khusus pemilik
0. Pemecahan masalah

Ringkasan peran

Setiap akun staf punya satu peran per restoran, yang diatur pemilik di halaman Staf. Peran menentukan halaman mana yang muncul di menu kiri. Halaman bertanda Standard atau Pro memerlukan paket tersebut; di paket Gratis halaman itu menampilkan label PRO dan halaman untuk meningkatkan paket.


Halaman	Pemilik	Manajer	Pelayan / Kasir	Dapur
Ringkasan	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Antrean dapur	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Pesanan baru (mencatat pesanan di kasir)	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak
Pesanan	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Meja & QR (tagihan)	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Kas (Pro)	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak
Pendapatan (Pro)	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak
Cuci kendaraan (jika diaktifkan)	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Menu: tandai hidangan habis	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Menu: tambah dan ubah hidangan	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Buat meja, cetak kode QR	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Laporan	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Analitik (Standard, Pro)	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Pengeluaran & laba (Pro)	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Penawaran harga (Pro)	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Pengaturan restoran	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Staf, Cabang (Pro), API pemesanan (Pro)	**Ya**	Tidak	Tidak	Tidak
Tagihan, Profil usaha	**Ya**	Tidak	Tidak	Tidak

Membatalkan pesanan dan menerima pembayaran bisa dilakukan pemilik, manajer dan pelayan/kasir, tetapi tidak oleh staf dapur.

Memulai

Buka **qrmenu.timorstore.com** di ponsel, tablet atau komputer lalu klik **Masuk**. Akun staf dibuat oleh pemilik; hanya pemilik yang mendaftar sendiri.

1. **Masuk** dengan email atau nama pengguna dan kata sandi Anda. Lupa? Klik **Lupa kata sandi?** dan ikuti tautan yang dikirim lewat email.
2. **Pilih restoran.** Jika Anda bekerja di lebih dari satu restoran atau cabang, dasbor menampilkan daftarnya; klik tempat Anda bekerja. Anda bisa pindah nanti lewat avatar Anda (kanan atas) → **Ganti restoran**.
3. **Pilih bahasa.** Klik bendera di atas: English, Português, Tetun atau Bahasa Indonesia. Dasbor mengingat pilihan ini untuk akun Anda.
4. **Nyalakan suara** di setiap perangkat yang harus berbunyi saat ada pesanan. Browser hanya memutar suara setelah Anda mengizinkannya sekali: tekan **Aktifkan suara** di halaman Antrean dapur, atau **Nyalakan suara** di bilah peringatan merah atau hijau.




Halaman masuk


Yang terlihat di setiap halaman

- Penanda **Aktif / Luring** (bilah atas): Aktif berarti pesanan baru masuk sendiri. Luring berarti koneksi terputus; halaman akan tersambung lagi dengan sendirinya.
- **Lonceng**: notifikasi seperti pesanan baru dan pesanan batal. Buka untuk melihat daftar dan menandainya sudah dibaca.

- **Bilah merah**: pesanan baru yang menunggu diterima. Bilah ini berbunyi setiap 5 detik sampai seseorang menekan **Terima**.
- **Bilah hijau**: makanan siap diambil (pelayan, kasir, manajer). Bilah ini berbunyi setiap 15 detik sampai seseorang menekan **Sudah diambil**.
- **Lihat menu publik** (bawah menu kiri): membuka menu Anda seperti yang dilihat pelanggan.
- Di ponsel, menu kiri dibuka dengan tombol ☰ dan halaman utama ada di bilah bawah. Tombol **+** di sana membuka **Pesanan baru**.
- Untuk mengganti kata sandi atau keluar, klik avatar Anda (kanan atas).



Halaman Ringkasan di komputer: pesanan dan pendapatan hari ini, tautan cepat dan pesanan terbaru




Dasbor di ponsel, dengan bilah merah pesanan baru, bilah hijau siap diambil dan menu bawah


Pelanggan: memesan dari meja

Pelanggan tidak perlu aplikasi atau akun: mereka memindai kode QR di meja dengan kamera ponsel dan memesan dari menu yang terbuka. Staf bisa menjelaskan langkah ini kepada tamu yang bertanya.

1. **Pindai kode QR di meja.** Menu terbuka dengan nomor meja di bagian atas. Ganti bahasa dengan tombol bahasa (English, Tetun, Bahasa Indonesia).
2. **Pilih hidangan.** Ketuk hidangan untuk melihat foto dan deskripsinya, pilih tambahan jika ada, atur jumlah, tulis instruksi khusus (mis. "tidak pedas"), lalu **Tambah ke Keranjang**. Hidangan yang habis tidak bisa ditambahkan.
3. **Periksa pesanan.** Ketuk **Lihat pesanan**, ubah jumlah atau hapus item. Nama, nomor telepon dan catatan untuk dapur bersifat opsional.
4. **Pesan Sekarang.** Pesanan langsung masuk ke layar dapur dan dasbor staf.
5. **Pantau pesanan.** Halaman pesanan diperbarui sendiri: Pesanan Diterima → Sedang Disiapkan → Siap. Saat muncul "Makanan Anda sudah siap!", staf mengantarnya atau memanggil tamu.
6. **Pesan lagi** dari halaman yang sama kapan saja; semua pesanan dari meja masuk ke satu tagihan.
7. **Bayar** di kasir atau kepada pelayan, tunai atau dengan cara yang diterima restoran. Tagihan bisa dicetak untuk meja.



Menu pelanggan di ponsel: kategori, pencarian, foto hidangan dan tambahan



Halaman pesanan pelanggan: memantau pesanan dari diterima sampai selesai

Perlu diketahui


- Satu kali pindai membuat ponsel itu bisa memesan untuk meja tersebut hingga 6 jam. Setelah tagihan dibayar, atau staf mengosongkan meja, ponsel harus memindai kode QR lagi untuk memesan.
- Tautan menu publik tanpa meja (mis. dibagikan online atau ditemukan di Google) hanya menampilkan menu; memesan selalu memerlukan kode QR meja.
- Jika restoran punya layanan cuci kendaraan, menu meja menampilkan tab **Cuci kendaraan**: masukkan nomor polisi dan jenis kendaraan, dan cucian masuk ke tagihan yang sama.

Pemilik: menyiapkan restoran

Pemilik mendaftar sekali, membuat menu dan meja, menambah staf, dan restoran aktif setelah tim platform menyetujuinya. Halaman **Ringkasan** menampilkan daftar periksa "Siapkan restoran Anda" yang tercentang saat Anda menyelesaikan setiap langkah.

1. Mendaftar

1. Di beranda klik **Daftarkan restoran Anda** (atau **Coba demo** dulu untuk melihat kafe contoh).
2. Masukkan nama restoran, nama Anda, email, telepon (opsional) dan kata sandi, lalu konfirmasi bahwa Anda pemilik atau pengelola restoran.
3. Tekan **Lanjut: kirim kode ke email saya**. Kami mengirim kode 6 digit ke email Anda: masukkan di halaman berikutnya dalam 10 menit (**Kirim kode baru** jika belum masuk). Baru setelah itu akun dan restoran Anda dibuat, sehingga email palsu atau salah ketik tidak bisa mendaftar.
4. Tim platform meninjau restoran baru. Selama menunggu ("Menunggu persetujuan"), Anda bisa menyiapkan semua hal di bawah; pelanggan belum bisa memesan.



Coba demo: isi formulir dan tautan demo dikirim lewat email

2. Profil usaha


Klik **Lengkapi sekarang** di spanduk kuning, atau buka **Profil usaha**. Masukkan nomor registrasi usaha (mis. sertifikat SERVE atau nomor pajak), nama pemilik, alamat dan telepon. Tim memverifikasinya; profil yang terverifikasi diperlukan sebelum Anda bisa menambah cabang.

3. Pengaturan restoran

Buka **Restoran** di menu kiri dan simpan setelah setiap perubahan.

Bagian	Yang diatur
Profil	Nama, deskripsi, logo, foto sampul, alamat, telepon, email, jam buka
Pemesanan	Menerima pesanan aktif/nonaktif, mata uang dan simbol, % biaya layanan, waktu persiapan bawaan, bahasa menu bawaan, "Tampilkan menu saya di Google"
PPN	PPN aktif/nonaktif, tarif, termasuk dalam harga atau ditambahkan, label (VAT/IVA), nomor pajak yang dicetak di struk
Struk & printer	Tanya / selalu / tidak pernah mencetak setelah pembayaran, printer browser atau jaringan, lebar kertas (58 atau 80 mm), teks kaki struk
Laci kas	Buka laci lewat printer struk, PIN, slip uji
Tagihan	Cetak satu tagihan gabungan atau tagihan terpisah per layanan
Cuci kendaraan	Aktifkan, nama layanan cuci, tiket otomatis (lihat Cuci kendaraan)


Matikan **Menerima pesanan** untuk menghentikan pesanan baru sementara (mis. dapur tutup); pelanggan melihat bahwa restoran tidak menerima pesanan.



Pengaturan restoran: bagian Profil

4. Menu


1. Buka **Menu** → tambah **kategori** (mis. Nasi, Minuman). Setiap kategori punya layanan: **Kafe** (masuk ke dapur) atau **Cuci kendaraan**. Sembunyikan kategori untuk mengeluarkannya dari menu tanpa menghapusnya.
2. **Tambah hidangan**: kategori, nama, deskripsi, harga, foto (JPEG, PNG atau WebP hingga 5 MB; ukurannya disesuaikan otomatis), menit persiapan, posisi (urutan di menu), tersedia.
3. **Tambahan & ekstra**: pilihan yang bisa dicentang pelanggan, mis. "Telur Goreng +$0.50"; harga 0 untuk pilihan gratis seperti "Tanpa bawang". Simpan untuk mendapat dua baris kosong lagi.
4. **Terjemahan**: masukkan nama dan deskripsi dalam Português, Tetun dan Bahasa Indonesia; pelanggan melihat bahasanya sendiri, atau bahasa Inggris jika tidak ada.
5. **Habis**: di halaman Menu, ubah hidangan menjadi **Habis** dan kembalikan lagi. Semua staf bisa melakukannya saat layanan berjalan.



Halaman Menu: kategori dengan hidangannya, tombol Tersedia / Habis dan tombol ubah

5. Meja dan kode QR

1. Buka **Meja & QR** → **Tambah meja** (angka atau kode pendek seperti 12 atau A-3), atau **Tambah banyak meja** untuk membuat beberapa meja bernomor sekaligus.
2. **Cetak semua kode QR**, atau buka satu meja untuk kode QR-nya (unduh PNG). Setiap kode menampilkan logo dan nama Anda di tengah; cetak minimal selebar 4 cm agar mudah dipindai ponsel.
3. Letakkan setiap kode di mejanya. **Kode baru** membuat QR baru untuk meja: kode lama yang sudah dicetak langsung tidak berlaku.
4. Halaman Meja menampilkan setiap meja sebagai **Kosong** atau **Terisi** beserta tagihan yang masih terbuka.



Meja & kode QR: setiap meja dengan kode QR, status dan tombol Cetak

6. Staf dan mulai aktif


- Tambahkan akun dapur dan pelayan di **Staf** (lihat Khusus pemilik).
- Buka **Lihat menu publik** di ponsel Anda untuk memeriksa tampilan pelanggan.
- Saat tim platform menyetujui restoran, spanduk hilang dan status menjadi **Aktif**: pelanggan bisa memesan lewat kode QR meja.

Pelayan dan kasir

Pelayan dan kasir menanggapi pesanan baru, mencatat pesanan untuk tamu tanpa ponsel, mengantar makanan yang siap dan menerima pembayaran. Biarkan dasbor terbuka di ponsel Anda atau tablet kasir dengan suara menyala.

Alarm pesanan baru

Saat pelanggan memesan, semua layar staf berbunyi dan bilah merah muncul: "1 pesanan baru menunggu diterima". Bilah ini berbunyi setiap 5 detik sampai seseorang menekan **Terima** di bilah itu atau di Antrean dapur. Ketuk nomor pesanan untuk membukanya.




Bilah merah (pesanan baru menunggu, dengan Terima) dan bilah hijau (siap diambil, dengan Sudah diambil)

Mencatat pesanan (Pesanan baru)

Untuk tamu tanpa smartphone, atau pesanan bawa pulang di kasir.

1. Buka **Pesanan baru** (tombol **+** di ponsel).
2. Pilih **Meja**, atau **Kasir / bawa pulang**, dan tamunya (**Tamu baru** atau tamu yang sudah ada di meja).
3. Ketuk hidangan untuk menambahkannya (masing-masing menampilkan fotonya); pakai **Tambah / Kurangi** untuk jumlah dan **Catatan** untuk satu hidangan (mis. "tidak pedas"). **Cari hidangan** menemukan hidangan dengan cepat.
4. Opsional: nama tamu dan catatan untuk dapur.
5. Tekan **Kirim ke dapur**. Pesanan masuk ke tagihan meja seperti pesanan QR. Centang **Cetak satu tagihan untuk pesanan ini** untuk langsung mencetak tagihan.



Pesanan baru: pilih meja, ketuk hidangan, periksa pesanan di kanan, lalu Kirim ke dapur

Makanan siap: ambil

Saat dapur menekan **TANDAI SIAP**, Anda mendengar bunyi "ding-dong" dan melihat "Pesanan #41 · Meja 5 sudah siap. Silakan diambil." Bilah hijau **Siap diambil** berbunyi setiap 15 detik sampai seseorang menekan **Sudah diambil** setelah mengantar.

Meja dan tagihan

1. Buka **Meja & QR** lalu ketuk sebuah meja. **Tagihan saat ini** menampilkan semua pesanan dan yang belum dibayar.
2. **Cetak tagihan** mencetak pesanan yang belum dibayar. Jika ada kafe dan cuci kendaraan di satu meja, pilih **Satu tagihan gabungan** atau **Tagihan terpisah per layanan**. Tagihan sebelumnya bisa dicetak lagi sebagai **Cetak ulang (SALINAN)**.
3. **Tambah pesanan** membuka Pesanan baru untuk meja ini.
4. Setelah dibayar, **Lunas & kosongkan meja** menutup tagihan. Semua yang sudah memindai meja itu harus memindai lagi untuk memesan.

Menerima pembayaran

1. Di meja, pesanan, atau Antrean dapur, tekan **Tandai lunas**.
2. Untuk tunai, masukkan **Uang tunai dari pelanggan**; layar menampilkan **kembalian** dengan huruf besar. **UANG PAS** melewati penghitungan.


3. Pesanan dari satu meja yang dibuat bersamaan (mis. kafe + cuci kendaraan) dibayar bersama sebagai satu jumlah.
4. Untuk transfer bank atau cara lain, buka pesanan → **Catat pembayaran** → pilih cara dan jumlahnya (pembayaran sebagian diperbolehkan).
5. Cetak struk saat diminta. Pengaturan restoran menentukan apakah struk dicetak otomatis, bertanya dulu, atau tidak pernah dicetak.

Membatalkan pesanan

Buka pesanan → **Batal**, tulis alasan singkat (mis. "pelanggan pergi"). Staf dapur tidak bisa membatalkan pesanan.

Kas (Pro)

1. **Awal hari**: buka **Kas**, hitung uang kertas dan koin yang Anda masukkan ke laci sebagai kembalian, masukkan sebagai **Kembalian awal**, lalu **Buka kas**.
2. Selama hari berjalan: catat **Kas masuk** atau **Kas keluar** beserta alasannya (mis. "beli es").
3. **Akhir hari**: hitung semua uang di laci, masukkan **Uang yang dihitung** lalu tekan **Tutup & cocokkan**. Laporan menampilkan Seharusnya, Dihitung dan Selisih (Pas, Lebih atau Kurang). Penutupan tidak bisa dibatalkan.



Kas: menghitung kembalian awal di awal hari


Pendapatan (Pro, cabang)

Penjualan yang tidak lewat QR Menu (mis. pesanan katering yang dibayar transfer) bisa ditambahkan di **Pendapatan** → **Catat pendapatan** dengan tanggal, jumlah, cara bayar dan catatan, agar laporan tetap lengkap.

Staf dapur

Dapur bekerja dari satu layar, **Antrean dapur**, paling baik di tablet atau TV yang dibiarkan terbuka sepanjang hari. Pesanan berpindah melalui tiga kolom saat Anda menekan tombol besar.

1. **Siapkan layar sekali**: buka **Antrean dapur**, tekan **Aktifkan suara** (berubah menjadi "Suara aktif"), lalu **Layar penuh**. Di ponsel, pindah kolom dengan tab Baru / Disiapkan / Siap.
2. **PESANAN BARU**: pesanan baru muncul di atas dengan bunyi, berkedip beberapa detik. Setiap kartu menampilkan meja (atau Kasir), hidangan, tambahan dan catatan. Tekan **TERIMA PESANAN** saat Anda mulai: pesanan pindah ke Disiapkan dan alarm merah berhenti di semua layar.
3. **DISIAPKAN**: pengatur waktu berjalan di setiap kartu. Warnanya menjadi merah jika pesanan melebihi waktu persiapannya.
4. **SIAP**: tekan **TANDAI SIAP** saat makanan sudah disajikan di piring. Pelayan mendengar bunyi dan melihat "siap diambil" di ponsel mereka.
5. **SELESAI**: setelah makanan sampai di meja, tekan **SELESAI** (atau pelayan menekan **Sudah diambil**). Kartu hilang dari layar.



Antrean dapur: kolom Pesanan baru, Disiapkan dan Siap dengan tombol besarnya

Juga di layar dapur

- **Habis**: staf dapur bisa menandai hidangan **Habis** di halaman **Menu** agar pelanggan tidak bisa memesannya; kembalikan saat tersedia lagi.
- Pesanan cuci kendaraan tidak pernah muncul di sini; pesanan itu punya layarnya sendiri.
- Layar menyusul sendiri setelah Wi-Fi terputus ("Tidak dapat memuat pesanan — mencoba lagi…" berarti sedang tersambung kembali).
- Manajer dan pelayan melihat **Batal** dan **Tandai lunas** di kartu; akun dapur tidak.

Manajer dan pemilik


Manajer menjalankan operasional harian dan memantau angka; mereka bisa membuka semua halaman kecuali staf, cabang, API, tagihan dan profil usaha.

Pesanan

Pesanan menampilkan semua pesanan dari kode QR dan pelayan. Saring menurut status (Baru, Disiapkan, Siap, Selesai, Dibatalkan), meja, tanggal, atau cari dengan nomor pesanan atau nama pelanggan. Buka pesanan untuk melihat riwayatnya, mengubah status, mencatat pembayaran, mencetak struk atau membatalkannya.

Laporan

Laporan menampilkan, untuk tanggal yang Anda pilih: pendapatan, jumlah pesanan, rata-rata pesanan, pesanan batal, PPN terkumpul, pendapatan per hari, pendapatan per layanan (kafe, cuci kendaraan) dan hidangan terlaris. **Ekspor CSV** mengunduh angka-angka itu untuk Excel.




Laporan: pendapatan, pesanan, rata-rata pesanan, pendapatan per layanan dan hidangan terlaris

Analitik (Standard, Pro)

Pilih 7, 30 atau 90 hari atau rentang tanggal. Anda melihat pendapatan per hari dibandingkan periode sebelumnya, waktu ramai menurut hari dan jam, hidangan terlaris, penjualan per kategori, hidangan yang tidak pernah dipesan, cara pelanggan membayar, asal pesanan (QR,


pelayan, kasir, API) dan kecepatan dapur (waktu dari pesanan sampai siap, persentase siap tepat waktu).



Analitik: pendapatan per hari dibandingkan periode sebelumnya, dan waktu ramai

Pengeluaran & laba (Pro)

1. **Tambah pengeluaran**: tanggal, barang yang dibeli, kategori, jumlah dan cara bayar.
2. Pilih Hari ini, Minggu ini, Bulan ini atau Tahun ini: halaman menampilkan pendapatan, pengeluaran dan **Laba** (atau **Rugi**) = pendapatan dari pesanan selesai − pengeluaran, beserta pengeluaran per kategori.
3. **Ekspor CSV** untuk pembukuan Anda.




Pengeluaran & laba: hari ini, minggu, bulan dan tahun ini, tabel per hari dan Tambah pengeluaran

Penawaran harga (Pro)


Penawaran harga untuk katering, acara dan tender pengadaan, dicetak atau disimpan sebagai PDF.

1. **Profil perusahaan** (sekali): Penawaran harga → **Profil perusahaan**. Tulis tentang usaha Anda, atau tekan **Mulai dari contoh** lalu ubah. Baris yang diawali ## menjadi judul; baris yang diawali - menjadi daftar.
2. **Tanda tangan digital** (sekali): di halaman yang sama, gambar tanda tangan Anda atau unggah fotonya, tambahkan stempel perusahaan (opsional), nama dan jabatan penanda tangan, lalu **Simpan tanda tangan**.
3. **Penawaran baru**: isi data klien (organisasi, kontak, alamat, nomor referensi tender), perihal, tanggal acara, jumlah tamu, tanggal, bahasa dokumen (English, Português, Tetun, Bahasa Indonesia) dan status (Draf, Terkirim, Diterima, Ditolak).
4. **Item**: **Tambah dari menu** (satu hidangan), **Tambah semua menu** (semua hidangan sekaligus, kecuali cuci kendaraan), atau **Tambah baris manual** (pengantaran, staf, peralatan). Ubah satuan, jumlah dan harga setiap baris; tombol tempat sampah menghapusnya, **Hapus semua baris** mengosongkan daftar. Jumlah awal sama dengan jumlah tamu.
5. Atur diskon, PPN dan syarat (pembayaran, rekening bank). Centang **Terapkan tanda tangan digital dan stempel saya** untuk menandatanganinya, lalu **Simpan penawaran**.


6. **Cetak / PDF** membuka dokumen dengan urutan ini: profil perusahaan, penawaran dengan total dan jumlah terbilang, lalu halaman menu dengan foto hidangan yang ditawarkan. Hapus centang **Tambahkan profil perusahaan** atau **Tambahkan halaman menu dengan foto** untuk tidak menyertakannya, lalu **Cetak / simpan sebagai PDF**.
7. **Duplikat** menyalin penawaran untuk pekerjaan serupa; salinannya belum ditandatangani.



Editor penawaran: Tambah dari menu, Tambah semua menu, Tambah baris manual, dan baris yang bisa diubah



Halaman profil perusahaan dan tanda tangan digital



Cetak / PDF: halaman profil perusahaan muncul pertama, dengan pilihan untuk tidak menyertakan halaman

Cuci kendaraan

Kafe yang juga punya cuci kendaraan menjalankan keduanya dari satu akun: pesanan cuci tidak masuk ke dapur, mendapat tiket untuk tim cuci, dan bisa masuk ke tagihan yang sama dengan makanan.

Persiapan (pemilik atau manajer)

1. Pengaturan **Restoran** → Cuci kendaraan: aktifkan, beri nama (mis. "Timor Car Wash"), dan pilih apakah tiket dicetak otomatis.
2. **Menu** → tambah kategori dengan layanan **Cuci kendaraan** lalu tambahkan paket Anda (mis. Cuci Dasar, Cuci Lengkap + Interior). Paket bisa punya harga sendiri untuk motor dan pickup/SUV; kosong berarti harga normal (mobil).
3. Buka halaman **Cuci kendaraan** (muncul di menu kiri) dan cetak **QR cuci (tanpa meja)** untuk area cuci atau kasir. **Kode baru** menggantinya; cetakan lama tidak berlaku lagi.

Setiap hari


- **Pelanggan di meja** memesan cuci dari tab **Cuci kendaraan** di menu meja, dengan nomor polisi dan jenis kendaraan; pesanan masuk ke tagihan meja.
- **Pelanggan tanpa meja** memindai QR cuci; pesanan mereka ditagihkan atas nomor polisi.
- **Di kasir**: di halaman Cuci kendaraan, isi **Pesanan cuci baru** (nomor polisi, paket, jenis kendaraan, meja atau tanpa meja, nama pelanggan) → **Tambah cuci**. Pelayan juga bisa menambah paket di layar **Pesanan baru**.
- **Tiket**: cetak untuk tim cuci dari baris pesanan. Jika tiket otomatis aktif, biarkan halaman Cuci kendaraan terbuka dan tiket tercetak sendiri.
- **Sampai meja**: memindahkan cucian tanpa meja yang belum dibayar ke tagihan sebuah meja.
- **Pembayaran**: kendaraan tanpa meja yang menunggu bayar tercantum di atas → **Tagihan / bayar**. Cucian yang dipesan bersama makanan dibayar bersama. Pesanan cuci yang sudah dibayar selesai dengan sendirinya.
- **Tagihan**: cetak satu tagihan gabungan (bagian kafe dan cuci kendaraan dengan subtotal) atau tagihan terpisah per layanan; masing-masing punya nomor sendiri (R-, C-, W-) dan bisa dicetak ulang sebagai SALINAN.
- **Laporan** memisahkan pendapatan per layanan, sehingga Anda melihat pemasukan kafe dan cuci kendaraan secara terpisah.

Khusus pemilik

Halaman ini hanya untuk pemilik: di sini ditentukan siapa yang bekerja di restoran, berapa cabang yang dimiliki dan berapa yang dibayar.

Akun staf

1. Buka **Staf** → **Tambah staf**: nama, nama pengguna, email, kata sandi dan peran (Manajer, Pelayan / Kasir, Dapur). Berikan setiap orang login sendiri; jangan pernah berbagi satu akun.
2. **Dari cabang lain**: orang yang sudah bekerja di salah satu cabang Anda bisa memakai login yang sama di sini; pilih orangnya dan perannya.
3. **Ubah** anggota untuk mengganti peran, atau jadikan **Nonaktif** saat mereka berhenti; mereka tidak bisa lagi masuk ke restoran ini.
4. Paket Anda menentukan jumlah akun staf yang boleh dimiliki (Gratis 3, Standard 15, Pro 50).



Staf: daftar tim dan formulir Tambah staf

Cabang (Pro)

1. Lengkapi dulu **Profil usaha** Anda dan tunggu sampai berstatus **Terverifikasi**.
2. **Cabang** → **Ajukan cabang baru**. Tim platform memeriksa bahwa cabang itu milik usaha yang sama dengan merek Anda; sampai saat itu statusnya **Sedang ditinjau** dan tersembunyi.

3. Setiap cabang yang disetujui punya menu, meja, kode QR dan staf sendiri; Anda tetap pemilik dengan login yang sama. Pindah antarcabang lewat avatar Anda → **Ganti restoran**.
4. Halaman Cabang membandingkan pendapatan per cabang menurut hari, minggu atau bulan. Paket Anda mencakup sejumlah slot cabang; tambahan dikenakan biaya bulanan, dan cabang ekstra yang tidak dipakai bisa dihapus.

Tagihan

Tagihan menampilkan paket Anda (Gratis, Standard atau Pro), pemakaian, dan faktur. Bayar dengan transfer bank memakai **nomor faktur sebagai referensi pembayaran**; langganan diperpanjang setelah pembayaran dikonfirmasi. Jika faktur belum dibayar setelah masa tenggang, pelanggan tidak bisa memesan sampai faktur dibayar.

API pemesanan (Pro)

Untuk situs web, aplikasi pemesanan seluler atau mitra pengantaran yang mengirim pesanan ke cabang Anda.

1. **Buat kunci API** (memerlukan profil usaha yang terverifikasi). Salin segera: kunci hanya ditampilkan sekali. Kunci uji membuat pesanan uji yang tidak pernah masuk ke dapur atau pendapatan.
2. **Tambah webhook**: URL Anda menerima POST setiap kali pesanan dibuat atau berubah status; periksa header X-QRMenu-Signature dengan rahasia penandatanganan. **Kirim uji** memeriksanya.
3. **Log permintaan** menampilkan 100 permintaan terakhir (disimpan 90 hari). **Dokumentasi API** menjelaskan setiap panggilan. **Cabut** kunci yang bocor.

Pemecahan masalah

Sebagian besar masalah berasal dari suara yang mati, koneksi terputus, atau meja yang perlu dipindai ulang.

Masalah	Yang harus dilakukan
Tidak ada suara untuk pesanan baru	Tekan **Aktifkan suara** (Antrean dapur) atau **Nyalakan suara** (bilah peringatan) sekali di perangkat itu. Periksa volume perangkat dan pastikan halaman tetap terbuka, tidak ditutup atau dalam mode tidur.
Pesanan baru tidak muncul	Lihat bilah atas: **Luring** berarti tidak ada koneksi. Periksa Wi-Fi; halaman tersambung lagi dan menyusul sendiri. Muat ulang halaman jika tetap luring.
Alarm terus berbunyi	Masih ada pesanan berstatus Baru. Tekan **Terima** di bilah merah atau **TERIMA PESANAN** di Antrean dapur, atau batalkan jika keliru.
Pelanggan tidak bisa memesan ("silakan pindai kode QR")	Tagihan sudah dibayar, meja sudah dikosongkan, atau sudah lewat 6 jam sejak pemindaian. Minta pelanggan memindai kode QR meja lagi.
Kode QR tidak membuka menu	Kodenya mungkin lama (sudah dibuat **Kode baru**) atau dicetak terlalu kecil. Cetak kode terbaru dari Meja & QR minimal selebar 4 cm.
"Menu ini belum tersedia saat ini"	Restoran belum aktif (menunggu persetujuan atau konfirmasi email), atau **Menerima pesanan** dimatikan di pengaturan Restoran.
Hidangan tidak bisa dipesan	Hidangan ditandai **Habis** atau kategorinya disembunyikan. Kembalikan di halaman Menu.
Struk tidak tercetak	Periksa pengaturan struk (tanya / selalu / tidak pernah) dan printer di pengaturan Restoran; pakai **Cetak slip uji**. Tagihan bisa dicetak ulang sebagai SALINAN.
Laci kas kurang atau lebih	Periksa catatan **Kas masuk / Kas keluar** yang terlewat (mis. belanja dari laci), lalu tulis catatan di laporan.
Halaman menampilkan label PRO atau halaman peningkatan	Fitur itu tidak ada di paket Anda. Pemilik bisa meningkatkan paket di **Tagihan**.
Staf tidak melihat suatu halaman	Perannya tidak mencakup halaman itu (lihat Ringkasan peran). Pemilik bisa mengganti peran di **Staf**.
Lupa kata sandi	**Lupa kata sandi?** di halaman masuk; tautan pengaturan ulang dikirim ke email akun. Jika akun tidak punya email, hubungi dukungan QR Menu.

Masih bermasalah? Kirim pesan ke dukungan QR Menu lewat nomor WhatsApp atau email yang tercantum di bagian bawah beranda.