

UGS 技術技巧及新聞


歡迎流覽 《UGS 技術技巧及新聞》,我們希望它能成爲 UGS 技術支援團隊將 UGS 最新資訊包括產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 11 Aug. 2006

NX Tips

1. NX3/NX4 裏通過 HPGL/2 模式配置 HP DesignJet 500 的圖紙方向問題的 一個解決辦法

HP DesignJet 500 印表機在 NX3/NX4 裏配置 HPGL/2 列印模式時候,會發現圖紙預覽時方位正確(一般爲 Landscape),如下圖,而列印出來的圖紙卻是旋轉了 90 度。






以下的步驟介紹一種排除這個故障的方法。

第一步·按照 NX3/NX4 配置印表機的方法,在 File→Utilities→Printer Administration 裏建立印表機,複製現有的 model 'HP:HP DesignJet 500' 並重新命名,例如'HP:HP DesignJet 500_copy'。詳細的方法我們在以前的 tips 裏介紹過,這裏不再累述。

第二步·進入 HP: HP DesignJet 500_copy 的屬性對話方塊,根據需要添加紙張定義,注意把紙張的橫向豎向的尺寸顛倒。這裏以 A3 爲例進行說明,首先按下按鈕 Add Paper Size,然後紙張類型裏選擇標準的 A3 紙張,






接著還是在紙張類型中選擇 Sheet Size Custom,把系統默認的 A3 紙張的寬度和高度尺寸值對調,如下圖,


Paper Size Properties	×
Select Sheet/Roll Size	Sheet Size Custom 🔻
Width:	297
Height:	420
Printable Width:	284.3
Printable Height:	407.3
_Units	Initialization File
C Inches	
● MM	Browse
ОК	Cancel

按照同樣的方法定義其他紙張大小,注意回到 model 的屬性對話方塊後會發現,通過這種方法定義的紙張名稱都以 Custom Sheet 開頭。




第三步・需要列印圖紙時,進入 File→Ploting, 在 Print Setup 裏選擇對應圖紙尺寸的自定義紙張。





在 Preview 欄把方位設定為 Portrait,這樣圖紙就可以正確列印了。





I-deas Tips

2・ UGS 發佈 ideas12 m2版

I-deas 12 m2 NX Series 已經發佈了。這個版本是包括了一些小小的功能增強,而且這些增強是根據用戶提交的 PR 而做的改進。

在集成多種 CAD 方面,ideas 12 m2 包括一個新的支援 JT 零件線框模型的能力。 Ideas 的 DWG 和 DXF 轉換器包括新的轉換能力來支援 autocad 的 layout 的資料類型。 autocad 的一個 layout 現在變成了 ideas drafting 的一個 sheet。而且 open ideas 的遷移工具和 ideas 的程式檔的遷移工具都更新到了當前的 nx4 版本,Teamcenter engineering 9.1.2 的 ITK,以及 NX manager i-deas 4.0 版本;同時 ideas 的程式檔的遷移工具已經被提高到當前的 nx4 的 Journaling 中去了。

而且對於 ideas 的用戶, ideas12m2 已經很快就會和現在的 Nx manager ideas4.3 一起配合,允許在 ideas 的裝配層級表中 unprune 操作。 目前和 NX manager 4.2 或者更加早的版本中,用戶只可以在 ideas 的模型檔中的 view window 中使用 unprune。

ideas 12 m2 現在可以在下面的位址中下載,http://ftp.ugs.com/i-deas/I12/i12m2; 請注意這是個大版本。

這個版本是一個 re-master 版本,也就是說你可以產生新的安裝,或者使用覆蓋的方法來安裝。

3·NX4 對於 ideas 用戶的增強的坐標系

幾乎所有的有 ideas 使用經驗的用戶來講,他們一開始建模總先定義一個參考坐標系。叫做"BORN",或者一個基本的孤兒節點,這樣就能夠自動產生平面和軸來便於產生幾何體, 並且可以通過這個參考坐標系產生裝配的基準。當 ideas 用戶遷移到 NX4 以後也能夠使用同樣的技術來建模,這就是在 NX4 中從 ideas 中借鑒的"datum csys".

在 NX4 以前, 一個基本的參考坐標系由 3 個部分組成,3 個軸,一個參考坐標系的標記,和一個原始點,每一個都分別需要顯示控制。在 NX4 中,這些都由 NX 中的零件導航樹中的單一的特徵來統一管理。比如,可以改變顯示的顏色和風格,可以在單一的操作中完成。缺省的系統坐標系也可以象在 ideas 中一樣方便地修改。另外,顯示的大小和位



置也已經被修改。 尺寸已經被減小了,而且每一個平面僅僅顯示在參考坐標系的正向,同時,參考坐標系的顯示比例,以及相對的大小以被產生的時候同時計算出來,而不管當時的圖像縮放比例是多少。這個固定的顯示比例將可以任何時候被修改。

NX4提供了大量的基準座標產生的技術: inferred,由3點產生,由3個平面產生,由一個點和2個方向產生,在一個絕對的座標點(0,0,0)產生,相對於顯示平面產生(和當前的視圖的正交方向產生),或者從現在的參考座標移動或者旋轉產生。NX4還對移動和旋轉的選項做了提高。在NX4中,可以選擇操作的順序:旋轉和移動可以任意先後選擇,不象ideas,必須先選擇移動。

NX4 的平移和旋轉可以總結如下:

- 旋轉總是出現在新的參考坐標系的原點,而且相對於選擇的參考坐標系的軸
- 移動總是出現在相對於新的參考坐標系的軸
- 這樣,產生由坐標系到另外的坐標系的步驟如下: 在同樣的地點和轉向產生新的坐標系;

先移動坐標系的原則:

- 在同一個地點和方向上產生一個新的參考坐標系
- 然後,根據選擇的參考軸旋轉新的坐標系


先旋轉坐標系的原則:

- 相對於原始的坐標系軸旋轉新的坐標系
- 然後,沿著坐標系的軸向移動新的坐標系

修改已經存在的坐標系和產生一個新的坐標系的方法是一樣簡單,因爲使用同樣的表單, 而不象 ideas 中沒有坐標系產生的表單。

ideas 用戶遷移到 NX 將會先產生一個基準的參考坐標系,也會象他們使用 ideas 的時候的習慣一樣。這樣,ideas 用戶將會覺得產生和顯示坐標系的功能在 NX4 中幾乎一樣,而且功能上比以前會有所提高。





Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970 Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970 HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322 Helpdesk Email: helpdesk cn@ugs.com

Global Technical Access Center: http://support.ugs.com

UGS Web Site: http://www.ugs.com

UGS (China) Web Site: http://www.ugs.com.cn

此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的UGS 用戶。當您發現問題或希望棄訂, 請發送郵件至 helpdesk cn@ugs.com 與我們聯繫, 如棄訂, 請在標題欄中注明"棄訂"

ammanamman and a manamman and a mana