


### Ciągła natura powierzchni


- Powierzchnia jest zjawiskiem ciągłym i składa się z nieskończonej liczby punktów
- Nie jest możliwe zapisanie wartości dla każdego z nieskończonej liczby punktów
- Powierzchnia przedstawiana jest jako model a więc przybliżony wycinek rzeczywistości
- Model zawiera skończoną liczbę punktów
- Model jest przybliżany poprzez pobór skończonej liczby próbek a następnie modelowaniu wartości dla punktów pomiędzy nimi




#### Metody interpolacji


- Wartości modeluje się metodami deterministycznymi i stochastycznymi. Modele mogą zachowywać oryginalne wartości punktów albo też wyliczać je na nowo na podstawie interpolacji
- Metody deterministyczne używają modeli matematycznych do określenia wartości w punkcie. Wyniki dla tych samych parametrów są powtarzalne
  - Triangulacja (TIN)
  - Najbliższy sąsiad
  - Ważenie odwrotne do odległości
  - Naturalne sąsiedztwo
  - Funkcje sklejane
  - Metoda kwadratowa
  - Dopasowanie trendu
- Metody **stochastyczne** pozwalają określić poziom ufności dla predykcji. Wyniki nie są powtarzalne, ale mają wiarygodność
  - symulacje i Kriging


#### Próbkowanie



### Terminy podstawowe - Siatka









#### Metoda triangulacyjna


- Zostają zachowane oryginalne wartości punktów
- Tracimy potencjalne minima i maxima nie zawarte w punktach
- Wartości pomiędzy punktami wyznaczane są liniowo
- Połączenia między punktami określone wg kryterium najbliższego sąsiada (sieć Delauany'ego)






#### Metoda najbliższego sąsiada


- Metoda stosowana do bardzo gęstych zbiorów danych, gdy pokrycie pomiarami zbliżone do gęstości siatki (np. lidar)
- Dla wszystkich komórek przypisywana jest wartosć najbliższego znanego pomiaru






#### Metoda wag odwrotnych odległości IDW


- Jest to metoda ruchomego okna z zastosowaniem dodatkowych wag
- Dla każdego punktu siatki wartość wysokości jest wyliczana jako średnia ważona z pewnej liczby punktów otoczenia, gdzie wagą jest odwrotność odległości
- Oryginalne wartości extremów NIE są zachowane







#### Metoda naturalnego sąsiedztwa

- Używa regionów naturanego sąsiedztwa
- zasięg wyznaczany poprzez tessalizację otoczenia
- Wartość wyliczana jako średnia z naturalnych sąsiadów ważona przez udział obszarów tych sąsiadów
- Orginalne wartości są zachowane









#### Krzywe sklejane (SPLINE, RST)

- Używa matematycznych funkcji minimalizujących krzywiznę tak aby otrzymać gładką powierzchnię przechodzącą dokładnie przez istniejące punkty
- Interpolowane wartości mogą wykraczać poza zakres danych

Używa parametru napięcia (tension), gdzie bliżej leżąc punkty mają większą


wagę dla tworzonej powierzchni






#### Metoda interpolacji ćwiartkowej


- Używa czterech najbliższych punktów leżących w osobnych ćwiartkach
- Jako wag używa nachylenia linii łączących te punkty
- Nie nadaje się do nieregularnych zbiorów danych ze względu na artefakty
- Używana do wygładzania powierzchni



#### Globalne i lokalne dopasowanie trendu

- Polega na lokalnym dopasowaniu powierzchni określonej wzorem wielomianu:
- Metoda tworzy wygładzoną powierzchnię. Możliwe niedopasowanie ekstremów
- Niska wartość wielomianu wymaga dużej gęstosci punktów







$$\begin{aligned} x_0 &= \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Y + \beta_3 X^2 + \beta_4 XY + \beta_5 Y^2 \\ y_0 &= \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 Y + \alpha_3 X^2 + \alpha_4 XY + \alpha_5 Y^2 \end{aligned}$$
 Figure 1. Polynomial participants

# Wielomiany a dopasowanie lolalne (Radial Basis)

- Bierze pod uwagę zarówno globalny trend jak I lokalną zmienność
- Pozwala modyfikować powierzchnię trendu tak aby dopasować ją do zmierzonych punktów




# Kryging



#### Minimalne krzywizny

- Polega na lokalnym dopasowaniu powierzchni tak aby minimalizować wartość krzywizny powierzchni
- Bardzo wygładzone modele powierzchni




#### ANUDEM – konwersja modelu poziomicowego

- Dopasowuje model do sieci drenażu, suuwa zbędne depresje i piki, wykrywa potencjale błędy
- Uzwględnia istniejącą sieć drenażu
- Wyznacza grzbiety i cieki w czasie interpolacji, dostosowuje model do szkieletu terenu

- Uzględnia załamania i klify, jeziora, strumienie I ich rządną
- Używa następujących danych:
  - Generic elevation data file
  - depresje (sinks)
  - linie strumieni (streamline)
  - Linie wybrzeża
  - kontury
  - jeziora
  - Klify, uskoki terenu
  - maski




# Zestawienie różnych metod interpolacji



#### Błedy interpolacji I niepewność modelu

#### MAPPING THE RESIDUALS -- Geographic Distribution of Error



The residuals for the Kriging interpolation (posted values) are themselves interpolated to generate a map of interpolation error. Note the upper right portion (NE) contains wide disparities (steep slopes in 3-D and close contours in 2-D) indicating changing performance.


#### Co wpływa na jakość DEM?

- Szorstkość (urozmaicenie) powierzchni
- Gęstość i metoda próbkowania
- Rozdzielczość terenu
- Algorytm tworzenia siatki (interpolacja)
- Rozdzielczość pionowa
- Cel tworzenia DEM


#### Rodzaje błędów


- Braki: (powierzchnie wodne, brak pomiarów, zbyt mało pomiarów)
- Artefakty: depresje, terasy, poziomice, i inne pozostałości niedoskonałości algorytmów interpolacji
- Pomyłki (gross errors): błędy opisu punktów, poziomic, itp.
- Błędy systematyczne (systematic errors): pokrywa roślinna, powierzchnie wodne, budynki, błędy spasowania różnych fragmentów
- **Szum (noise)**: skanowanie powierzchni

### **Artefakty**





# Błędy i artefakty






# Szumy i pokrywa roślinna linie skanowania





# Procedura eliminacji błędów



# Średni błąd kwadratowy

- Root mean square error pierwiastek ze średniej sumy kwadratu różnic pomiędzy wartością DEM a wartością referencyjną
- Źródła wartości referencyjnych: pomiary terenowe, inne DEM, sieć geodezyjna itp.

RMSE = 
$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} [z(s_i) - z_{REF}(s_i)]^2}{n}}$$


# Średni błąd i odchylenie standardowe

- Średni błąd średnia różnica pomiędzy wartością zmierzoną a referencyjną
- Odchylenie kwadratowe: pierwiastek z kwadratu różnic pomiędzy błędem a średnim błędem

$$ME = \frac{\sum_{i=1}^{n} [z(s_i) - z_{REF}(s_i)]}{n}$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} [z(s_i) - z_{REF}(s_i) - ME]^2}{n - 1}}$$

#### Przesunięcie





- Średnie przesunięcie, rożnica położenia pomiędzy istniejącym a referencyjnym DEM
- Może być efektem innych datums, błędów namierzenia punktów referencyjnych pomiarów

$$BIAS = avg[DEM - DEM_{REF}]$$

# Redukcja błędów

• Wykrywanie i usuwanie elementów odstających (outliers)





#### Usuwanie szumów

- Szum jest nieskorelowany
- Do usuwania szumu służą filtry fazowe. Wygładzają obraz ale zachowują drobne istniejące formy.

$$f(z_{d1}^+, \dots, z_{d16}^+) = \beta \cdot z + (1 - \beta) \cdot \bar{z}$$


$$\beta = \frac{\sigma_z^2 - \varepsilon^2}{\sigma_z^2}$$

### Redukcja wpływu pokrywy roślinnej


- •
- Stosuje się informację o landcover
- Stosuje się określone pasma danych SRTM, dla których roślinność jest przeźroczysta
- Uśrednianie modeli, gdzie:
- z rzędne, w niepewność, p(t) prawdopodobieństwo różnicy, v - próg


$$z_{i}^{+} = \begin{cases} z_{i}^{\text{TOPO}} & \text{if } p(t) \leq v \\ \frac{w_{i}^{\text{TOPO}} \cdot z_{i}^{\text{TOPO}} + w_{i}^{\text{SRTM}} \cdot z_{i}^{\text{SRTM}}}{w_{i}^{\text{TOPO}} + w_{i}^{\text{SRTM}}} & \text{if } p(t) > v \end{cases}$$

# Usuwanie pokrywy roślinnej ze zdjęć LIDAR




# Filtrowanie pokrywy roślinnej






#### Usuwanie/odnawianie teras

- Nie ujęte w algorytmach interpolacji
- Również niekorzystne w przypadku rozległych, płaskodennych dolin



# Wypełnianie pustek




#### **Procedury**

- Metody geostatystyczne, interpolacja, TIN
- Metody hydrologiczne
- Dane pomocnicze (inne modele) lub pomiary


$$z^{+}(s_{i}) = \begin{cases} z(s_{i}) + \Delta z & \text{if } \tau = \text{convex} \\ z(s_{i}) - \Delta z & \text{if } \tau = \text{concave} \\ z(s_{i}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

#### Wypełnianie obniżeń

- Rozróżnienie obniżeń naturalnych i sztucznych
- Wypełnianie obniżeń
- Przełamywanie (łączenie) depresji
- Metody kombinowane



# Symulacje



# Symulacje a rodzaj rzeźby

