
# Linux下iptables 超詳細教程和使用示例

Linux公社 今天

收錄於話題

#Linux 166 #iptables 1





# iptables的結構:

iptables由上而下,由Tables, Chains, Rules組成。

# 一、iptables的表tables與鏈chains

iptables有Filter, NAT, Mangle, Raw四種內建表:

### 1. Filter表

Filter是iptables的默認表,它有以下三種內建鏈(chains):

INPUT鏈 OUTPUT鏈 FORWARD鏈

#### 2. NAT表

NAT表有三種內建鏈:

PREROUTING鏈 它會轉換數據包中的目標IP地址(destination ip address),通常用於DNAT(destination NAT)。
POSTROUTING鏈 它會轉換數據包中的源IP地址(source ip address),通常用於SNAT(source NAT)。
OUTPUT鏈

### 3. Mangle表

Mangle表用於指定如何處理數據包。它能改變TCP頭中的QoS位。Mangle表具有5個內建鏈(chains):

- PREROUTING
- OUTPUT
- FORWARD
- INPUT
- POSTROUTING

#### 4. Raw表

Raw表用於處理異常,它具有2個內建鏈:

PREROUTING chain

#### **OUTPUT** chain

### 5.小結

### 二、IPTABLES 規則(Rules)

規則的關鍵知識點:

Rules包括一個條件和一個目標(target) 如果滿足條件,就執行目標(target)中的規則或者特定值。 如果不滿足條件,就判斷下一條Rules。

# 目標值 (Target Values)

在target裡指定的特殊值:

**ACCEPT** 

**DROP** 

**QUEUE** 

**RETURN** 

查看各表中的規則命令

# iptables -t filter -- list

# 查看mangle表:

```
# iptables -t mangle -- list
```

### 查看NAT表:

```
# iptables -t nat --list
```

### 查看RAW表:

```
# iptables -t raw --list
```

# 以下例子表明在filter表的input鏈, forward鏈, output鏈中存在規則:

```
# iptables --list

Chain INPUT (policy ACCEPT)

num target prot opt source destination

1 RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

num target prot opt source destination

1 RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

num target prot opt source destination
```

```
Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
                                   destination
num target
            prot opt source
               all -- 0.0.0.0/0
                                    0.0.0.0/0
   ACCEPT
   ACCEPT
               icmp -- 0.0.0.0/0
                                      0.0.0.0/0
                                                     icmp type 255
   ACCEPT
               esp -- 0.0.0.0/0
                                      0.0.0.0/0
   ACCEPT
              ah -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
   ACCEPT
               udp -- 0.0.0.0/0
                                      224.0.0.251
                                                      udp dpt:5353
   ACCEPT
                                      0.0.0.0/0
                                                     udp dpt:631
               udp -- 0.0.0.0/0
   ACCEPT
              tcp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
                                                    tcp dpt:631
   ACCEPT
               all -- 0.0.0.0/0
                                    0.0.0.0/0
                                                    state RELATED, ESTABLISHED
   ACCEPT
               tcp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
                                                    state NEW tcp dpt:22
10 REJECT
              all -- 0.0.0.0/0
                                    0.0.0.0/0
                                                   reject-with icmp-host-prohibited
```

#### 以上輸出包含下列字段:

num - 指定鏈中的規則編號

### 三、清空所有iptables規則

在配置iptables之前,你通常需要用iptables --list命令或者iptables-save命令查看有無現存規則,因為有時需要刪除現有的iptables規則:

```
iptables -- flush
或者
iptables -F
```

下面命令是清除iptables nat表規則。

iptables -t nat -F

#### 四、永久生效

當你刪除、添加規則後,這些更改並不能永久生效,這些規則很有可能在系統重啟後恢復原樣。如下配置讓配置永久生效。

#保存iptables规则

service iptables save

# 重启iptables服务

service iptables stop

service iptables start

#### 查看當前規則:

cat /etc/sysconfig/iptables

## 五、追加iptables規則

可以使用iptables -A命令追加新規則,其中 因此,一般而言,最後一條規則用於丟棄(DROP)所有數據包。如果你已經有這樣的規則了,並且使用

#### 1.語法

```
iptables - A chain firewall-rule
```

-A chain – 指定要追加規則的鏈 firewall-rule – 具體的規則參數

#### 2.描述規則的基本參數

以下這些規則參數用於描述數據包的協議、源地址、目的地址、允許經過的網絡接口,以及如何處理這些數據包。這些描述是對規則的基本描述。

```
指定目的地址
 参数和-s相同
 还可以使用-dst或者-destination
-j 执行目标(jump to target)
 -j代表"jump to target"
 - i指定了当与规则(Rule)匹配时如何处理数据包
 可能的值是ACCEPT, DROP, OUEUE, RETURN
 还可以指定其他链 (Chain)作为目标
-i 输入接口(input interface)
 -i代表输入接口(input interface)
 -i指定了要处理来自哪个接口的数据包
   这些数据包即将进入INPUT, FORWARD, PREROUTE链
 例如:-i eth0指定了要处理经由eth0进入的数据包
 如果不指定-i参数,那么将处理进入所有接口的数据包
 如果出现! -i eth0, 那么将处理所有经由eth0以外的接口进入的数据包
 如果出现-i eth+,那么将处理所有经由eth开头的接口进入的数据包
 还可以使用-in-interface参数
-o 输出(out interface)
 -o代表"output interface"
 -o指定了数据包由哪个接口输出
 这些数据包即将进入FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING链
 如果不指定-o洗项,那么系统上的所有接口都可以作为输出接口
 如果出现! -o eth0,那么将从eth0以外的接口输出
 如果出现-i eth+,那么将仅从eth开头的接口输出
 还可以使用-out-interface参数
```

#### 3.描述規則的擴展參數

對規則有了一個基本描述之後,有時候我們還希望指定端口、TCP標誌、ICMP類型等內容。

```
1 -sport 源端□(source port)针对 -p tcp 或者 -p udp
   缺省情况下,将匹配所有端口
   可以指定端口号或者端口名称,例如"-sport 22"与"-sport ssh"。
   /etc/services文件描述了上述映射关系。
   从性能上讲,使用端口号更好
   使用冒号可以匹配端口范围,如"-sport 22:100"
   还可以使用"-source-port"
  --dport 目的端口 (destination port) 针对-p tcp 或者 -p udp
   参数和-sport类似
   还可以使用"-destination-port"
 --tcp-flags TCP标志 针对-p tcp
   可以指定由逗号分隔的多个参数
   有效值可以是:SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH
   可以使用ALI或者NONE
  --icmp-type ICMP类型 针对-p icmp
   -icmp-type 0 表示Echo Reply
   -icmp-type 8 表示Echo
```

### 4.追加規則的完整實例:僅允許SSH服務

本例實現的規則將僅允許SSH數據包通過本地計算機,其他一切連接(包括ping)都將被拒絕。

```
# 1.清空所有iptables规则
iptables -F

# 2.接收目标端口为22的数据包
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# 3.拒绝所有其他数据包
iptables -A INPUT -j DROP
```

### 六、更改默認策略

上例的例子僅對接收的數據包過濾,而對於要發送出去的數據包卻沒有任何限制。本節主要介紹如何更改鏈策略,以改變鏈的行為。

#### 1. 默認鏈策略

#### /!\警告 當我們使用-L選項驗證當前規則是發現, 所有的鏈旁邊都有

```
# iptables -L

Chain INPUT (policy ACCEPT)

target prot opt source destination

ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh

DROP all -- anywhere anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
```

target prot opt source destination

這種情況下,如果沒有明確添加DROP規則,那麼默認情況下將採用ACCEPT策略進行過濾。除非:

```
iptables -A INPUT -j DROP
iptables -A OUTPUT -j DROP
iptables -A FORWARD -j DROP
```

#### b)更改默認策略:

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
```

糟糕!!如果你嚴格按照上一節的例子配置了iptables,並且現在使用的是SSH進行連接的,那麼會話恐怕已經被迫終止了!為什麼呢?因為我們已經把OUTPUT鏈策略更改為DROP了。此時雖然服務器能接收數據,但是無法發送數據:

```
# iptables -L

Chain INPUT (policy DROP)

target prot opt source destination

ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh

DROP all -- anywhere anywhere
```

#### Chain FORWARD (policy DROP)

target prot opt source destination

#### Chain OUTPUT (policy DROP)

target prot opt source destination

#### 七、配置應用程序規則

儘管5.4節已經介紹瞭如何初步限制除SSH以外的其他連接,但是那是在鏈默認策略為ACCEPT的情況下實現的,並且沒有對輸出數據包進行限制。本節在上一節基礎上,以SSH和HTTP所使用的端口為例,教大家如何在默認鏈策略為DROP的情況下,進行防火牆設置。在這裡,我們將引進一種新的參數-m state,並檢查數據包的狀態字段。

#### 1.SSH

#1.允许接收远程主机的SSH请求

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#2.允许发送本地主机的SSH响应

iptables -A OUTPUT -o etho -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

- -m state:
- --state: 當SSH客戶端第一個數據包到達服務器時,狀態字段為NEW; 建立連接後數據包的狀態字段都是ESTABLISHED
- -sport 22: 因此對於SSH服務器而言,源端口就是22
- -dport 22: 因此對於SSH客戶端而言, 目的端口就是22

如果服務器也需要使用SSH連接其他遠程主機,則還需要增加以下配置:

```
#1.送出的数据包目的端口为22
```

iptables -A OUTPUT -o etho -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

# 2.接收的数据包源端口为22

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

#### 2.HTTP

#### HTTP的配置與SSH類似:

```
#1.允许接收远程主机的HTTP请求
```

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#1.允许发送本地主机的HTTP响应

iptables -A OUTPUT -o etho -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

#### 3.完整的配置

#1.删除现有规则

iptables -F

#2.配置默认链策略

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
#3.允许远程主机进行SSH连接
iptables - A INPUT - i eth0 - p tcp --dport 22 - m state -- state NEW, ESTABLISHED - j ACCEPT
iptables - A OUTPUT - o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
#4.允许本地主机进行SSH连接
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables - A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
#5.允许HTTP请求
iptables - A INPUT - i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW, ESTABLISHED - j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

#### 配置轉發端口示例

```
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to 38.X25.X.X02 iptables -t nat -I POSTROUTING -p tcp --dport 3389 -j MASQUERADE
```

### NAT規則實戰舉例:

#### 需求

把本地的mysql 3306端口映射出去變成63306, 外面連接的語句是

```
1 mysql -uroot -p'password' -h xxxxx -P 63306
```

注: 當訪問63306的時候,會自動去請求3306,然後返回數據。

### 實現

先允許數據包轉發

```
1 echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
2 sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.route_localnet=1
3 sysctl -w net.ipv4.conf.default.route_localnet=1
```

#### nat規則

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 63306 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:3306
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -m tcp --dport 63306 -j SNAT --to-source 127.0.0.1
```

注: 這是允許所有外來的IP訪問, 慎用。

### 我們來做個ip限制,限制單個來源IP

```
iptables -t nat -R PREROUTING 4 -s 192.168.40.154 -p tcp -m tcp --dport 63306 -j DNAT --to-
destination 127.0.0.1:3306
iptables -t nat -R POSTROUTING 4 -s 192.168.40.154 -p tcp -m tcp --dport 63306 -j SNAT --to-source
127.0.0.1
```

注: 這是只給外網的192.168.40.154連接, 其他的都連不上,

修改規則(4代表編號, --line-number可查看對應編號, -s 指定來源IP)。

### 查看nat規則

```
1 iptables -L -t nat --line-number
```

### 刪除nat規則

```
1 iptables -t nat -D POSTROUTING 1
```

- 2 -A 追加规则-->iptables -A INPUT
- 3 -D 删除规则-->iptables -D INPUT 1(编号)
- 4 -R 修改规则-->iptables -R INPUT 1 -s 192.168.12.0 -j DROP 取代现行规则,顺序不变(1是位置)
- 5 -I 插入规则-->iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT 插入一条规则,原本位置上的规则将会往后移动一个顺位
- 6 -L 查看规则-->iptables -L INPUT 列出规则链中的所有规则
- 7 -N 新的规则-->iptables -N allowed 定义新的规则

### 關注我們

### 長按或掃描下面的二維碼關注



# 關注

# 每天

合作聯繫: root@linuxidc.net

喜歡此内容的人還喜歡

Linux 命令su 和sudo 的區別

杰哥的IT之旅



# 基於Nginx實現灰度發布與AB測試

DevOps技術棧



MySQL 跨庫分頁、分錶分頁之後,面臨的一些新問題



小哈學Java

