乾貨~iptables 詳解

土豆居士 運維 2022-02-09 12:28

來自公眾號: 一口Linux

作者: 土豆居士

iptables的結構:

iptables由上而下,由Tables, Chains, Rules組成。

一、iptables的表tables與鏈chains

iptables有Filter, NAT, Mangle, Raw四種內建表:

1. Filter表

Filter是iptables的默認表,它有以下三種內建鏈(chains):

INPUT鏈 - 處理來自外部的數據。

OUTPUT鏈 - 處理向外發送的數據。

FORWARD鏈 - 將數據轉發到本機的其他網卡設備上。

2. NAT表

NAT表有三種內建鏈:

PREROUTING鏈 – 處理剛到達本機並在路由轉發前的數據包。它會轉換數據包中的目標IP地址 (destination ip address) , 通常用於DNAT(destination NAT)。

POSTROUTING鏈 – 處理即將離開本機的數據包。它會轉換數據包中的源IP地址 (source ip address) , 通常用於SNAT (source NAT) 。

OUTPUT链 - 处理本机产生的数据包。

3. Mangle表

Mangle表用于指定如何处理数据包。它能改变TCP头中的QoS位。Mangle表具有5个内建链 (chains):

- PREROUTING
- OUTPUT
- FORWARD

- INPUT
- POSTROUTING

4. Raw表

Raw表用于处理异常,它具有2个内建链:

PREROUTING chain
OUTPUT chain

5.小结

二、IPTABLES 规则(Rules)

规则的关键知识点:

Rules包括一个条件和一个目标(target) 如果满足条件,就执行目标(target)中的规则或者特定值。 如果不满足条件,就判断下一条Rules。

目标值 (Target Values)

在target里指定的特殊值:

ACCEPT - 允许防火墙接收数据包

DROP - 防火墙丢弃包

QUEUE - 防火墙将数据包移交到用户空间

RETURN - 防火墙停止执行当前链中的后续Rules,并返回到调用链(the calling chain)中。

查看各表中的规则命令

iptables -t filter --list

查看mangle表:

iptables -t mangle --list

查看NAT表:

```
# iptables -t nat --list
```

查看RAW表:

```
# iptables -t raw --list
```

以下例子表明在filter表的input链, forward链, output链中存在规则:

```
# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                    destination
num target
           prot opt source
1 RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0
                                               0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                                    destination
num target
           prot opt source
   RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0
                                               0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                    destination
num target
             prot opt source
Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
num target
             prot opt source
                                    destination
              all -- 0.0.0.0/0
   ACCEPT
                                    0.0.0.0/0
  ACCEPT
              icmp -- 0.0.0.0/0
                                      0.0.0.0/0
                                                     icmp type 255
  ACCEPT
              esp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
  ACCEPT
              ah -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
  ACCEPT
              udp -- 0.0.0.0/0
5
                                     224.0.0.251
                                                      udp dpt:5353
  ACCEPT
              udp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
                                                    udp dpt:631
  ACCEPT
              tcp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
                                                    tcp dpt:631
  ACCEPT
              all -- 0.0.0.0/0
                                    0.0.0.0/0
                                                   state RELATED, ESTABLISHED
  ACCEPT
              tcp -- 0.0.0.0/0
                                     0.0.0.0/0
                                                   state NEW tcp dpt:22
              all -- 0.0.0.0/0
10 REJECT
                                    0.0.0.0/0
                                                   reject-with icmp-host-prohibited
```

以上输出包含下列字段:

num - 指定链中的规则编号

target – 前面提到的target的特殊值prot – 协议: tcp, udp, icmp等source – 数据包的源IP地址 destination – 数据包的目标IP地址

三、清空所有iptables规则

在配置iptables之前,你通常需要用iptables --list命令或者iptables-save命令查看有无现存规则,因为有时需要删除现有的iptables规则:

```
iptables --flush
或者
iptables -F
```

下面命令是清除iptables nat表规则。

```
iptables -t nat -F
```

四、永久生效

当你删除、添加规则后,这些更改并不能永久生效,这些规则很有可能在系统重启后恢复原样。如下 配置让配置永久生效。

```
# 保存iptables规则
service iptables save

# 重启iptables服务
service iptables stop
service iptables start
```

查看当前规则:

cat /etc/sysconfig/iptables

五、追加iptables规则

可以使用iptables -A命令追加新规则,其中-A表示Append。因此,新的规则将追加到链尾。

一般而言,最后一条规则用于丢弃(DROP)所有数据包。如果你已经有这样的规则了,并且使用-A参数添加新规则,那么就是无用功。

1.语法

iptables -A chain firewall-rule

-A chain – 指定要追加规则的链 firewall-rule – 具体的规则参数

2.描述规则的基本参数

以下这些规则参数用于描述数据包的协议、源地址、目的地址、允许经过的网络接口,以及如何处理这些数据包。这些描述是对规则的基本描述。

- 1 -p 协议(protocol)
- 2 指定规则的协议,如tcp, udp, icmp等,可以使用all来指定所有协议。
- 3 如果不指定-p参数,则默认是all值。这并不明智,请总是明确指定协议名称。
- 4 可以使用协议名(如tcp),或者是协议值(比如6代表tcp)来指定协议。映射关系请查看/etc/pr
- 5 还可以使用-protocol参数代替-p参数
- 6 -s 源地址(source)
- 7 指定数据包的源地址
- 8 参数可以使IP地址、网络地址、主机名
- 9 例如:-s 192.168.1.101指定IP地址
- 10 例如:-s 192.168.1.10/24指定网络地址
- 11 如果不指定-s参数,就代表所有地址
- 12 还可以使用-src或者-source
- 13 -d 目的地址(destination)
- 14 指定目的地址
- 15 参数和-s相同
- 16 还可以使用-dst或者-destination
- 17 -j 执行目标(jump to target)
- 18 -j代表"jump to target"
- 19 -j指定了当与规则(Rule)匹配时如何处理数据包
- 20 可能的值是ACCEPT, DROP, QUEUE, RETURN
- 21 还可以指定其他链(Chain)作为目标
- 22 -i 输入接口(input interface)

- 23 -i代表输入接口(input interface)
- 24 i 指定了要处理来自哪个接口的数据包
- 25 这些数据包即将进入INPUT, FORWARD, PREROUTE链
- 26 例如:-i eth0指定了要处理经由eth0进入的数据包
- 27 如果不指定-i参数,那么将处理进入所有接口的数据包
- 28 如果出现!-i ethØ·那么将处理所有经由ethØ以外的接口进入的数据包
- 29 如果出现-i eth+,那么将处理所有经由eth开头的接口进入的数据包
- 30 还可以使用-in-interface参数
- 31 -o 输出(out interface)
- 32 -o代表**"**output interface"
- 33 -o指定了数据包由哪个接口输出
- 34 这些数据包即将进入FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING链
- 35 如果不指定-o选项,那么系统上的所有接口都可以作为输出接口
- 36 如果出现! -o etho,那么将从etho以外的接口输出
- 37 如果出现-i eth+·那么将仅从eth开头的接口输出
- 38 还可以使用-out-interface参数

3.描述规则的扩展参数

对规则有了一个基本描述之后,有时候我们还希望指定端口、TCP标志、ICMP类型等内容。

- 1 -sport 源端□(source port)针对 -p tcp 或者 -p udp
- 2 缺省情况下,将匹配所有端口
- 3 可以指定端口号或者端口名称,例如"-sport 22"与"-sport ssh"。
- 4 /etc/services文件描述了上述映射关系。
- 5 从性能上讲,使用端口号更好
- 6 使用冒号可以匹配端口范围,如"-sport 22:100"
- 7 还可以使用"-source-port"
- 8 --dport 目的端口(destination port)针对-p tcp 或者 -p udp
- 9 参数和-sport类似
- 10 还可以使用"-destination-port"
- 11 --tcp-flags TCP标志 针对-p tcp
- 12 可以指定由逗号分隔的多个参数
- 13 有效值可以是:SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH
- 14 可以使用ALL或者NONE
- 15 --icmp-type ICMP类型 针对-p icmp
- 16 -icmp-type 0 表示Echo Reply
- 17 -icmp-type 8 表示Echo

4.追加规则的完整实例: 仅允许SSH服务

本例实现的规则将仅允许SSH数据包通过本地计算机,其他一切连接(包括ping)都将被拒绝。

```
# 1.清空所有iptables规则
iptables -F

# 2.接收目标端口为22的数据包
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# 3.拒绝所有其他数据包
iptables -A INPUT -j DROP
```

六、更改默认策略

上例的例子仅对接收的数据包过滤,而对于要发送出去的数据包却没有任何限制。本节主要介绍如何更改链策略,以改变链的行为。

1. 默认链策略

/!\警告:请勿在远程连接的服务器、虚拟机上测试!

当我们使用-L选项验证当前规则是发现,所有的链旁边都有**policy ACCEPT**标注,这表明当前链的默认策略为ACCEPT:

```
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target
       prot opt source
                              destination
ACCEPT tcp -- anywhere
                                 anywhere
                                                 tcp dpt:ssh
DROP
         all -- anywhere
                               anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target
      prot opt source
                              destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
       prot opt source
                              destination
target
```

这种情况下,如果没有明确添加DROP规则,那么默认情况下将采用ACCEPT策略进行过滤。除非:

a)为以上三个链单独添加DROP规则:

```
iptables -A INPUT -j DROP
iptables -A OUTPUT -j DROP
iptables -A FORWARD -j DROP
```

b)更改默认策略:

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
```

糟糕!!如果你严格按照上一节的例子配置了iptables,并且现在使用的是SSH进行连接的,那么会话恐怕已经被迫终止了!

为什么呢?因为我们已经把OUTPUT链策略更改为DROP了。此时虽然服务器能接收数据,但是无法发送数据:

```
# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target
        prot opt source
                               destination
ACCEPT
           tcp -- anywhere
                                   anywhere
                                                   tcp dpt:ssh
DROP
                                 anywhere
          all -- anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
                               destination
target
        prot opt source
Chain OUTPUT (policy DROP)
                               destination
target
        prot opt source
```

七、配置应用程序规则

尽管5.4节已经介绍了如何初步限制除SSH以外的其他连接,但是那是在链默认策略为ACCEPT的情况下实现的,并且没有对输出数据包进行限制。本节在上一节基础上,以SSH和HTTP所使用的端口

为例,教大家如何在默认链策略为DROP的情况下,进行防火墙设置。在这里,我们将引进一种新的参数-m state,并检查数据包的状态字段。

1.SSH

#1.允许接收远程主机的SSH请求

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

2.允许发送本地主机的SSH响应

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

- -m state: 启用状态匹配模块 (state matching module)
- --state: 状态匹配模块的参数。当SSH客户端第一个数据包到达服务器时,状态字段为NEW; 建立连接后数据包的状态字段都是ESTABLISHED
- -sport 22: sshd监听22端口,同时也通过该端口和客户端建立连接、传送数据。因此对于 SSH服务器而言,源端口就是22
- **-dport 22**: ssh客户端程序可以从本机的随机端口与SSH服务器的22端口建立连接。因此对于 SSH客户端而言,目的端口就是22

如果服务器也需要使用SSH连接其他远程主机,则还需要增加以下配置:

#1.送出的数据包目的端口为22

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#2.接收的数据包源端口为22

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

2.HTTP

HTTP的配置与SSH类似:

#1.允许接收远程主机的HTTP请求

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

#1.允许发送本地主机的HTTP响应

iptables -A OUTPUT -o etho -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

3.完整的配置

```
# 1.删除现有规则
iptables -F

# 2.配置默认链策略
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# 3.允许远程主机进行SSH连接
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# 4.允许本地主机进行SSH连接
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# 5.允许HTTP请求
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

配置转发端口示例

```
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to 38.X25.X.X02 iptables -t nat -I POSTROUTING -p tcp --dport 3389 -j MASQUERADE
```

NAT规则实战举例:

需求

把本地的mysql 3306端口映射出去变成63306, 外面连接的语句是

```
1 mysql -uroot -p'password' -h xxxxx -P 63306
```

注: 當訪問63306的時候, 會自動去請求3306, 然後返回數據。

實現

先允許數據包轉發

```
1 echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
2 sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.route_localnet=1
3 sysctl -w net.ipv4.conf.default.route_localnet=1
```

nat規則

```
1 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 63306 -j DNAT --to-destinat
2 iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -m tcp --dport 63306 -j SNAT --to-source
```

注:這是允許所有外來的IP訪問,慎用。

我們來做個ip限制, 限制單個來源IP

```
1 iptables -t nat -R PREROUTING 4 -s 192.168.40.154 -p tcp -m tcp --dport 63306 -
2 iptables -t nat -R POSTROUTING 4 -s 192.168.40.154 -p tcp -m tcp --dport 63306
```

注: 這是只給外網的192.168.40.154連接, 其他的都連不上,

修改規則(4代表編號, --line-number可查看對應編號, -s 指定來源IP)。

查看nat規則

```
1 iptables -L -t nat --line-number
```

刪除nat規則

```
1 iptables -t nat -D POSTROUTING 1
2 -A 追加规则-->iptables -A INPUT
```

- 3 -D 删除规则-->iptables -D INPUT 1(编号)
- 4 -R 修改规则-->iptables -R INPUT 1 -s 192.168.12.0 -j DROP 取代现行规则,顺序不变(1
- 5 -I 插入规则-->iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT 插入一条规则,原本位置上的规
- 6 -L 查看规则-->iptables -L INPUT 列出规则链中的所有规则
- 7 -N 新的规则-->iptables -N allowed 定义新的规则

--- EOF ---

___ 推薦↓↓↓ _____



Linux學習

專注分享Linux/Unix相關内容,包括Linux命令、Linux内核、Linux系統開發、Linu...

公眾號

喜歡此内容的人還喜歡

記一次MySQL innodb insert 死鎖問題

業餘草

不一般,在Nginx 中運行JavaScript

前端瓶子君