win10+VS2017+Opencv3.4.1+libtorch開發環境建置(2)

原創 sdff20201029 萌萌噠程序猴 2021-04-20 22:03

在前文我們講過VS2017+Opencv3.4.1的配置,本文就讓我們來講libtorch的環境配置。在配置完成之後,我們寫一個簡單的VS2017工程,透過呼叫libtorch的函數來驗證我們的配置是否成功。

win10+VS2017+Opencv3.4.1+libtorch開發環境建置(1)

首先,講一下我的liborch版本以及相關依賴函式庫的版本的下載與安裝,這裡必須要版本互相對應,否則很可能會出錯:

1. liborch

從官網下載對應的libtorch庫:

https://pytorch.org/get-started/locally/


如下圖所示,讀者需要注意根據自己的配置環境選擇對應的版本:



我選擇的是Release版本,下載下來的libtorch庫如下圖:

libtorch-win-shared-with-deps-1.8.1+cu111.zip

把以上壓縮檔案解壓縮到某一目錄,解壓縮出來之後包含以下檔案:



2. CUDA

去NVIDIA官網下載CUDA:

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

我使用的版本是CUDA 11.1.讀者如果使用與我不同版本的libtorch.則需要另外選擇對應的CUDA版本。

cuda_11.1.0_456.43_win10.exe

要注意的是,CUDA的安裝必須在VS2017之後,否則VS2017將無法辨識CUDA程序,且無法新建CUDA工程。不過如果讀者是先安裝了CUDA再安裝的VS2017,也不必卸載並重裝VS2017,直接重裝CUDA即可。而且,安裝CUDA的過程中只需點選next即可,最好不要修改預設路徑,否則很可能會出錯。

3. CUDNN

同樣去NVIDIA官網下載CUDNN:

https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download

我使用的是CUDNN 11.2 x64版本,讀者如果使用與我不同版本的CUDA,則需要另外選擇對應的CUDNN版本。

udnn-11.2-windows-x64-v8.1.1.33.zip

解壓縮以上壓縮包,得到以下檔案:

includelibNVIDIA_SLA_cuDNN_Support.txt

這時,我們需要找到CUDA的安裝路徑,我電腦上的路徑是:


C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1

如果讀者安裝CUDA時沒有修改預設路徑,基本上可以認為路徑跟我的是一樣的 (可能有差別的是最後的v11.1版本不一樣)。

接著,需要將解壓縮CUDNN壓縮包得到的一些檔案拷貝到CUDA的安裝目錄:

- (1) 將以上bin資料夾下面的檔案拷貝到以上CUDA安裝路徑的bin資料夾下;
- (2) 將以上include資料夾下方的檔案拷貝到以上CUDA安裝路徑的include資料夾下;
- (3) 將以上lib/x64資料夾下方的檔案拷貝到以上CUDA安裝路徑的lib/x64資料夾下;
- (4)把CUDA安裝路徑的lib/x64目錄加入到系統環境變數path中,我電腦上的完整路徑為:

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64 那麼將以上路徑加入系統環境變數path:



經過上述安裝與配置,接下來我們可以開始VS2017工程的配置了。首先新建一個空的VS2017控制台程序,設定為Release/x64版本,並新增一個main檔案(前文配置Opencv的時候已經詳細說明怎麼新建和設定工程,此處不再重複):



搜索解决方案资源管理器(Ctrl+;)



1. 設定頭檔包含目錄

專案-->屬性-->VC++目錄-->包含目錄-->選擇頭檔目錄:


(1) 設定Opencv3.4.1 頭檔目錄如下, opencv-3.4.1-vs2017-build也就是我們前面編譯Opencv3.4.1 時所設定的編譯目錄:

E:\opencv\opencv-3.4.1-vs2017-build\install\include

(2)設定libtorch頭檔目錄如下,這裡的目錄也就是我們把libtorch庫下載下來之後的解壓縮目錄:

D:\libtorch_build\libtorch\include

D:\libtorch_build\libtorch\include\torch\csrc\api\include



2. 設定庫目錄


專案-->屬性-->VC++目錄-->庫目錄-->選擇庫檔案目錄:

(1)設定Opencv3.4.1函式庫檔案目錄如下·opencv-3.4.1-vs2017-build也就是我們前面編譯Opencv3.4.1時所設定的編譯目錄:

E:\opencv\opencv-3.4.1-vs2017-build\install\x64\vc15\lib

(2)設定libtorch函式庫檔案目錄如下,這裡的目錄也就是我們把libtorch函式庫下載下來之後的解壓縮目錄:

D:\libtorch_build\libtorch\lib



3. 新增依賴庫

項目-->屬性-->連結器-->輸入-->附加依賴項-->新增對應的lib檔。 這裡貼出我新增的檔案如下(如果有絕對路徑,讀者需要注意填寫自己電腦上面的 對應檔案的實際路徑,不過也大同小異啦):

```
1 c10.lib
2 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvToolsExt\\lib\x64\nvToolsExt64_1.lib
3 C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64\cudart_stati
4 caffe2_nvrtc.lib
5 c10_cuda.lib
6 torch.lib
7 torch_cuda.lib
8 torch_cuda_cu.lib
9 -INCLUDE:?searchsorted_cuda@native@at@@YA?AVTensor@2@AEBV32@0_N1@Z
10 torch_cuda_cpp.lib
11 torch_cpu.lib
12 C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvToolsExt\lib\x64\nvToolsExt64_1.lib
```

```
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64\cufft.lib

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64\curand.lib

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64\cublas.lib

C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.1\lib\x64\cudnn.lib

-INCLUDE:?warp_size@cuda@at@@YAHXZ

opencv_img_hash341.lib


opencv_world341.lib
```

4. 在main檔案中加入程式碼

```
#include <iostream>
   #include <memory>
   #include <torch/torch.h>
   #include <torch/script.h>
   #include <opencv2/opencv.hpp>
   #include <opencv2/core/core.hpp>
   #include <opencv2/xfeatures2d.hpp>
   using namespace cv;
   using namespace std;
   int main()
13 {
     std::cout << "Hello World!\n";</pre>
     torch::Tensor tensor = torch::rand({ 2,3 });
     std::cout << tensor << std::endl;</pre>
     torch::save(tensor, "tensor.pt");
```

```
19  std::cout << "cuda::is_available():" << torch::cuda::is_available() << std:
20
21  return EXIT_SUCCESS;
22 }</pre>
```

5. 編譯並執行上述程式碼,得到結果如下:



如果運行沒有沒有出錯·至此則VS2017+Opencv3.4.1+libtorch環境配置成功·接下來可以開始奇妙的libtorch深度學習之旅啦~

不過要注意的是,如果列印出來的是"cuda::is_available(): 1", 說明可以運行 CUDA加速版本的libtorch,如果列印出來的是"cuda::is_available(): 0", 說明不能執行CUDA加速版的libtorch,原因可能是沒有安裝好CUDA、電腦顯示卡本身不支援 CUDA,或是沒有設定好VS2017工程等,需要逐一檢查。

如果讀者有安裝過Caffe或Tensorflow等深度學習框架,肯深有體會,它們有好多依賴庫,安裝起來非常麻煩,而且還需要各種採坑,讓人抓狂。一對比下來,發現配置libtorch環境簡單得多。

4

C++ 70 Opencv 50 人工智慧 27 深度學習 26 機器學習 33

人工智慧 目錄

上一篇

下一篇

win10+VS2017+Opencv3.4.1+libtorch開 發環境建置(1) 基於libtorch的LeNet-5卷積神經網路實現

閱讀原文

喜歡此內容的人還喜歡

數位影像處理之gamma矯正

FPGA開源工作室



混凝土模板荷載與壓力計算

忒修斯破船



此n非彼n

阿璇教學研究室

