E-Commerce Ready Edit
A Product By Path

Photoshop UXP Panel v1.0

অফিসিয়াল ইউজার গাইডলাইন ও ম্যানুয়াল

ই-কমার্স ফটো এডিটিং এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্লাগইন ব্যবহার নির্দেশিকা

Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Walmart, Zalando সহ যেকোনো মার্কেটপ্লেসের ছবি এডিটিং, অটো-রিসাইজ, স্মার্ট মার্জিন, ব্যাকগ্রাউন্ড ও শ্যাডো তৈরির নির্ভরযোগ্য সহায়ক।

- ⚡ ১-ক্লিক অটো ইনস্টলার
- 📐 মার্কেটপ্লেস প্রিসেট ও স্মার্ট অ্যাঙ্কর
- ✂️ AI ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ও কাস্টম কালার
- 👔 জামার ভাঁজ ও ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেশন
- 🟣 ৪ ধরনের ড্রপ ও কাস্ট শ্যাডো
- 🎯 SCSM প্রোডাক্ট ও মডেল মার্জিন
- 📦 ব্যাচ প্রসেসিং ও অটো ডেলিভারি এক্সপোর্ট

E-Commerce Ready Edit Panel

তৈরি করেছেন: **Path Development Team**
প্ল্যাটফর্ম: **Adobe Photoshop 2022+ (UXP v5)**

সংস্করণ: **v1.0.0 (অক্টোবর ২০২৬)**
ভাষা: **বাংলা (Bangla Edition)**

📑 সূচিপত্র (Table of Contents)

১. ভূমিকা ও মূল উদ্দেশ্য পৃষ্ঠা ২
২. সিস্টেম প্রয়োজনীয়তা ও ইনস্টলেশন পৃষ্ঠা ৩
৩. প্যানেল ইন্টারফেস ও ব্যাচ কন্ট্রোল পৃষ্ঠা ৪
৪. Resize ও মার্কেটপ্লেস প্রিসেট পৃষ্ঠা ৫
৫. Backgrounds ও কালার অটোমেশন পৃষ্ঠা ৬
৬. Editing Adjustments ও শ্যাডো পৃষ্ঠা ৭
৭. SCSM স্মার্ট মার্জিন ও অ্যালাইনমেন্ট পৃষ্ঠা ৮
৮. Export ও মার্কেটপ্লেস ডেলিভারি পৃষ্ঠা ৯
৯. প্রো-ওয়ার্কফ্লো ও সাধারণ সমস্যা সমাধান পৃষ্ঠা ১০

১. ভূমিকা ও প্লাগইনের মূল উদ্দেশ্য

E-Commerce Ready Edit হলো ফটোশপের জন্য তৈরি একটি অত্যাধুনিক **Adobe UXP Panel**। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে (যেমন Amazon, eBay, Shopify, Walmart ইত্যাদি) প্রোডাক্ট ইমেজ আপলোড করার জন্য বিভিন্ন কঠোর নিয়মকানুন ও স্পেসিফিকেশন মেনে চলতে হয়—যেমন নির্দিষ্ট রেজোলিউশন, সঠিক ব্যাকগ্রাউন্ড, রঙের মান (sRGB), সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ এবং অবজেক্টের মার্জিন বা প্যাডিং।

প্রতিটি ছবির পেছনে এই কাজগুলো ম্যানুয়ালি করতে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এই প্লাগইনটি পেশাদার ইমেজ এডিটরদের কাজের গতি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে জটিল কাজগুলো মাত্র এক ক্লিকে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

প্লাগইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Highlights)

⚡ এক ক্লিকে রিসাইজ

৭টি বড় মার্কেটপ্লেসের জন্য আদর্শ সাইজ, DPI এবং রেশিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট হয়ে যায়।

🤖 AI সাবজেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড

অ্যাডোবির নেটিভ এআই দিয়ে ১-ক্লিকে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন, হোয়াইট বা হেক্স কালার যুক্ত করা।

👔 রিটাচিং ও ভাঁজ দূর

Frequency Separation, Dodge & Burn এবং Evoto AI রেডি এক্সপোর্টের অটোমেশন।

🟣 ৪ ধরনের রিয়েল শ্যাডো

Drop, Natural, Existing এবং Cast শ্যাডো তৈরি এবং শ্যাডো ডাস্ট ক্লিনিং সুবিধা।

🎯 SCSM স্মার্ট মার্জিন

প্রোডাক্ট (১০%) ও মডেলের (৫%) জন্য ক্যানভাসে নির্ভুল মার্জিন ও সেন্টারিং।

📦 অল-ইন-ওয়ান ব্যাচ মোড

ALL সুইচের মাধ্যমে ফটোশপে ওপেন থাকা ১০০+ ফাইল একসাথে প্রসেস করা যায়।

💡 আধুনিক Apple Minimal Dark ডিজাইন

প্যানেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে চোখের আরামদায়ক অ্যাপল স্টুডিও ডার্ক থিম, প্রিমিয়াম অ্যাকসেন্ট কালার এবং দ্রুত রেসপন্সশীল নেভিগেশন ড্রয়ার।

২. সিস্টেম প্রয়োজনীয়তা ও ইনস্টলেশন

সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা (System Requirements)

উপাদান	ন্যূনতম চাহিদা (Minimum)	প্রস্তাবিত চাহিদা (Recommended)
ফটোশপ সংস্করণ	Adobe Photoshop 2022 (v23.0.0+)	Adobe Photoshop 2024 / 2025 বা সর্বশেষ সংস্করণ
অপারেটিং সিস্টেম	Windows 10 (64-bit) / macOS Monterey	Windows 11 / macOS Ventura or Sonoma
UXP সাপোর্ট	UXP Runtime v5.0+	UXP Runtime v7.0+

ইনস্টলেশন পদ্ধতি (Installation Methods)

প্লাগইনটি খুব সহজেই ইনস্টল করার জন্য দুটি সহজ পদ্ধতি রয়েছে:

পদ্ধতি ১: ১-ক্লিক অটো ইনস্টলার (সবচেয়ে সহজ ও প্রস্তাবিত) Quick Install

যদি আপনার কাছে ইনস্টলার জিপ ফোল্ডারটি থাকে, তবে অতিরিক্ত কোনো সফটওয়্যার ছাড়াই সরাসরি রেজিস্টার করা সম্ভব:

১ **ফটোশপ বন্ধ রাখুন**
আপনার কম্পিউটারে যদি ফটোশপ চালু থাকে, তবে সেটি সেভ করে বন্ধ করে দিন।

২ **install.bat ফাইলটি রান করুন**
ইনস্টলার ফোল্ডারে থাকা `install.bat` ফাইলের ওপর ডাবল-ক্লিক করুন। একটি কালো উইন্ডো ওপেন হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফটোশপে প্লাগইনটি রেজিস্টার করবে এবং ফটোশপ ওপেন করে দেবে।

৩ **প্লাগইন ওপেন করুন**
ফটোশপ ওপেন হলে উপরের মেনুবার থেকে যান: `Plugins` → `E-Commerce Ready Edit`।

পদ্ধতি ২: .ccx প্যাকেজের মাধ্যমে ইনস্টলেশন (Adobe Creative Cloud) Creative Cloud

১ **CCX ফাইলে ডাবল ক্লিক**
`E-Commerce-Ready-Edit.ccx` ফাইলে ডাবল-ক্লিক করুন।

২ **Creative Cloud প্রম্পটে সম্মতি দিন**
Adobe Creative Cloud একটি পপ-আপ মেসেজ দেখাবে। সেখানে **Install** বা **Install Locally** বাটনে ক্লিক করলেই ইনস্টল সম্পন্ন হবে।

প্যানেল ডকিং (Docking the Panel)

প্যানেলটি ওপেন হওয়ার পর আপনি এটিকে ফটোশপের ডানপাশে বা বামপাশে যেকোনো টুলবারের সাথে টেনে নিয়ে (Drag & Drop) ডক বা পিন করে রাখতে পারবেন।

> ⚠️ **আনইনস্টল করতে চাইলে:**
> কখনো প্যানেলটি কম্পিউটার থেকে সরাতে চাইলে ইনস্টলার ফোল্ডারে থাকা `uninstall.bat` ফাইলে ডাবল-ক্লিক করুন। এটি আপনার সিস্টেম থেকে প্লাগইনটি নিরাপদে রিমুভ করে দেবে।

৩. প্যানেল ইন্টারফেস ও ব্যাচ কন্ট্রোল

প্যানেলটির ডিজাইন অত্যন্ত পরিষ্কার এবং মডার্ন। প্রয়োজনীয় টুলগুলো পাঁচটি প্রধান ড্রয়ারে (Accordion) সাজানো রয়েছে, যাতে এডিটররা কাজের সময় কোনো বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই সঠিক ফিচারটি খুঁজে পান।

📁 ৫টি মূল সেকশন

- **RESIZE:** ক্যানভাস ও ইমেজ মাপ নিয়ন্ত্রণ।
- **BACKGROUNDS:** সাবজেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশন।
- **EDITING ADJUSTMENT:** পোশাকের ভাঁজ, ডাস্ট ও শ্যাডো।
- **SCSM:** প্রোডাক্ট ও মডেলের স্মার্ট ক্যানভাস মার্জিন।
- **EXPORT:** ক্লায়েন্ট রেডি ডেলিভারি ও PSD এক্সপোর্ট।

⚙️ ফুটার ও স্ট্যাটাস বার

- **Status Dot & Text:** বর্তমান কাজের অবস্থা (Ready, Working, Success, Error)।
- **Update Button:** ক্লাউড থেকে নতুন আপডেট চেক করা।
- **Undo / Redo:** কাজের যেকোনো ভুল ১-ক্লিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`)।

ব্যাচ প্রসেসিং: জাদুকরী "ALL" সুইচ

এই প্লাগইনের সবচেয়ে শক্তিশালী ফিচারগুলোর একটি হলো প্রতিটি সেকশনের ডানপাশে থাকা **"ALL" টগল সুইচ**।

🔁 ALL টগল কীভাবে কাজ করে? Batch Automation

টগল মোড	প্রভাব	ব্যবহারের ক্ষেত্র
OFF (সাধারণ মোড)	কেবলমাত্র বর্তমানে সক্রিয় (Active) ছবিটিতে কাজটি সম্পন্ন হবে।	একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্টে নিখুঁত অ্যাডজাস্টমেন্ট করার সময়।
ON (ব্যাচ মোড)	ফটোশপে বর্তমানে ওপেন থাকা **সবগুলো ডকুমেন্টে** ক্রমান্বয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজটি সম্পন্ন হবে।	একসাথে ৫০ বা ১০০টি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ, রিসাইজ, মার্জিন বা এক্সপোর্ট করার জন্য।

🚀 ব্যাচ প্রো-টিপ (Batch Pro Tip)

আপনি ফটোশপে ২০-৩০টি ছবি ওপেন করে নিন। এরপর **ALL** সুইচ অন করে **BG Remove** বাটনে চাপ দিন—ফটোশপ একে একে সবগুলো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন করে দেবে। আপনাকে প্রতিটি ছবির জন্য আলাদা করে ক্লিক করতে হবে না!

প্যানেলের স্ট্যাটাস মেসেজ বুঝতে পারা

প্যানেলের নিচে বাম কোণায় একটি লাইভ স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর রয়েছে:

- ● **Ready (সবুজ):** প্লাগইন প্রস্তুত, নতুন কমান্ড দেওয়ার জন্য তৈরি।
- ● **Working (নীল):** ফটোশপে স্ক্রিপ্ট বা প্রসেস চলছে। এই সময় অন্য বাটনে ক্লিক করবেন না।
- ● **Error (লাল):** কোনো সমস্যা হলে (যেমন ছবি ওপেন না থাকলে) কারণটি জানিয়ে মেসেজ দেওয়া হবে।

৪. Resize ও মার্কেটপ্লেস প্রিসেট

ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসগুলোর রেজোলিউশন নীতি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন Amazon স্কয়ার সাইজ এবং ৭২ DPI পছন্দ করে, আবার Walmart চায় ৩০০ DPI। এই প্লাগইনে প্রতিটি মার্কেটপ্লেসের সঠিক সেটিংস আগে থেকেই প্রি-কনফিগার করা আছে।

সমর্থিত মার্কেটপ্লেস ও প্রিসেটের তালিকা

মার্কেটপ্লেস	প্রিসেট সাইজ (Width × Height)	DPI	অনুপাত (Aspect Ratio)
Amazon	2000 × 2000 px	72 DPI	1:1 (Square)
eBay	1600 × 1600 px	72 DPI	1:1 (Square)
Shopify	2048 × 2048 px	72 DPI	1:1 (Square)
Walmart	2200 × 2200 px	300 DPI	1:1 (High Res)
Etsy	2000 × 2000 px	72 DPI	1:1 (Square)
WooCommerce	2000 × 2000 px	72 DPI	1:1 (Square)
Zalando	1800 × 2600 px	72 DPI	Vertical Fashion
Custom	ব্যবহারকারীর পছন্দমতো	পছন্দমতো	কাস্টম

রিসাইজ করার ধাপসমূহ:

১ **মার্কেটপ্লেস নির্বাচন করুন**

ড্রপডাউন মেনু থেকে কাঙ্ক্ষিত মার্কেটপ্লেসটি সিলেক্ট করুন (যেমন Amazon বা Shopify)। সাথে সাথে সাইজ বক্স ও বোতাম দৃশ্যমান হবে।

২ **রেশিও লিঙ্ক ও কাস্টম এডিট (ঐচ্ছিক)**

Width ও Height এর মাঝের লিংক আইকনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় থাকে। ফলে একটি মান পরিবর্তন করলে অন্যটি আনুপাতিক হারে অ্যাডজাস্ট হয়। প্রয়োজন হলে **Edit** বাটনে ক্লিক করে সংখ্যাগুলো ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করতে পারবেন।

৩ **Smart Edge Anchor (স্মার্ট কিনার অ্যাঙ্কর)**

যদি আপনার প্রোডাক্টটি ক্যানভাসের একদম নিচে বা পাশে লাগানো থাকে (যেমন জুতো বা টেবিল), তবে **Smart Edge Anchor** টগলটি অন করুন। এটি ক্যানভাস বড় বা ছোট করার সময় অবজেক্টকে নিচের কিনারায় শক্তভাবে ধরে রেখে ক্যানভাস রিসাইজ করবে!

৪ **Apply Resize বাটনে ক্লিক করুন**

বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে ছবি চোখের পলকে সঠিক সাইজে কনভার্ট হয়ে যাবে। ALL সুইচ অন থাকলে সবগুলো ছবি এক ক্লিকে রিসাইজ হবে।

🔍 Smart Edge Anchor এর সুবিধা

সাধারণ রিসাইজে ছবি মাঝখানে চলে যায়, ফলে মেঝের সাথে লাগানো জুতা বা বড় ফার্নিচারের অবস্থান নষ্ট হয়। Smart Edge Anchor ব্যবহারে অবজেক্টের বটম অ্যাঙ্কর নিখুঁত থাকে।

৫. Backgrounds ও কালার অটোমেশন

ই-কমার্স প্রোডাক্ট ছবির জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ও সঠিক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া অন্যতম প্রধান কাজ। এই প্লাগইনটিতে ব্যাকগ্রাউন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ খুব সুচারুভাবে সাজানো হয়েছে।

১. AI Background Remove (১-ক্লিক ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ)

✂️ এক ক্লিকে নিখুঁত সাবজেক্ট ডিটেকশন

প্যানেলের **BG Remove** বাটনে ক্লিক করলে ফটোশপের নেটিভ AI আর্কিটেকচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল প্রোডাক্ট বা মডেলকে শনাক্ত করে একটি পরিষ্কার **Layer Mask** তৈরি করে। এর ফলে মূল ছবি সুরক্ষিত থাকে (Non-destructive editing)।

> **টিপ:** ALL সুইচ অন রেখে **BG Remove** দিলে ওপেন থাকা সব ছবির সাবজেক্ট একসাথে আলাদা হয়ে যাবে।

২. Background Option ড্রয়ার ও ব্যাকগ্রাউন্ড সংযোজন

Background Option বাটনে ক্লিক করলে একটি সাব-ড্রয়ার খুলবে। এখান থেকে আপনি ৩ ধরণের ব্যাকগ্রাউন্ড যোগ করতে পারেন:

⚪ White

এক ক্লিকে পিওর হোয়াইট (#FFFFFF) ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার যুক্ত করে। এটি Amazon বা অধিকাংশ ই-কমার্স সাইটের প্রধানতম রিকোয়ারমেন্ট।

🎨 Custom (Hex Color)

ক্লিক করলে হেক্স কোড লেখার বক্স খুলবে। যেকোনো কালার কোড (যেমন: #F4F4F4, #E5E5E5 বা ব্র্যান্ড কালার) লিখে **Apply** চাপুন।

🖼️ Upload Image

বাইরের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি বা টেক্সচার ক্যানভাসে বসাতে চাইলে এই বাটনে ক্লিক করে ফাইল সিলেক্ট করুন। ব্যাকগ্রাউন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিট হয়ে যাবে।

কালার হেক্স কোড ইনপুটের নিয়ম:

- হেক্স বক্সে শুধু ৬ ডিজিট লিখলেই হবে (যেমন: `F4F4F4` বা `#E0E0E0`)।
- কীবোর্ডের `Enter` প্রেস করলেও কালারটি সরাসরি ক্যানভাসে অ্যাপ্লাই হবে।
- কালার লেয়ারটি সবসময় মূল প্রোডাক্ট লেয়ারের ঠিক নিচে সুন্দরভাবে সজ্জিত হবে।

🛡️ নন-ডিস্ট্রাক্টিভ লেয়ার স্ট্রাকচার (Non-Destructive)

প্লাগইনটি কোনো অরিজিনাল পিক্সেল ডিলিট করে না। এটি একটি আলাদা **Solid Color Fill** লেয়ার তৈরি করে, যাতে আপনি পরবর্তীতে যেকোনো সময় কালার পরিবর্তন করতে পারেন।

৬. Editing Adjustments ও শ্যাডো

পোশাক ও মডেল এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কাপড়ের ভাঁজ দূর করা, ডাস্ট পরিষ্কার করা এবং প্রাকৃতিক ছায়া (Shadow) তৈরি করা অত্যন্ত জটিল কাজ। প্লাগইনটি এই কাজগুলোকে সম্পূর্ণ অটোমেট করেছে।

১. Wrinkle on Clothing (কাপড়ের ভাঁজ মোছা)

Wrinkle on clothing ড্রয়ারে তিনটি বিশেষ মেথড রয়েছে:

Frequency Separation

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবিকে **Low Frequency** (কালার ও টোন) এবং **High Frequency** (টেক্সচার) লেয়ারে বিভক্ত করে। জামার টেক্সচার ঠিক রেখে ভাঁজ মোছার আদর্শ পদ্ধতি।

Dodge and Burn (D&B)

একটি ৫০% গ্রে **Soft Light** লেয়ার তৈরি করে এবং ব্রাশ টুলের ফ্লো ৫% (Flow 5%) এ সেট করে দেয়, যাতে সহজে আলো ও ছায়ার মাধ্যমে ভাঁজ মসৃণ করা যায়।

Save for Evoto (JPG)

যারা Evoto AI ব্যবহার করে জামার ভাঁজ ও স্কিন রিটাচ করেন, তাদের জন্য এক ক্লিকে হাই-কোয়ালিটি JPG ফাইল এক্সপোর্ট করে দেয়।

২. Dust & Scratches (ডাস্ট ও স্ক্র্যাচ ক্লিনিং)

প্রোডাক্টের সারফেসে থাকা ধুলাবালি বা দাগ পরিষ্কার করার জন্য **Dust & Scratches** ড্রয়ার খুলে **Apply** ক্লিক করুন। এটি একটি অ্যাডজাস্টেবল উইন্ডো খুলে দেবে যেখানে Radius ও Threshold প্রিভিউ দেখে নিখুঁতভাবে রিটাচ মাস্ক তৈরি করা যায়।

৩. Shadow Generation (ছায়া তৈরি ও ক্লিনআপ)

প্রোডাক্টের বাস্তবানুগ রূপ ফুটিয়ে তুলতে ৪ ধরনের শ্যাডো তৈরি করা সম্ভব:

শ্যাডো মেথড	কার্যপ্রণালী	ব্যবহার
Drop Shadow	প্রোডাক্টের পেছনে হালকা সফট ড্রপ শ্যাডো তৈরি করে।	প্যাকশট, বক্স ও কসমেটিকস আইটেম।
Natural Shadow	প্রোডাক্টের গোড়ায় মাটির সাথে লেগে থাকা হালকা বাস্তব ছায়া।	জুতো, ব্যাগ ও টেবিলে রাখা অবজেক্ট।
Existing Shadow	অরিজিনাল ছবিতে থাকা আসল ছায়াকে অক্ষত রেখে বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন করে।	মডেল শুট ও স্টুডিও লাইটিং শুট।
Cast Shadow	আলোর কোণ অনুযায়ী একদিকে ছড়িয়ে পড়া লম্বা প্রাকৃতিক ছায়া।	ফ্যাশন, জুয়েলারি ও ফার্নিচার শুট।

🖌️ Cleanup Shadow বাটন (শ্যাডো মাস্ক রিটাচিং)

শ্যাডো তৈরি করার পর অনেক সময় শ্যাডোর পাশে অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ বা ডাস্ট থেকে যায়। Natural, Existing বা Cast শ্যাডো সিলেক্ট করলে ড্রয়ারের নিচে একটি বিশেষ **Cleanup Shadow** বোতাম দৃশ্যমান হবে। এটিতে ক্লিক করলে শ্যাডোর নয়েজ ফিল্টার হয়ে যাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রাশ টুল সিলেক্ট হবে, যাতে আপনি শ্যাডো মাস্কে ব্রাশ বুলিয়ে যেকোনো বাড়তি ছায়া নিমেষেই মুছে ফেলতে পারেন!

৭. SCSM - স্মার্ট মার্জিন ও অ্যালাইনমেন্ট

SCSM (Subject Centering & Sizing Margin) হলো এই প্লাগইনের একটি অনন্য উদ্ভাবনী ফিচার। মার্কেটপ্লেসে ছবি আপলোড করার সময় প্রধান শর্ত থাকে যে প্রোডাক্টকে ক্যানভাসের একদম কিনারায় ঠেকিয়ে রাখা যাবে না—নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা জায়গা (Margin/Padding) থাকতে হবে।

SCSM এর তিনটি অপশন:

📦 Product (10% Margin)

সাধারণ প্রোডাক্ট (জুতো, ব্যাগ, গ্যাজেট ইত্যাদি) এর জন্য চারপাশের ক্যানভাস থেকে ১০% নিখুঁত মার্জিন বজায় রেখে অবজেক্টকে ঠিক কেন্দ্রে (Center) স্থাপন করে।

💃 Model (5% Margin)

ফুল বডি বা হাফ বডি ফ্যাশন মডেলের ক্ষেত্রে ৫% মার্জিন দেয়, যাতে মডেল ক্যানভাসে চমৎকারভাবে দৃশ্যমান থাকে এবং মাথা বা পা কেটে না যায়।

⚙️ Custom Margin (1% - 45%)

ক্লায়েন্টের বিশেষ রিকোয়ারমেন্ট থাকলে ১% থেকে ৪৫% পর্যন্ত যেকোনো মার্জিন লিখে **Apply** ক্লিক করলে মুহূর্তেই অবজেক্ট রিসাইজ হয়ে যাবে।

মার্জিন ক্যালকুলেশন চিত্র (Visual Margin Reference):

মার্জিন সেটিং	অবজেক্ট কভারেজ	ফাঁকা সীমানা (Padding)	কোথায় প্রযোজ্য
Model (5%)	৯০% ক্যানভাস জুড়েই অবজেক্ট	উপরে ও নিচে ৫% মার্জিন	পোশাকের মডেল, বড় অবজেক্ট
Product (10%)	৮০% ক্যানভাস জুড়েই অবজেক্ট	চারপাশে ১০% সুষম মার্জিন	Amazon ও Shopify প্রধান ইমেজ
Custom (15% - 20%)	৬০% - ৭০% ক্যানভাস জুড়েই অবজেক্ট	১৫% থেকে ২০% মার্জিন	জুয়েলারি, ওয়াচ ও স্মল এক্সেসরিজ

💡 কীভাবে ব্যবহার করবেন?

1. আপনার ছবিটি ওপেন করুন (ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা থাকলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়)।
2. প্যানেল থেকে **SCSM** সেকশনে যান।
3. সব ওপেন ছবির জন্য করতে চাইলে উপরে **ALL** সুইচ অন করুন।
4. **Product** বা **Model** বাটনে একটি ক্লিক করুন।
5. ফটোশপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবজেক্টকে সিলেক্ট করে পারফেক্ট সাইজ ও সেন্টারিং করে দেবে!

🎯 অ্যালাইনমেন্ট গ্যারান্টি

ম্যানুয়ালি ট্রান্সফর্ম ও স্কেল করার সময় অনেক সময় প্রোডাক্ট ক্যানভাসের বামে বা ডানে হেলে থাকে। SCSM অ্যালগরিদম পিক্সেল পারফেক্ট সেন্টারিং নিশ্চিত করে।

৮. Export ও মার্কেটপ্লেস ডেলিভারি

এডিটিং শেষ হওয়ার পর কাজ ডেলিভারি দেওয়ার জন্য এই প্লাগইনে রয়েছে শক্তিশালী **Export** মডিউল। ভুল কালার প্রোফাইল বা অতিরিক্ত বড় ফাইল সাইজের কারণে ক্লায়েন্টের মার্কেটপ্লেসে ছবি রিজেক্ট হওয়ার কোনো সুযোগ এতে নেই।

১. Ready For Delivery (মার্কেটপ্লেস ডেলিভারি এক্সপোর্ট)

Ready For Delivery ড্রয়ার ওপেন করলে সংশ্লিষ্ট মার্কেটপ্লেসের ডেলিভারি স্পেসিফিকেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড হয়:

মার্কেটপ্লেস	সমর্থিত ফরম্যাট	সর্বোচ্চ সাইজ (Max Size)	কালার প্রোফাইল
Amazon	JPG, PNG	10 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
eBay	JPG, PNG, WebP	12 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
Etsy	JPG, PNG	1 MB (অপ্টিমাইজড)	sRGB (অটো কনভার্ট)
Shopify	JPG, PNG, WebP	20 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
Walmart	JPG, PNG	5 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
WooCommerce	JPG, PNG	5 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
Zalando	JPG, PNG	20 MB	sRGB (অটো কনভার্ট)
Custom	JPG, PNG, WebP, TIF, PSD	ব্যবহারকারী নির্ধারিত (MB)	sRGB / RGB নির্বাচনযোগ্য

এক্সপোর্ট করার ধাপসমূহ:

১. **মার্কেটপ্লেস ও ফরম্যাট নির্বাচন**
ড্রপডাউন থেকে মার্কেটপ্লেস সিলেক্ট করুন এবং পছন্দের ফরম্যাট (JPG, PNG বা WebP) বেছে নিন।

২. **ALL সুইচ (যদি ব্যাচ এক্সপোর্ট চান)**
ফটোশপে ওপেন থাকা সব কটি ছবি একবারে এক্সপোর্ট করতে **ALL** টগল সুইচটি অন করুন।

৩. **Export বোতামে ক্লিক ও ফোল্ডার নির্বাচন**
Export বাটনে ক্লিক করলে কম্পিউটার থেকে একটি ফোল্ডার বেছে নেওয়ার উইন্ডো আসবে। ফোল্ডারটি দেখিয়ে দিলে প্লাগইনটি সব ফাইল সেই ফোল্ডারে সেভ করে দেবে।

২. Working File (PSD) এক্সপোর্ট

লেয়ার সম্বলিত মূল ফটোশপ ফাইলটি ব্যাকআপ বা ক্লায়েন্ট ডেলিভারির জন্য সেভ করতে **Working File (PSD)** বাটন ব্যবহার করুন। ALL সুইচ অন থাকলে সবগুলো ফাইলের মাস্টার PSD ফাইল এক ক্লিকে সেভ হয়ে যাবে।

🎨 অটোমেটিক sRGB কালার প্রোফাইল ফিক্স

অনেক সময় ক্যামেরা থেকে আসা ছবি Adobe RGB বা ProPhoto RGB তে থাকে, যা ওয়েবে আপলোড করলে রং ফ্যাকাশে দেখায়। প্লাগইনটি এক্সপোর্টের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোফাইলকে ওয়েব-স্ট্যান্ডার্ড **sRGB** এ রূপান্তর করে।

৯. প্রো-ওয়ার্কফ্লো ও সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

সুপারফাস্ট প্রো-এডিটিং ওয়ার্কফ্লো (Recommended Workflow)

আপনার কাজের গতি সর্বোচ্চ করতে নিচের ধারাবাহিকতাটি অনুসরণ করুন:

১. **Backgrounds:** ছবি ওপেন করে `BG Remove` করুন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন থেকে `White` বা কাস্টম কালার দিন।

২. **SCSM Margin:** `Product (10%)` বা `Model (5%)` বাটনে ক্লিক করে সঠিক মার্জিন ও সেন্টারিং নিশ্চিত করুন।

৩. **Resize:** মার্কেটপ্লেস প্রিসেট (যেমন Amazon 2000x2000) নির্বাচন করে `Apply Resize` দিন।

৪. **Editing Adjustment:** প্রয়োজন হলে শ্যাডো (Natural/Drop Shadow) ও জামার ভাঁজ মোছার অ্যাকশন চালান।

৫. **Export:** `Ready For Delivery` থেকে JPG/PNG এক্সপোর্ট করুন এবং `Working File (PSD)` সেভ করুন।

সাধারণ সমস্যা ও সমাধান (FAQ & Troubleshooting)

? প্রশ্ন: ফটোশপের মেনুতে প্লাগইনটি দেখা যাচ্ছে না?

সমাধান: নিশ্চিত করুন যে আপনি ফটোশপ বন্ধ করে `install.bat` রান করেছিলেন। এরপর ফটোশপ চালু করে মেনুবারের `Plugins` → `E-Commerce Ready Edit` চেক করুন। যদি তাও না আসে, তবে `E-Commerce-Ready-Edit.ccx` ফাইলে ডাবল-ক্লিক করে Creative Cloud থেকে ইনস্টল করুন।

? প্রশ্ন: "No active document open" এরর দেখাচ্ছে?

সমাধান: ফটোশপে কোনো ছবি ওপেন না থাকলে এই এররটি দেখায়। ফটোশপে একটি ছবি ওপেন করে পুনরায় বাটনে ক্লিক করুন।

? প্রশ্ন: আমি কি একসাথে ৫০+ ছবি প্রসেস করতে পারব?

সমাধান: হ্যাঁ! ফটোশপে ফাইলগুলো ওপেন করে যে কাজটি করতে চান তার পাশে থাকা **ALL** সুইচ অন করে বাটনে ক্লিক করুন। ফটোশপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবগুলো ফাইল প্রসেস করবে।

? প্রশ্ন: প্লাগইনের নতুন আপডেট কীভাবে পাব?

সমাধান: প্যানেলের নিচের ফুটার বারে **Update** বাটন রয়েছে। সেখানে ক্লিক করলে দূরবর্তী ক্লাউড থেকে নতুন কোনো ভার্সন এসেছে কিনা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা হবে। নতুন আপডেট থাকলে স্ক্রিনে **Update Now** ব্যানার ভেসে উঠবে।