

基礎篇

- 基本XAMPP安裝使用
- Navicat Lite使用


- 1. 下載「XAMPPPortable_7.3.2_azo.exe」
- 2. 解壓所至「C:\」
- 3. 將「XAMPPPortable」更名為「xampp」這樣路徑才會正確




- 1. 進入xmapp檔案,找到「xampp-control.exe」
- 2. 右鍵以「系統管理員身分執行」



- 1. 直接點擊「Start」即可開始運作。
 - 1. Apache 預設prot 80
 - 2. MySQL 預設 prot 3306




- 1. 點擊MySQL那欄的「Admin」即可開啟網頁「phpMyAdmin」
- 2. 來到這裡就可以開你的MySQL操作了~




- 1. 下載「navicat091_lite_ct.exe」安裝
- 2. 執行「Navicat Lite」


Navicat 資料庫管理工具,以直覺化的圖形用戶界面而建的,讓你可以以安全並且簡單的方式創建、組織、訪問並共用信息。




- 1. 選擇「連線」->「MySQL」
- 2. 照右圖設定沒意外「連線測試」應該會連線成功
- 3. 確定成功後按確定




1. 點擊你剛新增的連線,即可對你的資料庫做操作。




- 1. 若你的資料會有中文,你需要對該資料庫的編碼做設定。範例如下
- 2. 選取要設定的資料庫->「資料庫內容」->改成如右圖




- 1. 下載「employee.xml」、「department.xml」
- 2. 選取「test」->「資料表」->「匯入精靈」




- 1. 選取「XML檔案」->「匯入剛下載的xml」->「選擇RECORD」
- 2. 剩下都是下一步



1. 這樣資料表就會進去了




1. 若要練習SQL語法可在「查詢」->「新增查詢」裡練習




進階篇

- XAMPP的port設定
- MySQL的port及密碼設定
- PHP目錄位置

1. 先說說設定檔,我們的許多設定都在這處理。





更改Apache port

- 1. 點擊「Apache (httpd.conf)」
- 2. 找到以下內容並自行定義 (假設我要改成8080)
 - 1. Listen 8080
 - 2. ServerName localhost:8080
- 3. 重新啟動xampp,網址輸入「127.0.0.1:8080」跑出以下畫面代表成功。



更改MySQL port及密碼設定

- 1. 先進入「phpMyAdmin」
- 2. 執行以下步驟
 - 1. 點擊使用者帳號
 - 2. 找到(root, localhost), 點擊編輯權限
 - 3. 點擊更改密碼
 - 4. 輸入新密碼(輸入, 重新輸入), 點擊執行
- 3. 此時重新整理因該會出現錯誤(這很正常),接下來要回去maxpp設定

更改Apache port

1. 點擊「phpMyAdmin (conffig.incphp)」 2. 找到以下內容並自行定義 (假設我要改成port:8080,密碼1234) 1. /* Authentication type and info */ 改成cookie才會有都入登出畫面 2. \$cfg['Servers'][\$i]['auth_type'] = 'cookie'; 也可以改成http試試效果 3. \$cfg['Servers'][\$i]['user'] = 'root'; 4. \$cfg['Servers'][\$i]['password'] = '1234'; 5. \$cfg['Servers'][\$i]['extension'] = 'mysqli'; 6. \$cfg['Servers'][\$i]['AllowNoPassword'] = true; 7. \$cfg['Lang'] = ''; 8. /* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */ 9. \$cfg['Servers'][\$i]['host'] = '127.0.0.1'; 10.\$cfg['Servers'][\$i]['port'] = '3307'; 好像沒有這一行,需要自行新增

11.\$cfg['Servers'][\$i]['connect_type'] = 'tcp';

更改Apache port

- 1. 點擊「my.ini」
- 2. 找到以下內容並自行定義 (假設我要改成port:8080,密碼1234)

1. port = 3307

有兩個

2. port = 3307

```
■ my.ini - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
# password = your_password
          = 3307
port
         = "/xampp/mysql/mysql.sock"
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
port = 3307
socket = "/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir = "/xampp/mysql"
tmpdir = "/xampp/tmp"
datadir = "/xampp/mysql/data"
```

pid_file = "mysql.pid"
enable-named-pipe

更改PHP目錄位置

- 1. 點擊「Apache (httpd.conf)」
- 2. 找到以下內容並自行定義 (假設我要改成/xampp/php/www)
 - 1. DocumentRoot "/xampp/php/www"
 - 2. <Directory "/xampp/php/www">
- 3. 請在「C:\xampp\php\www」新增「index.php」
- 4. index.php內容輸入「<?php phpinfo();?>」
- 5. 重新啟動xampp,網址輸入「127.0.0.1:8080/index.php」跑出以下畫面代表成功。

