15 基础篇: Linux内存是怎么工作的?

2018-12-24 倪朋飞



朗读: 冯永吉 时长15:19 大小14.04M



你好,我是倪朋飞。

前几节我们一起学习了 CPU 的性能原理和优化方法,接下来,我们将进入另一个板块——内存。

同 CPU 管理一样,内存管理也是操作系统最核心的功能之一。内存主要用来存储系统和应用程序的指令、数据、缓存等。

那么, Linux 到底是怎么管理内存的呢? 今天, 我就来带你一起来看看这个问题。


内存映射

说到内存,你能说出你现在用的这台计算机内存有多大吗?我估计你记得很清楚,因为这是我们购买时,首先考虑的一个重要参数,比方说,我的笔记本电脑内存就是8GB的。

我们通常所说的内存容量,就像我刚刚提到的 8GB, 其实指的是物理内存。物理内存也称为主存,大多数计算机用的主存都是动态随机访问内存(DRAM)。只有内核才可以直接访问物理内存。那么,进程要访问内存时,该怎么办呢?

Linux 内核给每个进程都提供了一个独立的虚拟地址空间,并且这个地址空间是连续的。这样,进程就可以很方便地访问内存,更确切地说是访问虚拟内存。

虚拟地址空间的内部又被分为**内核空间和用户空间**两部分,不同字长(也就是单个 CPU 指令可以处理数据的最大长度)的处理器,地址空间的范围也不同。比如最常见的 32 位和 64 位系统,我画了两张图来分别表示它们的虚拟地址空间,如下所示:




通过这里可以看出,32 位系统的内核空间占用1G,位于最高处,剩下的3G是用户空间。 而64 位系统的内核空间和用户空间都是128T,分别占据整个内存空间的最高和最低处,剩 下的中间部分是未定义的。

还记得进程的用户态和内核态吗? 进程在用户态时,只能访问用户空间内存;只有进入内核态后,才可以访问内核空间内存。虽然每个进程的地址空间都包含了内核空间,但这些内核空间,其实关联的都是相同的物理内存。这样,进程切换到内核态后,就可以很方便地访问内核空间内存。

既然每个进程都有一个这么大的地址空间,那么所有进程的虚拟内存加起来,自然要比实际的物理内存大得多。所以,并不是所有的虚拟内存都会分配物理内存,只有那些实际使用的虚拟内存才分配物理内存,并且分配后的物理内存,是通过**内存映射**来管理的。

内存映射,其实就是将**虚拟内存地址**映射到**物理内存地址**。为了完成内存映射,内核为每个 进程都维护了一张页表,记录虚拟地址与物理地址的映射关系,如下图所示:



页表实际上存储在 CPU 的内存管理单元 MMU 中,这样,正常情况下,处理器就可以直接通过硬件,找出要访问的内存。

而当进程访问的虚拟地址在页表中查不到时,系统会产生一个**缺页异常**,进入内核空间分配物理内存、更新进程页表,最后再返回用户空间,恢复进程的运行。

另外,我在 <u>CPU 上下文切换的文章中</u>曾经提到, TLB (Translation Lookaside Buffer,转译后备缓冲器) 会影响 CPU 的内存访问性能,在这里其实就可以得到解释。


TLB 其实就是 MMU 中页表的高速缓存。由于进程的虚拟地址空间是独立的,而 TLB 的访问速度又比 MMU 快得多,所以,通过减少进程的上下文切换,减少 TLB 的刷新次数,就可以提高 TLB 缓存的使用率,进而提高 CPU 的内存访问性能。

不过要注意,MMU 并不以字节为单位来管理内存,而是规定了一个内存映射的最小单位,也就是页,通常是 4 KB 大小。这样,每一次内存映射,都需要关联 4 KB 或者 4KB 整数倍的内存空间。

页的大小只有 4 KB ,导致的另一个问题就是,整个页表会变得非常大。比方说,仅 32 位系统就需要 100 多万个页表项(4GB/4KB),才可以实现整个地址空间的映射。为了解决页表项过多的问题,Linux 提供了两种机制,也就是多级页表和大页(HugePage)。

多级页表就是把内存分成区块来管理,将原来的映射关系改成区块索引和区块内的偏移。由于虚拟内存空间通常只用了很少一部分,那么,多级页表就只保存这些使用中的区块,这样就可以大大地减少页表的项数。

Linux 用的正是四级页表来管理内存页,如下图所示,虚拟地址被分为 5 个部分,前 4 个表项用于选择页,而最后一个索引表示页内偏移。




再看大页,顾名思义,就是比普通页更大的内存块,常见的大小有 2MB 和 1GB。大页通常用在使用大量内存的进程上,比如 Oracle、DPDK 等。

通过这些机制,在页表的映射下,进程就可以通过虚拟地址来访问物理内存了。那么具体到一个 Linux 进程中,这些内存又是怎么使用的呢?

虚拟内存空间分布

首先,我们需要进一步了解虚拟内存空间的分布情况。最上方的内核空间不用多讲,下方的用户空间内存,其实又被分成了多个不同的段。以 32 位系统为例,我画了一张图来表示它们的关系。



通过这张图你可以看到,用户空间内存,从低到高分别是五种不同的内存段。

- 1. 只读段、包括代码和常量等。
- 2. 数据段、包括全局变量等。
- 3. 堆、包括动态分配的内存、从低地址开始向上增长。
- 4. 文件映射段、包括动态库、共享内存等、从高地址开始向下增长。
- 5. 栈,包括局部变量和函数调用的上下文等。栈的大小是固定的,一般是 8 MB。

在这五个内存段中,堆和文件映射段的内存是动态分配的。比如说,使用 C 标准库的 malloc() 或者 mmap() ,就可以分别在堆和文件映射段动态分配内存。

其实 64 位系统的内存分布也类似,只不过内存空间要大得多。那么,更重要的问题来了,内存究竟是怎么分配的呢?

内存分配与回收

malloc() 是 C 标准库提供的内存分配函数,对应到系统调用上,有两种实现方式,即 brk()和 mmap()。

对小块内存(小于 128K), C 标准库使用 brk() 来分配, 也就是通过移动堆顶的位置来分配内存。这些内存释放后并不会立刻归还系统, 而是被缓存起来, 这样就可以重复使用。

而大块内存(大于 128K),则直接使用内存映射 mmap() 来分配,也就是在文件映射段找一块空闲内存分配出去。

这两种方式, 自然各有优缺点。

brk()方式的缓存,可以减少缺页异常的发生,提高内存访问效率。不过,由于这些内存没有归还系统,在内存工作繁忙时,频繁的内存分配和释放会造成内存碎片。

而 mmap() 方式分配的内存,会在释放时直接归还系统,所以每次 mmap 都会发生缺页异常。在内存工作繁忙时,频繁的内存分配会导致大量的缺页异常,使内核的管理负担增大。 这也是 malloc 只对大块内存使用 mmap 的原因。

了解这两种调用方式后,我们还需要清楚一点,那就是,当这两种调用发生后,其实并没有真正分配内存。这些内存,都只在首次访问时才分配,也就是通过缺页异常进入内核中,再由内核来分配内存。

整体来说,Linux 使用伙伴系统来管理内存分配。前面我们提到过,这些内存在 MMU 中以页为单位进行管理,伙伴系统也一样,以页为单位来管理内存,并且会通过相邻页的合并,减少内存碎片化(比如 brk 方式造成的内存碎片)。

你可能会想到一个问题,如果遇到比页更小的对象,比如不到 1K 的时候,该怎么分配内存呢?

实际系统运行中,确实有大量比页还小的对象,如果为它们也分配单独的页,那就太浪费内存了。

所以,在用户空间,malloc 通过 brk() 分配的内存,在释放时并不立即归还系统,而是缓存起来重复利用。在内核空间,Linux 则通过 slab 分配器来管理小内存。你可以把 slab 看成构建在伙伴系统上的一个缓存,主要作用就是分配并释放内核中的小对象。

对内存来说,如果只分配而不释放,就会造成内存泄漏,甚至会耗尽系统内存。所以,在应用程序用完内存后,还需要调用 free() 或 unmap() ,来释放这些不用的内存。

当然,系统也不会任由某个进程用完所有内存。在发现内存紧张时,系统就会通过一系列机制来回收内存,比如下面这三种方式:

回收缓存,比如使用 LRU(Least Recently Used)算法,回收最近使用最少的内存页面; 回收不常访问的内存,把不常用的内存通过交换分区直接写到磁盘中; 杀死进程,内存紧张时系统还会通过 OOM(Out of Memory),直接杀掉占用大量内存的进程。

其中,第二种方式回收不常访问的内存时,会用到交换分区(以下简称 Swap)。Swap 其实就是把一块磁盘空间当成内存来用。它可以把进程暂时不用的数据存储到磁盘中(这个过程称为换出),当进程访问这些内存时,再从磁盘读取这些数据到内存中(这个过程称为换入)。

所以,你可以发现,Swap 把系统的可用内存变大了。不过要注意,通常只在内存不足时,才会发生 Swap 交换。并且由于磁盘读写的速度远比内存慢,Swap 会导致严重的内存性能问题。

第三种方式提到的 OOM(Out of Memory),其实是内核的一种保护机制。它监控进程的内存使用情况,并且使用 oom_score 为每个进程的内存使用情况进行评分:

- 一个进程消耗的内存越大, oom_score 就越大;
- 一个进程运行占用的 CPU 越多, oom_score 就越小。

这样,进程的 oom_score 越大,代表消耗的内存越多,也就越容易被 OOM 杀死,从而可以更好保护系统。

当然,为了实际工作的需要,管理员可以通过 /proc 文件系统,手动设置进程的 oom_adj,从而调整进程的 oom_score。

oom_adj 的范围是 [-17, 15],数值越大,表示进程越容易被 OOM 杀死;数值越小,表示进程越不容易被 OOM 杀死,其中 -17 表示禁止 OOM。

比如用下面的命令,你就可以把 sshd 进程的 oom_adj 调小为 -16,这样, sshd 进程就不容易被 OOM 杀死。

自复制代码

1 echo -16 > /proc/\$(pidof sshd)/oom_adj

如何查看内存使用情况

通过了解内存空间的分布,以及内存的分配和回收,我想你对内存的工作原理应该有了大概的认识。当然,系统的实际工作原理更加复杂,也会涉及其他一些机制,这里我只讲了最主要的原理。掌握了这些,你可以对内存的运作有一条主线认识,不至于脑海里只有术语名词的堆砌。

那么在了解内存的工作原理之后,我们又该怎么查看系统内存使用情况呢?

其实前面 CPU 内容的学习中,我们也提到过一些相关工具。在这里,你第一个想到的应该是 free 工具吧。下面是一个 free 的输出示例:

自复制代码

- 1 # 注意不同版本的 free 输出可能会有所不同
- 2 \$ free

 3
 total
 used
 free
 shared
 buff/cache
 available

 4
 Mem:
 8169348
 263524
 6875352
 668
 1030472
 7611064

5 Swap: 0 0 6

你可以看到, free 输出的是一个表格, 其中的数值都默认以字节为单位。表格总共有两行六列, 这两行分别是物理内存 Mem 和交换分区 Swap 的使用情况, 而六列中, 每列数据的含义分别为:

第一列, total 是总内存大小;

第二列, used 是已使用内存的大小,包含了共享内存;

第三列、free 是未使用内存的大小;

第四列, shared 是共享内存的大小;

第五列, buff/cache 是缓存和缓冲区的大小;

最后一列, available 是新进程可用内存的大小。

这里尤其注意一下,最后一列的可用内存 available 。available 不仅包含未使用内存,还包括了可回收的缓存,所以一般会比未使用内存更大。不过,并不是所有缓存都可以回收,因为有些缓存可能正在使用中。

不过,我们知道,free 显示的是整个系统的内存使用情况。如果你想查看进程的内存使用情况,可以用 top 或者 ps 等工具。比如,下面是 top 的输出示例:

```
1 # 按下 M 切换到内存排序
2 $ top
4 KiB Mem: 8169348 total, 6871440 free, 267096 used, 1030812 buff/cache
                           0 free,
5 KiB Swap:
              0 total,
                                      0 used. 7607492 avail Mem
7
              PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM
8
  PID USER
                                                    TIME+ COMMAND
              19 -1 122360 35588 23748 S 0.0 0.4 0:32.17 systemd-journal
9 430 root
10 1075 root
              20 0 771860 22744 11368 S 0.0 0.3 0:38.89 snapd
11 1048 root
              20 0 170904 17292 9488 S 0.0 0.2 0:00.24 networkd-dispat
              20 0 78020 9156 6644 S 0.0 0.1 0:22.92 systemd
     1 root
13 12376 azure
              20 0 76632 7456 6420 S 0.0 0.1 0:00.01 systemd
14 12374 root 20 0 107984 7312 6304 S 0.0 0.1 0:00.00 sshd
15 ...
```

top 输出界面的顶端,也显示了系统整体的内存使用情况,这些数据跟 free 类似,我就不再重复解释。我们接着看下面的内容,跟内存相关的几列数据,比如 VIRT、RES、SHR 以及 %MEM 等。

这些数据,包含了进程最重要的几个内存使用情况,我们挨个来看。

VIRT 是进程虚拟内存的大小,只要是进程申请过的内存,即便还没有真正分配物理内存,也会计算在内。

RES 是常驻内存的大小,也就是进程实际使用的物理内存大小,但不包括 Swap 和共享内存。

SHR 是共享内存的大小,比如与其他进程共同使用的共享内存、加载的动态链接库以及程序的代码段等。

%MEM 是进程使用物理内存占系统总内存的百分比。

除了要认识这些基本信息,在查看 top 输出时,你还要注意两点。

第一,虚拟内存通常并不会全部分配物理内存。从上面的输出,你可以发现每个进程的虚拟内存都比常驻内存大得多。

第二,共享内存 SHR 并不一定是共享的,比方说,程序的代码段、非共享的动态链接库,也都算在 SHR 里。当然,SHR 也包括了进程间真正共享的内存。所以在计算多个进程的内存使用时,不要把所有进程的 SHR 直接相加得出结果。

小结

今天,我们梳理了 Linux 内存的工作原理。对普通进程来说,它能看到的其实是内核提供的虚拟内存,这些虚拟内存还需要通过页表,由系统映射为物理内存。

当进程通过 malloc() 申请内存后,内存并不会立即分配,而是在首次访问时,才通过缺页异常陷入内核中分配内存。

由于进程的虚拟地址空间比物理内存大很多,Linux 还提供了一系列的机制,应对内存不足的问题,比如缓存的回收、交换分区 Swap 以及 OOM 等。

当你需要了解系统或者进程的内存使用情况时,可以用 free 和 top 、ps 等性能工具。它们都是分析性能问题时最常用的性能工具,希望你能熟练使用它们,并真正理解各个指标的含义。

思考

最后,我想请你来聊聊你所理解的 Linux 内存。你碰到过哪些内存相关的性能瓶颈?你又是怎么样来分析它们的呢?你可以结合今天学到的内存知识和工作原理,提出自己的观点。

欢迎在留言区和我讨论,也欢迎你把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练,在交流中进步。



新版升级:点击「 💫 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

上一篇 14 Linux 性能优化答疑(二)

下一篇 16 基础篇: 怎么理解内存中的Buffer和Cache?

精选留言(55)



L 22



目前我配合使用《Operating System Concepts》这本书学习此专栏,也是一个不错的选择。此书中的第四部分"Memory Management"对今天这部分内容有较为详细的描述,感兴趣的同学可以去看一下。另外对于TOP命令中输出的内存情况解释,可以认真看一下man手册的内容。如果你动手能力比较强,可以看https://blog.holbertonschool.com/hack-the-virtual-memory-malloc-the-heap-the-program-break/这篇博客,手把手教你使用程… 展开 >

作者回复: 👍 谢谢分享,这篇博客很详细



12 18

[D15打卡]

linux的内存跟windows的很不一样。类linux的系统会尽量使用内存缓存东西,提供运行效率。所以linux/mac显示的free剩余内存通常很小,但实际上被缓存的cache可能很大,并不代表系统内存紧张!

曾经就闹过笑话,看见系统free值很低,怕程序因为oom被系统杀掉,还特意写个c程序去… 展开~

作者回复: 🖕 谢谢分享你的经历。缓存和swap后面都还会细讲



6 9

用户空间malloc不会使用slab机制吧, slab是内核空间的, 对不?

作者回复: 嗯嗯, 是的, 谢谢指出。slab是内核空间的, 只用来管理内核中的小块内存



ਿ 6

请教老师几个问题

1. 当内存紧张时,系统通过三种机制回收内存。第二种换页比较好理解, 但是第一种LRU回 收内存页怎么理解? 回收后的页去哪了?如果直接删除会导致程序出问题吗?

. . .

展开~



ம் 3

倪老师,"Operating Systems Design and Implementation"里面说,大部分页式存储管理,页表是存储到内存里面的,为降低频繁访问内存计算物理地址,引入TLB用于缓存常用映射以提升性能。以现在流行的linux为例,本节课说页表存储在MMU是否还正确呢?

作者回复: MMU全称就是内存管理单元,管理地址映射关系(也就是页表)。但MMU的性能跟CPU 比还是不够快,所以又有了TLB。TLB实际上是MMU的一部分,把页表缓存起来以提升性能。

划时代

心 3

2018-12-24

我的分析步骤:使用top和ps查询系统中大量占用内存的进程,使用cat /proc/[pid]/status和pmap -x pid查看某个进程使用内存的情况和动态变化。

作者回复: 👍



心 2

hmmm,我要提问。老师,我的开发机是macbook。内存是16G。但是经常出现已12G,swap用了3-4G。我平时没用ide就tmux+vim,内存大户就一个dorker和chrome。卡的我不得了,每次都只能重启来缓解。发现有个windowserver占用很多。感觉16G内存开发应该完全够用才对啊,有没有mac下可以禁用swap? 让内存不够的时候优先回收缓存和不常用的内存,而不是滥用swap?

作者回复: MAC还真不了解。接下来还有swap的文章, 到时候可以参考试试



心 2

请教一个问题,使用free命令的时候,看到的buffer、cache和shared有什么区别?

作者回复: 下一期讲 buffer 和 cache



Geek_37593b

2018-12-28

先打卡, 地铁上。

ြ 1

心 1



2018-12-24

倪老师,如果进程间的虚拟内存空间独立,每个进程又有自己的页表,那么进程怎么获知其他进程占用的物理内存情况,怎么防止覆盖其他进程的物理内存块呢?

作者回复: 1. 进程不需要获取其他进程的内存情况

2. 所有进程的内存都是由内核来管理的,内核保证内存的访问安全。比如,访问非法地址时,进程会panic



子轩Zixuan

2018-12-24

L

cpu和内存应该是出问题频率最高的两块内容了,期待内存篇实战

作者回复: 马上就开始 😊



大甜菜

2018-12-24

心 1

malloc本身不会使用slab 只有内核中使用kmalloc才回通过slab分配内存

作者回复: 嗯嗯, 是的, 谢谢指出





怎样去区分一个应用的用户态和内核态。他们在使用内存方面有什么异同。内核的内存空间 不像用户内存空间一样分布吗

作者回复: 进程需要通过系统调用进入内核态,内核空间的分布和管理方法跟用户态也不同,后面的 案例也会提到



ြ

今天讲的很硬核



wahaha

2018-12-24

L

请问,当手动让一个进程暂停后,如何手动让内核立即swap out该进程占用的内存?



wahaha

2018-12-24

老师,请问怎么监控和分析系统的swap指标?如果用了zswap或swap on zram device,能否得到它的压缩和解压的CPU使用情况?



Linuxer

凸 1

2018-12-24

有问题请教,上面提到的段最终是否都是按页映射,段的大小有限制吗?



Linuxer

L

2018-12-24

我所碰到的内存问题有:频繁的缺页中断导致的,内存不足导致的,malloc锁争用导致的,64位系统物理内存还有几十G但是分配内存失败。不知道这些课程会不会都有涉及?

作者回复: 前两个有涉及, 后面两个问题有没有细节? 我可以放在答疑中解答





打卡day16

工作中,发生oom基本都是程序跑的,都甩给研发了~彎

作者回复: 😂





请问老师,用 free 命令查看系统内存,标记为 free 内存大于 available 的内存是什么原因呢?正常来讲,不应该是反过来吗?这个物理机是用来跑 k8s 的,关闭了 swap,这有影响吗?

\$ free...

展开~

作者回复: 这是看错了吧, free 11G < available 100G

数字比较大的时候,建议用 free -g