

AOM LOGISTICS

GROUND TRANSPORT MOBILE

Manuel Utilisateur

Guide d'utilisation de l'application mobile de gestion des missions de transport terrestre

Issue 1 · Rev 0 · 30/05/2026

Réservé aux agents autorisés AIR OCEAN MAROC

Document	AOM-GT-MU-001
Titre	Manuel Utilisateur — Ground Transport Mobile
Version	Issue 1, Révision 0
Date	30/05/2026
Préparé par	Direction des Systèmes d'Information — AOM
Approuvé par	Directeur des Opérations
Classification	Usage Interne — Confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

1.	Introduction et présentation de l'application	3
2.	Installation et premier démarrage	3
3.	Paramétrage initial	4
4.	Gestion des chauffeurs	5
5.	Gestion des véhicules	5
6.	Gestion des passagers (membres d'équipage)	6
7.	Gestion des destinations	7
8.	Création d'une mission	7
9.	Suivi et modification d'une mission	9
10.	Ajout et réorganisation des étapes	10
11.	Notifications WhatsApp	11
12.	Export rapport PDF	12
13.	Notifications push automatiques	13
14.	Sauvegarde des données	13
Anne xe A	Glossaire	14

1. Introduction et présentation de l'application

L'application **AOM Logistics Ground Transport Mobile** est l'outil numérique officiel d'AIR OCEAN MAROC pour la gestion des missions de transport terrestre des membres d'équipage. Elle permet de planifier, suivre et documenter l'ensemble des transferts entre la base AOM, les domiciles des équipages et les aéroports de départ ou d'arrivée.

Fonctionnalité	Description
Gestion des missions	Création, modification, suivi en temps réel du statut
Calcul des distances	Distances routières réelles via API OSRM (OpenStreetMap)
Notifications WhatsApp	Envoi personnalisé aux chauffeurs et passagers
Notifications push	Rappel automatique 15 min avant chaque mission
Export PDF	Rapport des missions avec filtres période / chauffeur / véhicule
Itinéraire Maps	Lien Google Maps avec tous les points de passage
Gestion d'équipage	Fiches chauffeurs, passagers, véhicules, destinations

Compatibilité : Android 8.0 (API 26) et supérieur. Testé sur Samsung Galaxy S22 (Android 16).
Connexion internet requise pour le calcul des distances et l'envoi WhatsApp.

2. Installation et premier démarrage

2.1 Installation depuis le fichier APK

1. Recevoir le fichier **AOM_GT_release.apk** (par email ou partage interne AOM).
2. Sur l'appareil Android, aller dans **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → Activer.
3. Ouvrir le fichier APK depuis le gestionnaire de fichiers.
4. Appuyer sur **Installer** et attendre la fin de l'installation.
5. L'icône **Logistics AOM** apparaît sur l'écran d'accueil.

Note : Au premier lancement, l'application demande l'autorisation d'envoyer des notifications. Appuyer sur **Autoriser** pour activer les rappels automatiques avant mission.

2.2 Données de démonstration

Au premier lancement, l'application charge automatiquement des données initiales : chauffeurs, véhicules, passagers (équipage AOM), destinations (aéroports Maroc) et paramètres par défaut (base AOM Casablanca, vitesse 80 km/h).

3. Paramétrage initial

Accès : **Tableau de bord** → **■ Paramètres** (icône engrenage en haut à droite).

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Base de départ	Localisation de départ de tous les véhicules AOM	Base AOM Casablanca
Vitesse moyenne	Vitesse utilisée pour estimer les durées de trajet	80 km/h
PIN de verrouillage	Code PIN 4-6 chiffres pour sécuriser l'accès	Désactivé

Modifier la base de départ :

1. Taper sur la ligne **Base de départ**.
2. Un panneau s'ouvre depuis le bas avec la liste des destinations enregistrées.
3. Sélectionner la nouvelle base → Un message de confirmation vert s'affiche.

4. Gestion des chauffeurs

Accès : **Tableau de bord** → **Chauffeurs**. La liste affiche tous les chauffeurs actifs avec leur nom et numéro de téléphone.

Action	Comment faire
Ajouter un chauffeur	Bouton + (flottant) → Remplir Nom + Téléphone → Créer
Modifier	Taper sur le chauffeur → Icône crayon → Modifier → Enregistrer
Désactiver	Taper sur le chauffeur → Menu ■ → Désactiver
Format téléphone	+212XXXXXXXXX (avec indicatif pays)

5. Gestion des véhicules

Accès : **Tableau de bord** → **Véhicules**. Chaque fiche véhicule contient la marque, l'immatriculation et la capacité de transport.

Champ	Exemple	Obligatoire
Marque / Modèle	Ford Transit, Mercedes Vito	Oui
Immatriculation	AOM-001	Oui
Capacité	4 à 9 passagers	Oui

6. Gestion des passagers (membres d'équipage)

Les passagers correspondent aux membres de l'équipage AOM (Commandants de bord, Copilotes, Hôteses, Docteurs, Infirmiers). Chaque fiche peut inclure une position GPS de domicile pour optimiser les itinéraires de ramassage.

Champ	Description	Obligatoire
Nom	Nom complet du membre d'équipage	Oui
Rôle / Fonction	CDB, Copilote, Hôtesse, Docteur, Infirmier...	Oui
Téléphone	Numéro WhatsApp (+212...)	Oui
Ville de résidence	Casablanca, Rabat, Mohammedia...	Oui
Position GPS	Coordonnées domicile (optionnel, via carte)	Non

Définir la position GPS :

Dans la fiche passager, appuyer sur **"Définir position sur la carte"**. Une carte OpenStreetMap s'ouvre. Appuyer longuement sur la carte pour placer le marqueur à la position exacte du domicile, puis valider. Les coordonnées WGS84 s'affichent dans la fiche.

7. Gestion des destinations

Les destinations sont les lieux nommés utilisables dans les missions : aéroports, bases, centres-villes.
Accès : **Tableau de bord** → **Destinations**.

Destination	Code OACI	Ville
Aéroport Mohammed V Casablanca	GMMN	Casablanca
Aéroport Rabat-Salé	GMME	Rabat-Salé
Aéroport Benslimane	GMMB	Benslimane
Aéroport Marrakech Menara	GMMX	Marrakech
Aéroport Fès-Saïss	GMFF	Fès
Aéroport Tanger Ibn Battouta	GMTT	Tanger
Base AOM Casablanca	BASE	Casablanca
Casablanca Centre	CASA	Casablanca

8. Création d'une mission

Accès : **Bouton "Nouvelle mission"** (bas de l'écran d'accueil, icône +).

Champs à remplir :

Champ	Description	Obligatoire
Référence	Ex. : AOM-2026-352 (pré-rempli, modifiable)	Oui
Type	DÉPART (vers aéroport) ou ARRIVÉE (depuis aéroport)	Oui
Date et heure	Date/heure prévue de la mission	Oui
Chauffeur	Sélection depuis la liste des chauffeurs actifs	Oui
Véhicule	Sélection depuis la liste des véhicules actifs	Oui
Destination	Aéroport ou lieu de destination	Oui
Retour à la base	Inclure le retour base dans l'itinéraire	Non
Passagers	Sélection + lieu de prise en charge + GPS optionnel	Non
Notes	Informations complémentaires libres	Non

Ajouter des passagers :

1. Dans la section Passagers, appuyer sur **Ajouter**.
2. Sélectionner le membre de l'équipage dans la liste.
3. Saisir ou modifier le lieu de prise en charge (pré-rempli avec la ville de résidence).

4. Optionnel : appuyer sur **"Choisir sur la carte"** pour positionner le pickup précisément.
5. Répéter pour chaque passager.

Calcul automatique :

À la validation, l'application calcule automatiquement via l'API **OSRM (OpenStreetMap)** : les distances routières réelles entre chaque étape, la durée estimée de chaque tronçon, la distance totale, et génère un lien **Google Maps** avec tous les arrêts visibles.

Fallback réseau : Si l'appareil n'a pas accès à internet lors de la création, les distances sont calculées par la formule Haversine (vol d'oiseau × 1.25). Le recalcul OSRM se fera automatiquement lors de la prochaine modification.

9. Suivi et modification d'une mission

9.1 Statuts de mission

Statut	Signification	Actions disponibles
■ PLANIFIÉE	Mission créée, en attente de départ	Modifier, Démarrer, Annuler
■ EN COURS	Mission en cours d'exécution	Modifier étapes, Terminer, Annuler
■ TERMINÉE	Mission accomplie	Consultation uniquement
■ ANNULÉE	Mission annulée	Consultation uniquement

9.2 Modifier une mission

Une mission PLANIFIÉE ou EN COURS peut être modifiée intégralement : appuyer sur le menu ■ → **Modifier la mission**. Tous les champs sont modifiables (chauffeur, véhicule, date, passagers, destination). Les distances et le lien Maps sont recalculés automatiquement.

Attention : Marquer une mission comme "Terminée" pour une mission dont la date est dans le futur nécessite une confirmation explicite.

10. Ajout et réorganisation des étapes

Sur une mission PLANIFIÉE ou EN COURS, la section **Itinéraire** dispose d'un bouton "+ Ajouter étape". Cette fonctionnalité permet d'insérer un point de passage supplémentaire sans recréer toute la mission.

10.1 Ajouter une étape

1. Ouvrir la mission → Section **Itinéraire** → **" + Ajouter étape "**.
2. Choisir le mode : • **Lieu enregistré** : rechercher parmi les destinations AOM • **Nouveau lieu** : saisir nom + ville + GPS optionnel
3. Sélectionner la **position dans l'itinéraire** (avant ou après chaque étape existante).

4. Appuyer sur "**Ajouter cette étape**".
5. Les distances sont recalculées automatiquement via OSRM.

10.2 Réorganiser les étapes

Chaque étape PICKUP affiche deux boutons ▲ et ▼ pour la monter ou la descendre dans l'ordre de l'itinéraire. La destination et le retour base restent fixes en fin d'itinéraire. Après chaque déplacement, les distances sont recalculées.

10.3 Supprimer une étape

Appuyer sur l'icône × rouge sur l'étape à supprimer → confirmer → les distances du tronçon adjacent sont recalculées.

11. Notifications WhatsApp

L'application génère des messages WhatsApp personnalisés pour le chauffeur et chaque passager. Les messages incluent les détails de la mission, l'itinéraire et le lien Google Maps.

11.1 Envoyer à Tous

Le bouton "**Envoyer à Tous**" (vert, à côté de Google Maps) ouvre un panneau listant tous les destinataires avec un bouton Envoyer individuel pour chacun. Appuyer sur chaque bouton ouvre directement la conversation WhatsApp correspondante avec le message pré-rempli.

11.2 Envoi individuel

Dans la section "**Notifications WhatsApp**", chaque destinataire dispose : • Bouton **WhatsApp** (vert) → ouvre directement la conversation • Bouton **Copier** → copie le message dans le presse-papiers

Destinataire	Contenu du message
Chauffeur	Référence mission, date, véhicule, liste des passagers avec points de pickup, itinéraire complet, lien Maps
Passager	Référence, date, destination, lieu de prise en charge, nom du chauffeur, téléphone chauffeur, immatriculation véhicule

12. Export rapport PDF

Accès : **Tableau de bord** → **Icône PDF** (en haut à droite) ou depuis la barre de navigation.

1. Définir la **période** : date de début et/ou date de fin.
2. Filtrer par **Chauffeur** (optionnel).
3. Filtrer par **Véhicule** (optionnel).
4. L'aperçu affiche en temps réel le nombre de missions et le total km.
5. Appuyer sur "**Générer PDF**" → le rapport s'ouvre dans le visualiseur natif Android.
6. Partager via WhatsApp, email, Google Drive, imprimer, etc.

Le rapport PDF contient :

- En-tête : logo AOM Logistics + date de génération + filtres appliqués
- Résumé statistique : total missions, planifiées, en cours, terminées, annulées, distance totale
- Tableau détaillé : référence, date, type, chauffeur, véhicule, destination, distance, statut
- Pied de page : numérotation des pages + mention confidentielle

13. Notifications push automatiques

L'application planifie automatiquement une notification push sur l'appareil **15 minutes avant l'heure prévue** de chaque mission.

Événement	Comportement notification
-----------	---------------------------

Création mission	Rappel planifié à H-15 min
Modification mission	Rappel replanifié à la nouvelle heure H-15 min
Mission annulée	Rappel annulé automatiquement
Mission terminée	Rappel annulé automatiquement
Mission passée (H-15 déjà passé)	Pas de notification

Fuseau horaire : Africa/Casablanca (UTC+1). La permission "Envoyer des notifications" doit être accordée au premier lancement.

14. Sauvegarde des données

Accès : **Paramètres** → **Sauvegarde** → **Exporter les données**. Un fichier JSON est généré avec l'ensemble des données (missions, chauffeurs, véhicules, passagers, paramètres). Ce fichier peut être sauvegardé sur Google Drive ou envoyé par email.

Données locales : Toutes les données sont stockées localement sur l'appareil dans une base SQLite sécurisée. Aucune donnée n'est transmise à des serveurs externes, à l'exception des requêtes OSRM pour le calcul des distances (coordonnées GPS uniquement, anonymisées) et des liens WhatsApp (traitement côté WhatsApp).

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
AOM	AIR OCEAN MAROC — Opérateur aérien basé à Casablanca
Mission	Trajet organisé pour le transport d'équipages entre la base et les aéroports
PICKUP	Point de prise en charge d'un passager lors d'une mission
OSRM	Open Source Routing Machine — moteur de calcul d'itinéraires OpenStreetMap
WGS84	World Geodetic System 1984 — système de coordonnées GPS utilisé mondialement
APK	Android Package — format de fichier d'installation application Android
DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile — autorité de tutelle au Maroc
WhatsApp	Application de messagerie utilisée pour les notifications d'équipage

Document propriété exclusive d'AIR OCEAN MAROC. Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite de la Direction.