

# **Nginx**

# 一、 Nginx 介绍

# 1 Nginx 简介

*Nginx* (engine x) 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务。Nginx 是由伊戈尔·赛索耶夫为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点(俄文: Рамблер)开发的,第一个公开版本 0.1.0 发布于 2004 年 10 月 4 日。

Nginx 是一个很强大的高性能 Web 和反向代理服务,它具有很多非常优越的特性:在连接高并发的情况下,Nginx 是 Apache 服务不错的替代品: Nginx 在美国是做虚拟主机生意的老板们经常选择的软件平台之一。


# 2 Nginx 作用

- 2.1http 协议代理
- 2.2 搭建虚拟主机
- 2.3服务的反向代理
- 2.4在反向代理中配置集群的负载均衡

# 二、代理方式

## 1 正向代理


正向代理,意思是一个位于客户端和原始服务器(origin server)之间的服务器,为了从原始服务器取得内容,客户端向代理发送一个请求并指定目标(原始服务器),然后代理向原始服务器转交请求并将获得的内容返回给客户端。客户端才能使用正向代理。





## 2 反向代理

反向代理(Reverse Proxy)方式是指以代理服务器来接受 internet 上的连接请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,并将从服务器上得到的结果返回给 internet 上请求连接的客户端,此时代理服务器对外就表现为一个反向代理服务器。



# 3 二者之间的区别

位置不同

正向代理,架设在客户机和目标主机之间;


反向代理,架设在服务器端;

代理对象不同

正向代理,代理客户端,服务端不知道实际发起请求的客户端;

反向代理,代理服务端,客户端不知道实际提供服务的服务端;





# 三、 安装 Nginx

# 1 将 Nginx 安装包上传到 Linux 中

使用的 Nginx 版本为 nginx-1.8.0.tar.gz

# 2 nginx 安装环境

nginx 是 C 语言开发,建议在 linux 上运行,本视频使用 Centos6.5 作为安装环境。

#### ■ gcc

安装 nginx 需要先将官网下载的源码进行编译,编译依赖 gcc 环境,如果没有 gcc 环境,需要安装 gcc: yum install gcc-c++

#### ■ PCRE

PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)是一个 Perl 库,包括 perl 兼容的正则表达式库。nginx 的 http 模块使用 pcre 来解析正则表达式,所以需要在 linux 上安装 pcre 库。

#### yum install -y pcre pcre-devel

注: pcre-devel 是使用 pcre 开发的一个二次开发库。nginx 也需要此库。

■ zlib



zlib 库提供了很多种压缩和解压缩的方式, nginx 使用 zlib 对 http 包的内容进行 gzip, 所以需要在 linux 上安装 zlib 库。

#### yum install -y zlib zlib-devel

#### openssl

OpenSSL 是一个强大的安全套接字层密码库,囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及 SSL 协议,并提供丰富的应用程序供测试或其它目的使用。

nginx 不仅支持 http 协议,还支持 https(即在 ssl 协议上传输 http),所以需要在 linux 安装 openssl 库。

yum install -y openssl openssl-devel

### 3 编译安装

解压: tar -zxvf nginx-1.8.0.tar.gz

进入到 nginx 的根目录 cd nginx-1.8.0

## 3.1配置安装参数

./configure

参数设置如下:

./configure \

- --prefix=/usr/local/nginx \
- --pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \
- --lock-path=/var/lock/nginx.lock \
- --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
- --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
- --with-http\_gzip\_static\_module \
- --http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client \
- --http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy \
- --http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi \
- --http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi \
- --http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi

注意:上边将临时文件目录指定为/var/temp/nginx,需要在/var 下创建 temp 及 nginx 目录

### 3.2编译安装

编译: make



编译安装 make install

# 四、 操作 Nginx

## 1 启动 nginx

cd /usr/local/nginx/sbin/

./nginx

注意: 执行./nginx 启动 nginx, 这里可以-c 指定加载的 nginx 配置文件, 如下:

./nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

如果不指定-c, nginx 在启动时默认加载 conf/nginx.conf 文件,此文件的地址也可以在编译安装 nginx 时指定./configure 的参数(--conf-path= 指向配置文件(nginx.conf))

## 2 停止 nginx

方式 1, 快速停止:

cd /usr/local/nginx/sbin

./nginx -s stop

此方式相当于先查出 nginx 进程 id 再使用 kill 命令强制杀掉进程。

方式 2, 完整停止(建议使用):

cd /usr/local/nginx/sbin

./nginx -s quit

此方式停止步骤是待 nginx 进程处理任务完毕进行停止。

# 3 重启 nginx

方式 1, 先停止再启动(建议使用):

对 nginx 进行重启相当于先停止 nginx 再启动 nginx,即先执行停止命令再执行启动命令。如下:

./nginx -s quit

./nginx

方式 2, 重新加载配置文件:

当 nginx 的配置文件 nginx.conf 修改后,要想让配置生效需要重启 nginx,使用-s reload 不用先停止 nginx 再启动 nginx 即可将配置信息在 nginx 中生效,如下:

./nginx -s reload

### 4 测试

nginx 安装成功,启动 nginx,即可访问虚拟机上的 nginx Nginx 默认的是侦听 80 端口






# 五、 Nginx 的使用

## 1 配置虚拟主机

## 1.1虚拟主机介绍

虚拟主机是一种特殊的软硬件技术,它可以将网络上的每一台计算机分成多个虚拟主机,每个虚拟主机可以独立对外提供 www 服务,这样就可以实现一台主机对外提供多个web 服务,每个虚拟主机之间是独立的,互不影响的。

虚拟主机技术是互联网服务器采用的节省服务器硬件成本的技术,虚拟主机技术主要应用于 HTTP (Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)服务,将一台服务器的某项或者全部服务内容逻辑划分为多个服务单位,对外表现为多个服务器,从而充分利用服务器硬件资源。





# 1.2 Nginx 的虚拟主机配置方式

Nginx 支持三种类型的虚拟主机配置

- 1. 基于 IP 的虚拟主机
- 2. 基于端口的虚拟主机
- 3. 基于域名的虚拟主机

### 1.2.1 基于 IP 的虚拟主机配置方式

### 1.2.1.1 需求

一台 Linux 服务器绑定两个 ip:192.168.70.144、192.168.70.188 访问不同的 ip 请求不同的 html 目录,即:

访问 http://192.168.70.144 将访问 "html144" 目录下的 html 网页访问 http://192.168.70.188 将访问 "html188" 目录下的 html 网页

### 1.2.1.2 创建 HTML 目录

```
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 01:49 conf
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 20:38 html
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 01:50 sbin
[root@localhost nginx]# cp html/ html144 -r
[root@localhost nginx]# cp html/ html188 -r
[root@localhost nginx]#
```

#### 1.2.1.3 Linux 绑定多 IP

Linux 操作系统允许绑定多 IP。使用 IP 别名的方式,在一块物理网卡上可以绑定多个 IP 地址。这样就能够在使用单一网卡的同一个服务器上运行多个基于 IP 的虚拟主机。但是在绑定多 IP 时需要将动态的 IP 分配方式修改为静态的指定 IP

#### 1.2.1.3.1 将动态 IP 修改为静态 IP

cd /etc/sysconfig/network-scripts

IPADDR=192.168.10.144 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.10.2 DNS1=114.114.114.114

#### 1.2.1.3.2 IP 绑定

将/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 文件复制一份, 命名为 ifcfg-eth0:1

修改其中内容:

DEVICE=eth0:1

IPADDR=192, 168, 70, 188



其他项不用修改 重启系统

### 1.2.1.4 修改 Nginx 的配置文件完成基于 IP 的虚拟主机配置

Nginx 的配置文件 nginx.conf

如上述配置文件所示,主要由 6 个部分组成: main: 用于进行 nginx 全局信息的配置 events: 用于 nginx 工作模式的配置 http: 用于进行 http 协议信息的一些配置 server: 用于进行服务器访问信息的配置 location: 用于进行访问路由的配置 upstream: 用于进行负载均衡的配置

#### Nginx.conf

```
user root;
worker processes 1;
#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
#pid
             logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
}
http {
    include
                   mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                          ""$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"";
    #access_log logs/access.log main;
    sendfile
                     on;
    #tcp_nopush
                      on;
```



```
#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;
#gzip on;
#一个 Server 就是一个虚拟主机
server {
   listen
             80;
#为虚拟机指定 IP 或者是域名
   server_name 192.168.70.144;
#主要配置路由访问信息
   location / {
   #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
      root html144;
   #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
      index index.html index.htm;
   }
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root html;
   }
}
#一个 Server 就是一个虚拟主机
server {
   listen
             80;
#为虚拟机指定 IP 或者是域名
   server_name 192.168.70.188;
#主要配置路由访问信息
   location / {
   #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
      root
            html188;
   #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
      index index.html index.htm;
   }
   error_page
            500 502 503 504 /50x.html;
```



## 1.2.2 基于端口的虚拟主机配置方式

#### 1.2.2.1 需求

Nginx 对提供 8080 与 9090 两个端口的监听服务 请求 8080 端口则访问 html8080 目录下的 index.html 请求 9090 端口则访问 html9090 目录下的 index.html

### 1.2.2.2 创建 HTML 目录

```
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:04 conf
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:52 html
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html144
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html188
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:52 sbin
[root@localhost nginx]# cp html html8080 -r
[root@localhost nginx]# cp html html9090 -r
```

### 1.2.2.3 修改 Nginx 的配置文件完成基于端口的虚拟主机配置

#### Nginx.conf

```
user root;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid logs/nginx.pid;

events {
    worker_connections 1024;
}
```



```
http {
   include
                mime.types;
   default_type application/octet-stream;
   #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
   #
                      ""$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"";
   #access_log logs/access.log main;
   sendfile
                  on;
   #tcp_nopush
                   on;
   #keepalive_timeout 0;
   keepalive_timeout 65;
   #gzip on;
   #一个 Server 就是一个虚拟主机
   server {
       listen
                   80;
   #为虚拟机指定 IP 或者是域名
       server_name 192.168.70.144;
   #主要配置路由访问信息
       location / {
       #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
                  html144;
       #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
           index index.html index.htm;
       }
                   500 502 503 504 /50x.html;
       error_page
       location = /50x.html {
           root
                  html;
       }
   }
   #一个 Server 就是一个虚拟主机
   server {
```



```
listen
             80;
#为虚拟机指定 IP 或者是域名
   server_name 192.168.70.188;
#主要配置路由访问信息
   location / {
   #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
      root html188;
   #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
      index index.html index.htm;
   }
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root html;
   }
}
#一个 Server 就是一个虚拟主机 基于端口
server {
   listen
          8080;
#为虚拟机指定 IP 或者是域名
   server_name 192.168.70.188;
#主要配置路由访问信息
   location / {
   #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
      root html8080;
   #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
      index index.html index.htm;
   }
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root html;
   }
}
#一个 Server 就是一个虚拟主机
server {
```



```
9090;
      listen
   #为虚拟机指定 IP 或者是域名
       server_name 192.168.70.188;
   #主要配置路由访问信息
      location / {
      #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
          root html9090;
      #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
          index index.html index.htm;
      }
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
          root html;
      }
   }
}
```

# 1.2.3 基于域名的虚拟主机配置方式

#### 1.2.3.1 需求

两个域名指向同一个 nginx 服务器,用户访问不同的域名时显示不同的内容。域名规划:

- 1, www.bjsxt.com
- 2, www.itbaizhan.cn

#### 1.2.3.2 创建 HTML 目录



```
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:04 conf
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:52 html
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html144
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html188
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:25 html8080
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:25 html9090
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:52 sbin
[root@localhost nginx]# cp html html-bjsxt -r
[root@localhost nginx]# cp html html-itbaizhan -r
[root@localhost nginx]# ll
total 36
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:04 conf
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:52 html
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html144
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 22:54 html188
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:25 html8080
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 18 23:25 html9090
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 19 00:06 html-bjsxt
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 19 00:06 html-itbaizhan
drwxr-xr-x, 2 root root 4096 Sep 18 22:52 sbin
```

### 1.2.3.3 修改 windows 的 hosts 文件配置域名与 ip 的映射

文件路径: C:\Windows\System32\drivers\etc



#### 1.2.3.4 修改 Nginx 的配置文件完成基于域名的虚拟主机配置

#### nginx.conf

```
server {
    listen 80;
    #为虚拟机指定 IP 或者是域名
    server_name test.bjsxt.com;

#主要配置路由访问信息
    location / {
        #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
        root html-bjsxt;
        #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
```



```
index index.html index.htm;
   }
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
       root html;
   }
}
#一个 Server 就是一个虚拟主机
server {
   listen
              80;
#为虚拟机指定 IP 或者是域名
   server_name test.itbaizhan.cn;
#主要配置路由访问信息
   location / {
   #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
       root html-itbaizhan;
   #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
       index index.html index.htm;
   }
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
       root
             html;
   }
```

# 2 Nginx 中配置服务的反向代理

## 2.1需求

安装两个 tomcat 服务,通过 nginx 反向代理。 本案例中使用两台虚拟机演示。 tomcat 安装到 192.168.70.143 环境中。端口为 8080 与 9090 Nginx 安装在 192.168.70.144 环境中



### 2.2 安装环境

## 2.3 安装 tomcat

```
[root@localhost temp]# cp apache-tomcat-7.0.47 /usr/local/n-tomcat1 -r
[root@localhost temp]# cp apache-tomcat-7.0.47 /usr/local/n-tomcat2 -r
```

### 2.4配置 tomcat

### 2.4.1 修改端口

```
-rw-----. 1 root root 12321 Sep 19 00:39 catalina.policy
-rw-----. 1 root root 6029 Sep 19 00:39 catalina.properties
-rw-----. 1 root root 1394 Sep 19 00:39 context.xml
-rw-----. 1 root root 3288 Sep 19 00:39 logging.properties
-rw-----. 1 root root 6435 Sep 19 00:39 server.xml
-rw-----. 1 root root 1530 Sep 19 00:39 tomcat-users.xml
-rw----. 1 root root 162905 Sep 19 00:39 web.xml
[root@localhost conf]# vim server.xml
```

### 2.4.2 修改首页内容

```
[root@localhost webapps]# cd ROOT/
[root@localhost ROOT]# ll

total 200

-rw-r--r-. 1 root root 17811 Sep 19 00:39 asf-logo.png
-rw-r--r-. 1 root root 5866 Sep 19 00:39 asf-logo-wide.gif
-rw-r--r-. 1 root root 713 Sep 19 00:39 bg-button.png
-rw-r--r-. 1 root root 1918 Sep 19 00:39 bg-middle.png
-rw-r--r-. 1 root root 1392 Sep 19 00:39 bg-nav-item.png
-rw-r--r-. 1 root root 1401 Sep 19 00:39 bg-nav.png
-rw-r--r-. 1 root root 3103 Sep 19 00:39 bg-upper.png
-rw-r--r-. 1 root root 3376 Sep 19 00:39 build.xml
-rw-r--r-. 1 root root 21630 Sep 19 00:39 favicon.ico
-rw-r--r-. 1 root root 12308 Sep 19 00:39 index.jsp
-rw-r--r-. 1 root root 5576 Sep 19 00:39 RELEASE-NOTES.txt
-rw-r--r-. 1 root root 503 Sep 19 00:39 tomcat.css
-rw-r--r-. 1 root root 503 Sep 19 00:39 tomcat.gif
-rw-r--r-. 1 root root 2376 Sep 19 00:39 tomcat.png
-rw-r--r-. 1 root root 4096 Sep 19 00:39 tomcat.svg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Sep 19 00:39 WEB-INF
[root@localhost ROOT]# vim index.jsp
```

# 2.5配置 Nginx 实现服务的反向代理



```
user root;
worker_processes 1;
#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
#pid
           logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
}
http {
    include
            mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile
                  on;
    keepalive_timeout 65;
    upstream tomcat_server1{
    server 192.168.70.143:8080;
    upstream tomcat_server2{
    server 192.168.70.143:9090;
    }
    server {
        listen
                   80;
    #为虚拟机指定 IP 或者是域名
        server_name test.bjsxt.com;
    #主要配置路由访问信息
        location / {
        #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
            proxy_pass http://tomcat_server1;
        #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
```



```
index index.html index.htm;
       }
       error_page
                 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
           root
                 html;
       }
   }
    #一个 Server 就是一个虚拟主机
    server {
       listen
                  80;
    #为虚拟机指定 IP 或者是域名
       server_name test.itbaizhan.cn;
    #主要配置路由访问信息
       location / {
       #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
           proxy_pass http://tomcat_server2;
       #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
           index index.html index.htm;
       }
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
           root
                 html;
       }
   }
}
```

# 2.6在反向代理中配置负载均衡

# 2.6.1 什么是负载均衡

负载均衡建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展 网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵



活性和可用性。

负载均衡,英文名称为 Load Balance,<mark>其意思就是分摊到多个操作单元上进行执行</mark>,例如 Web 服务器、FTP 服务器、企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等,从而共同完成工作任务。

## 2.6.2 Nginx 负载均衡策略

#### 2.6.2.1 轮询(默认)

每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器 down 掉,能自动剔除。

### 2.6.2.2 指定权重

指定轮询几率,weight 和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的情况。

```
upstream backserver {
server 192.168.0.14 weight=10;
server 192.168.0.15 weight=10;
}
```

#### 2.6.2.3 IP 绑定 ip\_hash

每个请求按访问 ip 的 hash 结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决 session 的问题。

```
upstream backserver {
ip_hash;
server 192.168.0.14:88;
server 192.168.0.15:80;
}
```

### 2.6.3 需求

nginx 作为负载均衡服务器,用户请求先到达 nginx, 再由 nginx 根据负载配置将请求转发至 tomcat 服务器。

nginx 负载均衡服务器: 192.168.70.144 tomcat1 服务器: 192.168.70.143:8080 tomcat2 服务器: 192.168.70.143:9090



## 2.6.4 Nginx 的集群配置

```
节点说明:
   在 http 节点里添加:
   #定义负载均衡设备的 Ip 及设备状态
   upstream myServer {
    server 127.0.0.1:9090 down;
    server 127.0.0.1:8080 weight=2;
    server 127.0.0.1:6060;
    server 127.0.0.1:7070 backup;
   }
   在需要使用负载的 Server 节点下添加
   proxy_pass http://myServer;
   upstream 每个设备的状态:
   down 表示单前的 server 暂时不参与负载
   weight 默认为 1.weight 越大,负载的权重就越大
   fail_timeout:次失败后,暂停的时间 默认 10s
   max_fails:允许请求失败的次数默认为 1.当超过最大次数时,返回
   backup: 其它所有的非 backup 机器 down 或者忙的时候,请求 backup 机器。所以这台
机器压力会最轻。
```

#### nginx.conf

```
user root;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid logs/nginx.pid;

events {
worker_connections 1024;
```



```
}
http {
    include
                mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile
                  on;
    keepalive_timeout 65;
    upstream tomcat_server1{
    server 192.168.70.143:8080 weight=10;
    server 192.168.70.143:9090 weight=2;
    server {
        listen
                   80;
    #为虚拟机指定 IP 或者是域名
        server_name test.bjsxt.com;
    #主要配置路由访问信息
        location / {
        #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
            proxy_pass http://tomcat_server1;
        #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
            index index.html index.htm;
        }
        error_page
                  500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
            root
                  html;
        }
    }
}
```



## 3 http 协议代理

由于 ftp 服务器是基于 ftp 协议处理的。那么现在我想在外部访问该图片,是没有办法访问的。他是不能处理 http 协议的。所以我们需要拥有一个能够处理 http 协议代理服务器。其实就是使用了 Nginx 的虚拟主机的方式。

#### 3.1需求

使用 Nginx 的基于域名的虚拟主机的方式来完成在 KindEditor 中添加图片时的图片回显处理。

nginx: 192.168.70.144 VSFTPD: 192.168.70.144

注意: nginx 与 VSFTPD 必须安装到同一个环境中。

## 3.2解决 KindEditorDemo 项目中图片回显的问题

## 3.2.1 修改系统的 hosts 文件

192.168.70.144 img.bjsxt.com

# 3.2.2 修改项目的 resource.properties 文件

FTP HOST=192.168.70.144

FTP\_PORT=21

FTP\_USERNAME=ftpuser

FTP\_PASSWORD=ftpuser

FTP BASEPATH=/home/ftpuser/

HTTP\_BASE\_PATH=http://img.bjsxt.com

# 3.2.3 修改 nginx.conf

user root;

worker\_processes 1;



```
#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
#pid
           logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
}
http {
    include
                mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile
                  on;
    keepalive_timeout 65;
    server {
        listen
                   80;
    #为虚拟机指定 IP 或者是域名
        server_name img.bjsxt.com;
    #主要配置路由访问信息
        location / {
        #用于指定访问根目录时,访问虚拟主机的 web 目录
            root /home/ftpuser/;
        #在不指定访问具体资源时,默认的展示资源的列表
            index index.html index.htm;
        }
                   500 502 503 504 /50x.html;
        error_page
        location = /50x.html {
            root
                  html;
        }
    }
```



}

### 3.2.4 测试



