# ایک $ext{T}_{\mathrm{E}}$ ایک نورمانهای بدوی $ext{T}_{\mathrm{E}}$

سیستم  $T_{\rm E}X$  با افزودن ویژگیهای لازم برای پردازش متون فارسی به برنامهٔ  $T_{\rm E}X$  تولید شده است. این ویژگیها به دو دسته تقسیم می شوند:

- ۱) لوازم پردازش متن و ساختارهای راست به چپ و چپ به راست.
  - ۲) تعامل با كاربران به زبان فارسى.

در ادامه چگونگی عملکرد هریک از این دو دسته تشریح می شود.

## ۰-۱-۱ لوازم پردازش راست به چپ

اگر متن فارسی صرفاً راست به چپ بود، نیازی به تغییر  $T_EX$  وجود نداشت، چون کافی بود متن حروفچینی شده در خروجی به اندازهٔ نیم صفحه دوران پیدا کند تا تغییر جهت حاصل گردد. ولی متن فارسی دوجهته است، به این معنی که جهت خواندن کلمات از راست به چپ است ولی اعداد در این زبان از چپ به راست خوانده می شوند. و در دوران کنونی، که آثار ترجمهای فراوان است، چه بسیار عباراتی که از زبانهای چپ به راست داخل متن فارسی قرار می گیرد. علاوه بر اینها در متون علمی نیز فرمولهای ریاضی، مطابق با نمایش استاندارد جهانی، از چپ به راست ظاهر می شوند.

بنابراین برای پردازش متن فارسی لازم است تمهیداتی برای حروفچینی و حتی صفحه بندی دوجهته تعبیه شود. لوازمی که در  $\operatorname{TE} X$ -برای این منظور فراهم شده است عبارتند از:

#### فرمانهای تعیین جهت

با فرمانهای \شروعراست، \پایانراست، \شروعچپ و \پایانچپ می توان ابتدا و انتهای متون چپ براست و راست بچپ را مشخص کرد. این فرمانها می توانند، با هر ترکیبی، به صورت تودرتو به کار گرفته شوند.

### سوئیچهای کنترل جهت

هر چند با به کار گرفتن فرمانهای فوق می توان متون دوجهته را با  $T_E$ -ایّ پردازش کرد، ولی تهیهٔ متن ورودی که با این فرمانها عجین شده باشد به سادگی میسر نیست و علاوه بر نیاز به درک تجریدی، تمرکز قابل توجّهای نیز می طلبد. از طرفی در اکثر قریب به اتفاق موارد جهت متن را می توان براساس

نویسه های متن ورودی، با تعریف مجموعهٔ نویسه هایی مناسب، به صورت خودکار تشخیص داد. به این منظور در T<sub>E</sub>X-بایک سوئیچهایی تعریف شده است که بر اساس آنها میزان تشخیص خودکار جهت متن کنترل می شود. این سوئیچها عبارتند از:

جهت متن و قلم جاری: TEX در هر لحظه یک قلم جاری دارد که نویسه های معمولی را با آن قلم حروفچینی میکند. ولی TEX-آپ می تواند دو قلم جاری داشته باشد و نویسه های فارسی را با یک قلم و نویسه های لاتین را با قلم دیگر حروفچینی کند. علاوه بر این TEX-آپ می تواند فرمانهای تعیین جهت را، بر حسب نویسه های فارسی و یا لاتین، به صورت خودکار به متن اضافه کند. چگونگی استفاده از این قابلیتها به مقدار فرمان \چپراستجاری، که یک پارامتر عددی است، بستگی دارد. این پارامتر دو بیت کنترلی دارد که اولی \جهتیابیخودکار و دومی اقدامیابیخودکار را مشخص میکند. چهار مقدار معتبر این پارامتر با فرمانهای زیر تعیین می شود:

شرح	نام فرمان	مقدار
برای متن صرفاً چپ براست	\چپراستدستى	o
برای متن دو جهته و یک قلم جاری	\جهتيابيخودكار	١
برای متن یک جهته ولی با دو قلم جاری	\قـلـميـابـىخودكار	٢
برای متن دو جهته و دو قلم جاری	\چپراستخودكار	٣

توجه داشته باشید که فرمان \چپراستجاری را فقط می توان به عنوان یک عدد به کار گرفت و تغییر مقدار آن صرفاً با فرمانهای فوق امکانیذیر است.

در صورتی که اجهتیابیخودکار باشد، نویسههای و تا ۱۲۷ به عنوان نویسههای چپ براست و نویسههای ۱۲۸ تا ۱۲۸ به عنوان نویسههای راست بچپ فرض می شوند و بر اساس این مشخصه جهت حروفچینی مشخص می شود. مثلاً اگر جهت حروفچینی راست بچپ باشد ز نویسهای با شمارهٔ ۹۷ دیده شود جهت حروفچینی چپ براست خواهد شد، و این وضعیت ادامه خواهد داشت، تا نویسهای با شمارهٔ بیش از ۱۲۷ دیده شود و در اینصورت جهت حروفچینی دوباره راست بچپ خواهد شد.

جهت سطرها در صفحه  $T_{\rm E}X$  سطرها را در صفحه از چپ به راست تنظیم میکند. یعنی اگر طول سطرها متفاوت باشد ابتدای همهٔ آنها در سمت چپ قرار میگیرد و سمت راست آنها نامنظم خواهد بود.  $T_{\rm E}X$  می تواند سطرها را در صفحه هم از چپ و هم از راست تنظیم نماید.

چگونگی این عمل به مقدار پارامتر عددی \جهتکادرجاری بستگی دارد. مقادیر این پارامتر با فرمانهای \کادروازراست و \کادروازچپ مشخص می شوند. محدودهٔ تأثیر این فرمانها کادروی جاری است. یعنی اگر کادروهای متداخلی وجود داشته باشد این فرمانها فقط در کادرویی اثر میکنند که در آن ظاهر شده باشند. اگر هیچیک از دو فرمان فوق مشخص نشود \کادروازچپ فرض می شود.

تنظیم جهت کادروها معمولاً، در متنهای عادی، همهٔ کادروها در یک جهت تنظیم می شوند و کاربر مایل است یک بار جهت همهٔ کادروها را تعیین کند. پارامتر استظیم جهت کادرو، که یک پارامتر عددی است جهت همهٔ کادروها را به شرح زیر مشخص میکند:

- مقدار کوچکتر از صفر این پارامتر به این معنی است که همهٔ کادرو از چپ تنظیم شوند.
- مقدار بزرگتر از صفر این پارامتر به این معنی است که همهٔ کادرو از راست تنظیم شوند.
- مقدار بزرگتر از یک این پارامتر به این معنی است که علاوه بر اینکه همهٔ کادرو از راست تنظیم شوند، پارامتر \فاصله۱نتهای سطر در سمت راست و پارامتر \فاصله۱نتهای سطر در سمت چپ قرار گیرد.
- بدیهی است که اگر مقدار این پارامتر صفر باشد جهت کادرو بر اساس پارامتر ۱ جهتکادروی جاری تنظیم می شود.

ذکر این نکته ضروری است که همیشه می توان با پارامتر اجهت کادروی جهت کادروی جهت کادروی جاری را، مستقل از پارامتر استظیم جهت کادرو مشخص کرد.

### جهت تنظيم جداول

جداول فارسی یک تفاوت اساسی با جداول لاتین دارد و آن ترتیب قرارگرفتن ستونهای آنست. در جداول فارسی ستونها از راست به چپ تنظیم میشوند ولی ستونهای جداول لاتین از چپ به راست قرار میگیرند. هرچند در حالتهای ساده میتوان که با قراردادن \شروعراست و \پایانراست در ابتدا و انتهای سطور جدول ترتیب مورد نظر جداول فارسی را بهدست آورد ولی به دلایل زیر فعلاً این روش قابل استفاده نیست:

• در مواردی که تعداد ستونهای وارد شده کمتر از ستونهای معمول جدول باشد  $T_EX$  سطری با همان تعداد کم تولید میکند و لذا روش خروجی کادرهای افقی راست به چپ فعلی نمی تواند تنظیم ستونها را حفظ کند. برای رفع این مسأله  $T_EX$ -تایک تمام سطرهای جدول را به صورت

کامل تشکیل می دهد یعنی به ازای ستونهای وارد نشده کادرهای خالی (و البته ملات بین ستونها) می گذارد.

- در مورد ستونهای ادغام شده TEX مطلب کلی را به عنوان ستون اول (در همان اندازهٔ ستون اول) قرارداده و سپس به تعداد لازم ستونهای خالی بعد از آن قرار می دهد. در حقیقت مطالب کادر مربوط به ستونهای ادغام شده بیش از اندازهای است که به پهنای کادر منسوب شده است. به عبارت دیگر این کادر سرپر است و روش کنونی خروجی کادرهای افقی مطالب اضافی را به سمت راست انتقال می دهد از اینرو لازمست که کادر ادغام شده در انتهای کادرهای خالی قرار گیرد تا مطالب اضافی در جای صحیح منتقل گردد. البته اگر زمانی روش خروجی کادرهای افقی راست به گونهای تغییر پیدا کند که کادر سرپر را به سمت چپ انتقال دهد نیازی به تغییر فوق نخواهد بود.
- در عملیاتی که با بازگشایی جدول انجام می شود (مانند محیط شعر) فرض بر این است که هر سطر جدول تنها متشکل از تعدادی کادر و ملات است و اگر فرمانهای \شروعراست و \لایایانراست را در آن قراردهیم انجام آن عملیات ناممکن می گردد، از اینرو در TEXبای فرمان بدوی \ردیف معادل \halign تعریف تعریف شده است تا تعویض ترتیب ستونها بدون استفاده از فرمانهای چپ و راست انجام شود.

فرمانهای زیر برای بهکارگیری قلمها در TEX-بایری تعبیه شده است:

اقلمجاری این فرمان بیانگر قلم جاری فارسی است.

اقلم جارى لاتين اين فرمان بيانگر قلم جارى لاتين است.

اقلمفعال این فرمان بیانگر قلم جاری فعال (فارسی یا لاتین) است.

۱ همزادقلم این فرمان بیانگر همزاد قلم جاری فارسی است.

اقلمدوبل این فرمان برای معرفی قلم جاری فارسی ۲۵۶ نویسهای است که نویسههای نیمهٔ دوم بجای قلم همزاد تعریف شدهاند.

فرمانهای شرطی زیر برای سهولت در برنامهنویسی و ایجاد امکانات جدید معرفی شدهاند:

اگرپیوندپذیر این شرط که پیوندپذیری نویسهٔ قبلی را مشخص میکند.

\گرچپبراست

\گرراستبچپ

\گر لاتيـن

\گركادروازچپ

\گريکان

\گردهگان

\گر صدگان

\گر هزارگان

\گرميليونگان

\گربيليونگان

فرمانهای زیر برای ایجاد امکانات ویژهٔ فارسی معرفی شدهاند:

\روز

\ما ه

∖سال

\فاصله كلمات

\فاصلەاضافىكلمات

\قبلىپيوندپذير

\قبلىپيوندناپذير

\ا عـر اب

\ا عرابزيـر

\حفظپایه اعراب

ویژگیهای نویسهها

در  ${
m T}_{
m E}{
m X}$ -با*یپی* برای نویسهها ویژگیهای زیر تعریف شده است:

∖کدمکان

\پيوندپذيري

∖ضریبا عراب

∖ھمنویسہ

∖ همنویسه گر

#### ۰-۱-۲ تعامل به زبان فارسی

منظور از تعامل به زبان فارسی این است که کار بر بتواند فرمانهای مورد نظر را با کلمات و الفبای فارسی، و از راست به چپ، مشاهده نماید. و از راست به چپ، مشاهده نماید. پارامترهای زیر جهت و زبان  $T_{\rm E}X$  را مشخص میکنند:

زبان جاری اگر مقدار این پارامتر یک (\لاتین) باشد پیغامهای  $T_E X$  به زبان انگلیسی خواهد بود و اگر این مقدار دو (\سمیتیک) باشد پیغامها به زبان فارسی نشان داده می شود.

از چپ به  $T_E X$  اگر مقدار این پارامتر یک (\چپبراست) باشد پیغامهای  $T_E X$  از چپ به راست اگر این مقدار دو (\راستبچپ) باشد پیغامها از راست به چپ خواهند بود.

علاوه بر این در  ${
m T}_{
m E} {
m X}$  ساز و کارهای دیگری تعریف شده است که تعامل برنامه و کاربر را تسهیل میکند.

#### ورودی و خروجی در دو جهت

برای پرونده های ورودی و یا خروجی در  $T_{\rm EX}$ -مایک جهت تعریف شده است. یعنی پرونده می تواند راست به راست به راست تعریف شود. به طور عادی می توان متن فارسی را در پرونده راست به چپ وارد کرد و متن لاتین را از چپ به راست تایپ نمود. علاوه بر این ممکن است در پروندهٔ راست به چپ متن لاتین وارد کرد و یا در پروندهٔ چپ به راست متن فارسی تاپپ نمود.

فرمانهای زیر برای ورود و خروج تعریف شدهاند:

﴿ ورودى اين فرمان پرونده را از راست به چپ فرض ميكند.

اورودى ازچپ اين فرمان پرونده را از چپ به راست فرض مىكند.

ابازكنورودى اين فرمان پرونده را از راست به چپ فرض مىكند.

ابازكنورودى ازچپ اين فرمان پرونده را از چپ به راست فرض مىكند.

ابازكن خروجي اين فرمان يرونده را از راست به چپ فرض ميكند.

ابازكن خروجي ازچپ اين فرمان پرونده را از چپ به راست فرض ميكند.

ابنویس همنویس این فرمان، که مشابه فرمان ابنویس است، هنگام نوشتن محتوای پارامتر خود فرمانها و حروف معادل را برحسب جهت پروندهٔ خروجی ترجمه میکند.

فرمان \خواندنازچپ باعث می شود که شروع خواندن از پایانه در حالت انتقال بچپ باشد (مثلاً برای خواندن نام پرونده). دیدن این فرمان باعث می شود تا سطر بعدی که از پایانه دریافت می شود در حالت انتقال به چپ قرار گیرد. بعد از گرفتن یک سطر، سطور بعدی به حالت عادی دریافت خواهند شد.

#### اسامی و پیغامهای معادل

چون اکثر لوازم پردازش متن به نوع زبان بستگی نداشته و فقط کافیست عنوان آن به زبان فارسی باشد لذا عملکرد بخش قابل ملاحظهای از فرمانهای TEX-ایّ برای هرنوع متنی یکسان است. برای سهولت در نوشتن برنامههای TEX-ایّ از یک طرف و توان مناسب برای پاسخگویی به دو زبان از طرف دیگر دو فرمان المحدار الله الله از یک طرف و توان مناسب برای پاسخگویی به دو زبان از طرف دیگر دو فرمان المحدار است ولی عمل آن کمی تفاوت میکند. این دو فرمان باعث می شوند تا فرمان اوّل به عنوان معادل شناخته شود و هر نوع فراخوانی آن معادل فراخوانی فرمان دوم تعبیر شود. مثلاً اگر بگوئیم المحدار به سمتیک افتصل معادل ارجاع به بگوئیم المحدار بود. علاوه بر این در هنگام پیام دادن اگر زبان جاری فارسی باشد افتصل نشان داده می شود و اگر زبان لاتین باشد المعادل نشان داده می شود و اگر زبان لاتین باشد المهاح نوشته خواهد شد.

به عنوان نمونه اگر در متن یک مقاله (یعنی \سبک وشتار  $\{article\}$ ) از \chapter استفاده کرده باشیم  $T_E X$  پیغام واژهٔ کنترلی تعریف نشده خواهد داد و \فصل را نشان می دهد. برعکس اگر در طبقه نوشتار  $T_E X$  از کلمهٔ \فصل استفاده کنیم  $T_E X$  را به عنوان واژهٔ کنترلی تعریف نشده نشان خواهد داد.

هر فرمان تنها می تواند یک معادل به زبان دیگر داشته باشد. و اگر برای یک فرمان بخواهیم دو معادل تعریف کنیم  ${
m T}_{\rm E}$  خطا خواهد گرفت.

نکتهٔ قابل توجّه در تعریف فرمانهای معادل غیر قابل تفکیک کردن آنهاست. یعنی اگر دو فرمان با هم معادل شوند دیگر نمی توان معادل بودن آنها را پس گرفت و یا هر یک را جدا گانه تعریف کرد. مثلاً در مثال افصل و \chapter، تعریف مجدد هر یک از این دو فرمان یک معنی خواهد داشت و همزمان معنی هر دو فرمان خواهد بود. یعنی اگر بگوئیم \بگذار افصل اقسمت یا بگوئیم \بگذار اهمل و \chapter معادل اقسمت خواهد شد.

فرمانهای معادل سازی فوق دو کار متفاوت انجام می هد. اوّل فرمان اولی را به عنوان همنام دومی معرفی می کند و دوم نام فرمان را به دو زبان مختلف ثبت می کند. و قبلاً اشاره کردیم که هر فرمان نمی تواند بیشتر از یک معادل در یک زبان داشته باشد.

گاهی ممکن است خواسته باشیم فرمانهای زیادی را معادل یک فرمان قرار دهیم و چگونگی نام فرمان در زبانهای مختلف مورد نظرمان نیست. در این موارد می توانیم از فرمان استفاده کنیم.

پارامتر \تنظیمها ی مایشی چگونگی نمایش و استفاده از فرمانهای معادل توسط  ${
m T}_{
m E}$  را مشخص می کند. این پارامتر شش بیت کنترلی به شرح زیر دارد:

- بیت اول استفاده از حروف همنام به هنگام مقایسه را مشخص میکند.
- بیت دوم استفاده از فرمانهای معادل به هنگام مقایسه را مشخص میکند.
- بیت سوم نمایش فرمانهای معادل بر حسب زبان خروجی را مشخص میکند.
- بیت چهارم نوشتن فرمانهای معادل بر حسب جهت پروندهٔ خروجی را کنترل میکند.
- بیت پنجم تغییر جهت و زبان به هنگام پردازش محتوای فرمان \ویـژه را مشخص میکند.
- بیت ششم مشخص میکند که به هنگام نمایش نویسه های کنترلی همانند نویسه های قابل مشاهده عمل کند. یعنی آنها را به صورت ۲۳ نشان ندهد.

پارامتر \تنظیمهای متفرقه چگونگی استفاده از ویژگیهای اضافی  ${
m T}_{
m E}$  را مشخص میکند. این پارامتر چهار بیت کنترلی به شرح زیر دارد:

- بیت اول افزایش \شروعراست و \پایانراست به ستونهای جدول راست بچپ را مشخص میکند.
- بیت دوم افزایش \شروعچپ و \پایانچپ به ستونهای جدول چپ براست را مشخص میکند.

- بیت سوم افزایش \شروعراست و \پایانراست به ستونهای جدول چپ براست را مشخص میکند.
- بیت چهارم افزایش \شروعچپ و \پایانچپ به ستونهای جدول راست بچپ را مشخص میکند.
- بیت پنجم مشخص میکند که برای بررسی آخرین عنصر در فرمانهای \ آخرینفاصله، \آخرینفاصله، \برگشتجریمه و \ برگشتدوری فرمانهای جهتیابی خودکار بحساب نیایند. یعنی آنچه باید ملحوظ شود آخرین عنصر قبل از فرمانهای جهتیابی است که بهصورت خودکار اضافه شده است.

مقدار اوّلیه این پارامتر یک است. پارامتر امیانخطگذاری چگونگی استفاده از میانخط در حروفچینی را مشخص میکند. معانی مقادیر این پارامتر به شرح زیر است:

- مقدار ۱ این پارامتر به معنی عدم استفاده از میانخط در حروفچینی است.
- مقدار ۱ این پارامتر به معنی استفاده متعادل از میانخط و فاصله در حروفچینی است.
- مقدار ° این پارامتر به معنی استفاده از میانخط در حالات تنگنا است. یعنی ΤΕΧ-اپی ابتدا سعی کند بدون استفاده از میانخط حروفچینی کند و در صورتیکه بدنمایی بیش از حد مجاز شود آنگاه از میانخط استفاده کند.