

LOB Tiplerle Çalışmak



Binary ve LOB Tipleri: CLOB & BLOB



- java.lang.String, char[], Character[], veya java.sql.Clob tipi, CLOB sütunla eşlenmek istenirse @Lob anotasyonu kullanılır
- Benzer biçimde byte[], Byte[], or java.sql.Blob tipleri de @Lob anotasyonu kullanılarak BLOB sütunla eşlenir

```
@Entity
public class Image {
    ...

@Lob
    private String description;

@Lob
    private byte[] content;
}
```

Binary ve LOB Tipleri: CLOB & BLOB



```
@Entity
public class Image {
    ...
    @Lob
    private java.sql.Clob description;
    @Lob
    private java.sql.Blob content;
}
```



Binary ve LOB ORM Tipleri

Java Tipi	Eşleme Tipi	SQL Tipi
byte[]	binary	VARBINARY
java.lang.Serializable	serializable	VARBINARY
java.lang.String	text	CLOB
java.sql.Clob	clob	CLOB
java.sql.Blob	blob	BLOB

Binary ve LOB Tipleri: CLOB & BLOB



 Hibernate.getLobLocator(session).createBlob/ createClob metodları java.sql.Blob/Clob değerlerini oluşturmak ve set etmek için kullanılabilir

```
byte[] veya InputStream
tipinde bir nesnedir

Blob blobContent = Hibernate.getLobCreator(session).createBlob(content);
Clob clobDesc = Hibernate.getLobCreator(session).createClob(description);

Image image = new Image();
image.setContent(blobContent);
image.setDescription(clobDesc);

String veya Reader tipinde bir nesnedir
```

Binary ve LOB Tipleri: Serializable



- Hibernate ve JPA, Serializable tipinde bir property'nin değerini java serialization ile yönetebilir
- user preferences, login session, workspace gibi verileri tutumak için idealdir
- Entity kaydedilirken Serializable property değeri byte stream'e dönüştürülerek,
 VARBINARY/BLOB sütununda saklanır
- Entity yüklendiği vakit ise DB'deki değer deserialize edilir ve değişkene atanır



LOB Değerlerin Yüklenmesi

- Normalde property değerleri DB'den okuma sırasında hemen yüklenir
- Bu yaklaşım BLOB ve CLOB değerler için uygun değildir
- İlgili entity yüklendiğinde LOB property aslında bir locator nesnedir, yani pointer'dır
- LOB değer propety erişildiğinde yüklenir



LOB Değerlerin Yüklenmesi

- Yükleme ancak Hibernate Session açık olduğu müddetçe yapılabilir
- Ayrıca LOB değerlerin bu lazy davranışı DB sürücülerine göre değişiklik gösterebilir
- Eğer DB sürücüsü desteklemiyorsa LOB değer eager yüklenecektir

İletişim



- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com



