CORRIENTE ELÉCTRICA

TIPOS DE MATERIALES CONDUCTORES Y CORRIENTES

Los portadores de carga son e-Conductor metálico

Los portadores de carga son + y -Semiconductores

Las cargas libres son iones +, **Electrolitos**

Gas en condiciones especiales Las cargas libres son iones +, CIRCUITO ELÉCTRICO


TIPOS DE CORRIENTE

- Corriente transitoria
- Corriente permanente
 - Corriente continua (cc)
 - Corriente alterna (ca)




CORRIENTE ELÉCTRICA

Intensidad de corriente eléctrica




La corriente eléctrica en un alambre de metal consiste en electrones en movimiento



Sentido convencional de I

Electrones en una barra metálica



Sentido convencional de I

INTENSIDAD DE CORRIENTE: Carga que atraviesa la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo

$$I = \frac{Q}{t} \qquad I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Sentido convencional de la corriente: el que llevarían las cargas positivas


> Unidad S.I.: amperio

1 A = 1 C/s

INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE

DENSIDAD DE CORRIENTE
$$J = \frac{dI}{dS}$$
 $J = \frac{I}{S}$





$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{q \ dN}{dt} = \frac{q \ nSd\ell}{dt} = \frac{q \ nSv_d dt}{dt} = q \ nSv_d$$

$$I = q \, nSv_d \Longrightarrow \frac{I}{S} = J = q \, n \, v_d \Longrightarrow \vec{J} = q \, n \, \vec{v}_d$$

$$I = \iint_{s} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Para cualquier tipo de corriente
$$I = \iiint_{\mathbf{S}} \cdot d\vec{S}$$
 Para corrientes con differentes tipos de portadores de carga
$$\vec{J} = \sum_{i=1}^n n_i q_i \vec{v}_{di}$$


Intensidad de corriente

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad I = nqv_d S$$

Densidad de corriente

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^{n} n_i q_i \vec{v}_{di}$$



Características eléctricas de los conductores


RESISTENCIA ELÉCTRICA (R), CONDUCTIVIDAD (σ) Y RESISTIVIDAD (ρ)

Resistencia del conductor

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{\ell}{S} = \rho \frac{\ell}{S}$$

Resistividad p


$$\implies \rho = \rho_o(1 + \alpha \ t + \beta \ t^2 + ...)$$



Un elemento eléctrico que se caracterice exclusivamente por su resistencia se llama *resistor* o *resistencia* y su símbolo en un circuito es:

Resistividad de algunos materiales a 20ºC	
Material	Resistividad (Ω m)
Plata	1,59-10-8
Cobre	1,67·10 ⁻⁸
Oro	2,35-10-8
Aluminio	2,66-10-8
Níquel	6,84 - 10 ⁻⁸
Hierro	9,71-10 ⁻⁸
Plomo	20,7-10-8
Silicio	4,3·10³
Germanio	0,46
Vidrio	10 ¹⁰ -10 ¹⁴
Teflón	10 ¹³
Caucho	10 ¹³ -10 ¹⁶
Madera	10 ⁸ -10 ¹⁰
Diamante	10 ¹¹





Potencia y corriente eléctrica. Ley de Joule

Al pasar corriente por un conductor éste se calienta.

EFECTO JOULE

El trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una carga elemental da entre los extremos de un conductor entre los que se ha establecido una dap

$$dW = (V_a - V_b) dq$$

El trabajo, por unidad de tiempo, realizado por el campo eléctrico para conseguir que circule corriente por el conductor:

$$\frac{dW}{dt} = (V_a - V_b) \ \frac{dq}{dt} = (V_a - V_b) \ I \quad \text{Esta potencia coincidirá con la potencia disipada en forma de energía calorífica en éste}$$

$$P = \frac{dW}{dt}$$



La ley de Joule = potencia disipada por el conductor

$$P = (V_a - V_b) I = I^2 R = \frac{(V_a - V_b)^2}{R}$$
$$(V_b - V_b) = I R$$

Tres formas alternativas de la Ley de

CORRIENTE ELÉCTRICA

Fuerza electromotriz (f.e.m.)

La energía para conseguir corriente en un circuito se consigue por medio de un generador → cualquier dispositivo que transforma energía no eléctrica en energía eléctrica

Símbolo que representa al generador en un circuito de corriente continua






Fuerza electromotriz de un generador, ε, es la energía suministrada por unidad carga que lo recorre (del polo negativo al positivo)

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq} \Rightarrow P = \frac{dW}{dt} = \varepsilon \frac{dq}{dt} = \varepsilon I \Rightarrow P_{\text{suministra da}} = \varepsilon I$$





 $P_{\text{consumida}} = P_{\text{efecto}} J_{\text{oule}} + P_{\text{entregada}}$ al circuito

$$P_{\text{suministrada}} = P_{\text{consumida}}$$

$$\varepsilon I = I^2 r + (V_a - V_b)I \rightarrow (V_a - V_b) = \varepsilon - Ir$$

Ley de Ohm generalizada

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$


ELEMENTOS DE UN CIRCUITO


¿Qué es un circuito eléctrico?

Para corriente continua









Símbolos estándar de una f.e.m., una resistencia, un interruptor y una conexión a tierra.

