Métodos Numéricos Autovalores y Autovectores

Diego Passarella

Universidad Nacional de Quilmes

Defición de Autovalores y Autovectores

Introducción

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ el problema de autovalores y autovectores consiste en encontrar los escalares λ y los correspondientes vectores v que cumplen:

$$Av = \lambda v$$

donde los escalares λ son los autovalores de A y los vectores v son los autovectores asociados a cada λ .

Vale aclarar que si bien los λ están unívocamente definidos, no es lo mismo para los v, dado que cualquier $\widetilde{v}=\alpha v$ (siendo α un escalar distinto de cero) es también un autovector de A.

Polinomio Característico

La obtención de los n λ 's puede plantearse a partir de considerar el sistema:

$$(A - \lambda \mathbb{I}) v = 0$$

Dado que $v \neq 0$ por ser autovector de A, resulta que el determinante del sistema debe ser cero para el λ correcto, dando lugar al *polinomio característico* de A

$$P_n(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{I}) = 0$$

Por lo tanto el problema de autovalores se reduce a encontrar los n ceros del polinomio $P_n(\lambda)$.

Resolución Teórica

La obtención de autovalores no suele realizarse a través de la determinación de ceros de $P_n(\lambda)$ (excepto cuando $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$) dado que es muy costosa la obtención de $P_n(\lambda)$ y se producen muchos errores de redondeo al evaluar un polinomio de alto orden.

Otro método para obtener un autovalor es, si se conoce el v asociado, utilizar el cociente de Rayleigh

$$\lambda = \frac{v^* A v}{||v||^2}$$

siendo v^* el transpuesto conjugado de v.

En general no se conocen los autovalores de antemano, por lo que la utilización de este cociente es acotada.

Repaso de bases en $\mathbb{R}^{n \times n}$

Una base de $\mathbb{R}^{n\times n}$ es un conjunto de n-vectores de \mathbb{R}^n linealmente independientes. Cualquier vector de \mathbb{R}^n puede representarse como una combinación lineal de vectores de la base. En particular, para un vector y cualquiera, se tiene:

$$y = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + \cdots + c_n v_n$$

En este caso se ha elegido como base a los autovectores de A, aunque cualquier conjunto de vectores L.I. es igualmente válido.

Aplicaciones

La determinación de autovalores y autovectores es relevante para la resolución de los siguientes problemas:

- Cálculo de frecuencias y modos propios de propagación de ondas acústicas o electromagnéticas a partir de la discretización de las EDP que describen el problema.
- Análisis lineal de estabilidad de sistemas.
- Cálculo de polos y ceros de funciones de transferencia de sistemas lineales.
- Google (*Page-Rank*).

Métodos de Resolución

Hay dos grandes clases de métodos para resolver el problema de autovalores y autovectores:

- Métodos que determinan un autovalor de A.
- Métodos que determinan todos los autovalores de A.

Método de la Potencia Iterada

Es un método iterativo para encontrar el autovalor con mayor módulo y su correspondiente autovector.

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con autovalores que cumplen

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \ge |\lambda_3| \ge \cdots |\lambda_n|$$

El método se basa en generar la sucesión $\{y^{(k)}\}$ tal que tienda al autovector (v_1) asociado al autovector de mayor módulo (λ_1) .

Método de la Potencia Iterada

El método se basa en estos tres elementos:

$$x^{(k)} = Ay^{(k-1)}; \qquad y^{(k)} = \frac{x^{(k)}}{||x^{(k)}||}; \qquad \lambda^{(k)} = y^{(k)^t} Ay^{(k)}$$

Se puede ver que $\{y^{(k)}\} \to v_1$ cuando $k \to \infty$. En particular, el k-ésimo vector de la sucesión va a ser:

$$y^{(k)} = \frac{1}{\beta(k)} A^k y^{(0)}$$

con $\beta(k) = \prod_{s=1}^{k} ||x^{(s)}||$. La presencia de la potencia de A es la que le da el nombre al método.

Método de la Potencia Iterada

Si $y^{(0)}$ es un vector inicial cualquiera de \mathbb{R}^n , se puede expresar como:

$$y^{(0)} = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + \dots + c_n v_n$$

Por lo que el k-ésimo término de la sucesión se puede escribir como:

$$y^{(k)} = \frac{1}{\beta(k)} \cdot \left(c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + c_3 \lambda_3^k v_3 + \dots + c_n \lambda_n^k v_n\right)$$

. . .

· · · o equivalentemente:

$$y^{(k)} = \frac{\lambda_1^k}{\beta(k)} \cdot \left[c_1 v_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k v_2 + c_3 \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^k v_3 + \dots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k v_n \right]$$

Dado que $|\lambda_1|$ es mayor a todos los otros autovalores, los términos $(\lambda_i/\lambda_1)^k \to 0$ cuando $k \to 0$. De esta forma, $y^{(k)} \to v_1$ con c_1 una constante multiplicativa de ajuste.

En cada iteración se aproxima el valor de λ_1 usando el *cociente de Rayleigh*.

Criterio de Parada:

$$|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon |\lambda^{(k)}|$$

Convergencia

- El método converge si A posee un autovalor con módulo mayor a todos los otros. Si esto no ocurre, la convergencia no está garantizada.
- El método converge más rápido cuanto mayor sea la diferencia entre $|\lambda_1|$ y $|\lambda_2|$
- Para una A genérica no se puede garantizar que $|\lambda_1|$ ¿ $|\lambda_2|$, por lo tanto, la convergencia del método.

Algoritmo

- ① Generar x, k = 0
- 2 Calcular

$$y = x/||x||$$

$$x = A \cdot y$$

$$\lambda = y^t \cdot x$$

$$\mathit{err} = \mathit{Tol} \cdot |\lambda| + 1$$
 (para que tome la primera iteración)

3 Mientras ($err > Tol \cdot |\lambda|$) & ($|\lambda| > 0$) & ($k \le Nmax$)

$$y = x/||x||$$

$$x = A \cdot y$$

$$\lambda_{new} = y^t \cdot x$$

$$\mathit{err} = |\lambda_{\mathit{new}} - \lambda|$$

$$\lambda = \lambda_{new}$$

$$k = k + 1$$

Ejemplo

Encontrar el autovalor de mayor módulo para la matriz.

$$\begin{pmatrix} \alpha & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{pmatrix}$$

con $\alpha = 30$ y -30. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?

Método de la Potencia Inversa

Sirve para calcular el autovalor de menor módulo (λ_n) .

Se basa en que los autovalores de A^{-1} son:

$$(1/\lambda_n,\cdots,1/\lambda_3,1/\lambda_2,1/\lambda_1).$$

El método es idéntico al anterior, solamente que se trabaja con A^{-1}

$$x^{(k)} = A^{-1}y^{(k-1)}$$

Obviamente no se trabaja con la inversa, si no que en cada iteración se resuelve el sistema:

$$Ax^{(k)} = y^{(k-1)}$$

¿ Qué factorización conviene hacer?

Método de la Potencia Desplazada

Sirve para encontrar el autovalor más cercano a un número μ dado. Se plantea como resolver el método de la potencia inversa, pero de la matriz:

$$A - \mu \mathbb{I}$$

Cuyos autovalores cumplirán:

$$\frac{1}{|\lambda_r - \mu|} > \frac{1}{|\lambda_i - \mu|}, \qquad \forall i = 1, 2, 3, \cdots, r - 1, r + 1, \cdots, n$$

siendo λ_r el autovalor más cercano a μ .

Teorema del Círculo de Gerschgorin

Nos da una acotación en el plano complejo de la localización de los autovalores de la matriz A.

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y R_i el círculo en el plano complejo con centro en $a_{i,i}$ y de radio $\sum_{j=1,j\neq i}^{n} |a_{i,j}|$.

$$R_i = \left\{ z \in \mathbb{C}/|z - a_{i,i}| \le \sum_{j=1, j \ne i}^n |a_{i,j}| \right\}$$

Todos los autovalores de A están contenidos en $R \cup_{i=1}^{n} R_i$.