

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 7 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

UNIR CLIENTE LINUX AL DOMINIO

UNIR CLIENTE UBUNTU MATE 20 AL CONTROLADOR DOMINIO SAMBA.....	2
CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA EN EL SERVER UBUNTU	2
CONFIGURACIÓN RED CLIENTE MATE	2
INSTALACIÓN DE PAQUETES EN EL CLIENTE	2
DESACTIVAR RESOLUCIÓN DE SERVICIO DE DNS.....	3
DESCUBRIR EL DOMINIO	4
AÑADIR AL DOMINIO.....	4
CONFIGURAR PAM PARA CREAR DIRECTORIOS AUTOMÁTICAMENTE	5
VERIFICAR EL ESTADO DEL DOMINIO CON REALM.....	5
COMPROBAR LA RESOLUCIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS	6
CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE SSSD PARA NO USAR EL NOMBRE COMPLETO DEL DOMINIO.....	6
PROBAR AUTENTICACIÓN CON USUARIO DE DOMINIO	7
PASOS PARA HABILITAR EL LOGIN MANUAL DE USUARIOS EN LIGHTDM.....	7
INICIO DE SESIÓN EN EL ENTORNO GRÁFICO	8

UNIR CLIENTE UBUNTU MATE 20 AL CONTROLADOR DOMINIO SAMBA

CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA EN EL SERVER UBUNTU

-Con el siguiente comando indicaremos que establezca la zona horaria de Madrid en nuestro Server para que coincida la hora con la del cliente y los dos trabajen al mismo tiempo y no de futuros problemas.

```
admin01@javier:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
[sudo] password for admin01:
admin01@javier:~$ date
mié 20 nov 2024 08:36:48 CET
admin01@javier:~$
```

CONFIGURACIÓN RED CLIENTE MATE

-En el cliente Mate vamos a configurar una IP estática, en la que introduciremos una dirección IP perteneciente a la red creada e indicaremos que el servidor DNS es nuestro server Ubuntu y debemos indicar que el dominio de búsqueda sea aso.local.

Editar Conexión cableada 1

Nombre de la conexión: **Conexión cableada 1**

General Cableada Seguridad 802.1x DCB Proxy **Ajustes de IPv4** Ajustes de IPv6

Método: Manual

Dirección

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.7.9	24	192.168.7.1

Añadir
Eliminar

Servidores DNS: 192.168.7.6


Dominios de búsqueda: aso.local

INSTALACIÓN DE PAQUETES EN EL CLIENTE

-Instalamos los siguientes paquetes en el cliente.

```
admin01@mate:~$ sudo apt -y install realmd libnss-sss libpam-sss sssd sssd-tools  
adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit krb5-user
```

-A continuación, aparecerá la siguiente ventana en la que debemos indicar que el reino predeterminado es ASO.LOCAL



DESACTIVAR RESOLUCIÓN DE SERVICIO DE DNS

-En este paso no vamos a tocar nada ya que a través de la configuración de red estática hemos conseguido el mismo resultado que estamos buscando aquí, pero es importante tener esta imagen por si hiciese falta configurarlo en un servidor.

-En caso de que no usaramos una dirección estática sería interesante hacer uso de esta configuración para que, en caso de usar DHCP, la IP podría cambiar cada vez que accediésemos al equipo, pero el DNS seguiría configurado gracias a esto.

```
# Para y desactiva el servicio de resolución de DNS
sudo systemctl disable --now systemd-resolved
```

```
# Elimina el link simbólico de /etc/resolv.conf
sudo unlink /etc/resolv.conf
```

b. Se crea un nuevo `resolv`

```
# Crea un nuevo archivo /etc/resolv.conf
nano /etc/resolv.conf
```

c. Se introduce las siguientes líneas en el archivo nuevo.

```
# Samba server IP address
nameserver 192.168.2.4
```

```
# fallback resolver Quad9
nameserver 9.9.9.9
```

```
# Dominio principal de Samba
search aso.local
```

DESCUBRIR EL DOMINIO

-Probamos a descubrir el dominio y vemos que funciona correctamente y se visualiza.

```
admin01@mate:~$ sudo realm discover aso.local
aso.local
  type: kerberos
  realm-name: ASO.LOCAL
  domain-name: aso.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
admin01@mate:~$
```

AÑADIR AL DOMINIO

-Añadimos el cliente al dominio, como no da ningún mensaje de comprobación, una vez todo ejecutado y sin errores, probamos a unir al dominio otra vez y vemos que indica que ya pertenece a este dominio.

-Esto supuestamente da a entender que el cliente pertenece al dominio y se ha unido correctamente.


```
admin01@mate:~$ sudo realm join -U Administrator aso.local
Contraseña para Administrator:
admin01@mate:~$ sudo realm join -U Administrator aso.local
realm: Ya se ha unido a este dominio
```

CONFIGURAR PAM PARA CREAR DIRECTORIOS AUTOMÁTICAMENTE

-Ejecutamos el siguiente comando.

```
admin01@mate:~$ sudo pam-auth-update
admin01@mate:~$
```

-Visualizaremos la siguiente ventana en la que marcaremos con el espacio Create home directory on login y pulsaremos Intro.



VERIFICAR EL ESTADO DEL DOMINIO CON REALM

-Verificamos con realm list que el cliente está unido correctamente al dominio.

```
admin01@mate:~$ realm list
aso.local
  type: kerberos
  realm-name: ASO.LOCAL
  domain-name: aso.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@aso.local
  login-policy: allow-realm-logins
```

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

- Verificamos que el cliente puede ver los usuarios y grupos del dominio:

```
admin01@mate:~$ getent passwd javi@aso.local
javi@aso.local:*:1390201103:1390200513:javi:/home/javi@aso.local:/bin/bash
```

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE SSSD PARA NO USAR EL NOMBRE COMPLETO DEL DOMINIO.

-Accedemos al fichero visualizado a continuación y aplicamos estas modificaciones para que al acceder no necesitemos introducir todo el nombre completo del dominio, es decir en vez de [Administrator@ASO.LOCAL](#), solamente Administrator.

```
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash
```

```
admin01@mate: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 6.2 /etc/sss/sssd.conf  
[sssd]  
domains = aso.local  
config_file_version = 2  
services = nss, pam  
  
[domain/aso.local]  
default_shell = /bin/bash  
krb5_store_password_if_offline = True  
cache_credentials = True  
krb5_realm = ASO.LOCAL  
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli  
id_provider = ad  
fallback_homedir = /home/%u  
ad_domain = aso.local  
use_fully_qualified_names = False  
ldap_id_mapping = True  
access_provider = ad
```

-Reiniciamos el servicio para que se apliquen los cambios realizados en el fichero.

```
admin01@mate:~$ sudo systemctl restart sssd
```

PROBAR AUTENTICACIÓN CON USUARIO DE DOMINIO

Iniciamos sesión con Administrator y javi en la consola, para ver que nos deja acceder.

```
admin01@mate:~$ su - Administrator  
Contraseña:  
Creando directorio «/home/administrator».
```

```
administrator@mate:~$ su - javi  
Contraseña:  
Creando directorio «/home/javi».
```

```
javi@mate:~$
```

```
administrator@mate:~$
```

PASOS PARA HABILITAR EL LOGIN MANUAL DE USUARIOS EN LIGHTDM

-Accedemos al archivo de configuración principal de LightDM.

```
admin01@mate:~$ sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/91-arctica-greeter-mate.conf
```

-Marcamos la primera línea como true que estará indicada como false y añadimos la segunda línea y la marcamos como false.

```
admin01@mate: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
/etc/lightdm/lightdm.conf.d/91-arctica-greeter-mate.conf *
[SeatDefaults]


# don't show a username / password login prompt for local login
greeter-show-manual-login=true

allow-guest=false
```

INICIO DE SESIÓN EN EL ENTORNO GRÁFICO

Accedemos como Administrator, aquí la comprobación.

```
administrator@mate:~$ id
uid=1390200500(administrator) gid=1390200513(domain users) grupos=1390200513(domain users),1390200512(domain admins),1390200518(schema admins),1390200519(enterprise admins),1390200520(group policy creator owners),1390200572(denied rodc password replication group)
administrator@mate:~$
```



-Accedemos como el usuario javi, aquí el resultado.

```
javi@mate:~$ id
uid=1390201103(javi) gid=1390200513(domain users) grupos=1390200513(domain users)
```