## Tabla de contenidos

3	Seguridad	4
2	Lado cliente	2
1	Lado servidor	1

# NIS: configuración

- Existe la posibilidad de configurar varios **servidores** secundarios\*\*\*\*, que tendrán una copia de las bases de datos.
  - Un cliente puede acudir a varios servidores (dominios).
- NSS (Name Service Switch):
  - Indicar cómo se resolverá cierta información de configuración.
  - /etc/nsswitch.conf
- Demonios:
  - rpcbind o portmap → Facilita la conexión entre el cliente y el servidor mediante las llamadas RPC (en cliente y en servidor).
  - ypserv → Este demonio es el encargado de gestionar el servicio NIS. Tiene que estar en ejecución en el servidor.
  - rpc.yppasswdd → Permite la actualización de las contraseñas desde los equipos cliente. En ejecución en el servidor.
  - ypbind → Es el encargado de gestionar las peticiones. En el cliente (en el servidor, si se quiere que sea cliente de sí mismo).

# 1 Lado servidor

## NIS: instalación del servidor

- Pasos en el servidor (**Ubuntu/Debian**):
  - 1. Instalar paquete nis (instala portmap). Indicar dominio a utilizar (pas\_nis) y esperar intento fallido de binding.
  - 2. Cambiar el fichero /etc/default/nis e indicar NISSERVER=master.

3. Añadir la IP del servidor al fichero /etc/yp.conf:

```
ypserver localhost
```

- 4. Configurar el servidor (crea las bases de datos): sudo /usr/lib/yp/ypinit -m. [Este paso habrá que repetirlo cada vez que cambiemos las bases de datos'.
- 5. Reiniciar el servicio: (sudo /etc/init.d/nis restart).
- 6. Comprobar que todo funciona: rpcinfo -p.
- 7. Configurar el NSS (/etc/nsswitch.conf)

# 2 Lado cliente

## NIS: instalación del cliente

- Pasos en el cliente (**Ubuntu/Debian**):
  - 1. Instalar paquete nis (instala portmap). Indicar dominio a utilizar (pas\_nis) y esperar intento fallido de binding.
  - 2. Añadir la IP del servidor al fichero /etc/yp.conf:

```
ypserver 192.168.56.101
```

3. Configurar el NSS (/etc/nsswitch.conf)

passwd: compat nis
group: compat nis
shadow: compat nis

- 4. Reiniciar el servicio: (sudo /etc/init.d/nis restart).
- 5. El dominio por defecto se encuentra en /etc/defaultdomain.

## NIS: ejemplos

• Instalación en un sistema Debian/Ubuntu:

```
# IP del servidor 192.168.56.101
# ----- Lado servidor
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo apt-get install nis
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo gedit /etc/default/nis
# Cambiar el fichero y poner:
NISSERVER=master
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo gedit /etc/yp.conf
# Añadir a dicho fichero:
domain pas.es ypserver localhost
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo /usr/lib/yp/ypinit -m
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo service nis restart
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo rpcinfo -p
pas@pas-virtual-debian:/home$ sudo gedit /etc/nsswitch.conf
#Añadir nis en las líneas correspondientes:
passwd:
               compat nis
group:
               compat nis
shadow:
               compat nis
# ----- Lado cliente
pas@pas-virtual-debianCliente:~$ sudo apt-get install nis
pas@pas-virtual-debianCliente:~$ sudo gedit /etc/yp.conf
# Añadir a dicho fichero:
domain pas.es ypserver 192.168.56.101
pas@pas-virtual-debianCliente:~$ sudo gedit /etc/nsswitch.conf
#Añadir nis en las líneas correspondientes:
passwd:
                compat nis
group:
                compat nis
                compat nis
shadow:
pas@pas-virtual-debianCliente:~$ sudo service nis restart
```

## NIS: añadir usuario

- 1. Añadir el usuario desde la máquina principal (master NIS) con adduser.
- 2. Recontruir y distribuir los mapas NIS: make -C /var/yp.
- 3. El usuario está listo para usarse dentro de la red NIS (habitualmente habríamos exportado /home por NFS para que esté disponible en toda la red).

# 3 Seguridad

# NIS: seguridad

- Utilidades como clientes:
  - yppasswd: Permite que los usuarios puedan cambiar su contraseña en el servidor
     NIS (gracias al demonio yppasswdd que se ejecuta en el servidor).
  - ypchsh: Permite cambiar el *shell* del usuario en el servidor NIS.
  - ypchfn: Cambia el campo gecos del usuario en el servidor NIS.
  - ypcat: Permite conocer el contenido de un mapa NIS. Por ejemplo:
    - \* ypcat passwd → visualiza el fichero de passwords
    - \* ypcat ypservers > muestra los servidores disponibles
  - ypwhich: Devuelve el nombre del servidor NIS.

# NIS: seguridad

- \*\*[Seguridad\*\*: En el fichero/etc/ypserv.conf' se pueden indicar listas de control de acceso.
- Formato: host:nisdomain:map:security (se interpretan por orden):

```
128.138.24.0/255.255.252.0:atrustnis:*:none # permite acceso de 128.138.24/22
*:*:passwd.byuid:deny # deniega acceso a passwd por uid a cualquier dominio
*:*:passwd.byname:deny # deniega acceso a passwd por name a cualquier dominio
128.138.:atrustnis:*:port # permite acceso de 128.138/16, siempre que la petición prov
*:*:*:deny # deniega por defecto
```

• Las BDDs se indexan para mejorar el acceso:

```
pagutierrez@PEDROLaptop:/var/yp/pas_nis$ ls
group.bygid netgroup.byhost protocols.byname services.byservicename
group.byname netgroup.byuser protocols.bynumber shadow.byname
hosts.byaddr netid.byname rpc.byname ypservers
hosts.byname passwd.byname rpc.bynumber
netgroup passwd.byuid services.byname
```

### **SAMBA**

• Instalación en un sistema Debian/Ubuntu:

pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo apt-get install samba samba-common cups pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf # Cambiar el fichero y poner el siguiente contenido: [global] workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server %v netbios name = debian01 security = user map to guest = bad user dns proxy = no pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo service nmbd restart pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo service smbd restart

• Crear carpetas compartidas:

 $pas@pas-virtual-debian: \begin{tabular}{l} pas@pas-virtual-debian: \begin{tabular}{l} pas@pas-virtual-debian:$ 

• Accesibles para todos los usuarios del grupo users. Añadir lo siguiente:

pas@pas-virtual-debian:~\$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf [allusers] comment = All Users path = /home/shares/allusers valid users = (users?) force group = users create mask = 0660 directory mask = 0771 writable = yes

• Que los usuarios puedan acceder a su **\$HOME**. Añadir lo siguiente:

#### [homes]

```
comment = Home Directories
browseable = no
valid users = %S
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
```

• Acceso anónimo. Añadir lo siguiente:

## [anonymous]

```
path = /home/shares/anonymous
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
browsable =yes
```

```
writable = yes
guest ok = yes
```

• Compartir una impresora:

# [ImpresoraCupsPDF] comment=Impresora Cups-pdf printer=ImpresoraVirtual2 path=/var/spool/samba printing=cups printable=yes printer admin=@admin root user client driver=yes # Permitir al invitado imprimir guest ok=no writable=no write list=@adm root valid users=@adm root pas

• Samba utiliza su propio sistema de contraseñas. Por tanto, tendremos que hacer lo siguiente por cada usuario que queramos contemplar:

```
pas@pas-virtual-debian:~$ sudo smbpasswd -a pedroa
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pedroa.
```

- Para acceder a las carpetas compartidas:
  - En Windows, escribimos \\pas-virtual-debian en la barra de direcciones.
  - En GNU/Linux, escribimos smb://pas-virtual-debian en la barra de direcciones.
     :::