Fundamentos de Redes de Ordenadores Práctica 4: traceroute

GSyC – URJC Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Noviembre de 2022

Resumen

En esta práctica se aprende a:

- trabajar con escenarios de red preconfigurados
- estudiar las direcciones IP y las tablas de encaminamiento existentes en máquinas preconfiguradas
- \blacksquare realizar cambios a tablas de encaminamiento para cumplir las condiciones pedidas
- elegir direcciones IP y máscaras de subred apropiadas
- estudiar la salida del comando traceroute para deducir las rutas entre máquinas
- estudiar ficheros de captura para deducir las rutas entre máquinas

IMPORTANTE: En las figuras de los escenarios y en el texto de la práctica aparecen direcciones IP con una X entre medias (ej.: 12.X.0.100). Cada alumno tendrá en su escenario unas IPs con un valor concreto de X.

1. Escenario A

Descarga, introduciendo tu DNI en el enlace:

https://mobiquo.gsyc.urjc.es/practicas/fro/p4.html

el fichero p4-lab-a.tgz, que contiene un escenario de red. Descomprímelo de la misma manera que hiciste en la práctica anterior.

Lanza ahora NetGUI. En el menú, elige File \rightarrow Open y selecciona la carpeta p4-lab-a en la que está el escenario. Verás aparecer la red de la figura 1.

Arranca todas las máquinas de una en una, esperando que una máquina haya terminado su arranque antes de arrancar la siguiente.

- 1. Observa las direcciones IP que aparecen configuradas en el escenario de red. Comprobarás que todas las máquinas excepto r3 tienen ya configurada su dirección IP. Mira el contenido de la tabla de *routing* de todas las máquinas (excepto r3)
- 2. Comprueba que en pc1 no funciona un ping a la dirección 14.X.0.2. ¿Por qué? Mira atentamente las direcciones IP de pc1, r1-eth0 y r2-eth0. ¿Ves ya lo que pasa? Realiza los cambios necesarios en la configuración de pc1 para que dicho ping funcione. Realiza los cambios de forma que pc1 mantenga su nueva configuración aunque se apague y vuelva a encenderse.
 - Haz una captura de tráfico en el fichero p4-a-01. cap que contenga paquetes que demuestren que dicho ping ya funciona adecuadamente.
- 3. La máquina r3 no tiene configurada la dirección IP en sus interfaces de red. Configura direcciones IP adecuadas para sus interfaces eth0, eth1 y eth2, de forma que dicha configuración se mantenga después de apagar y volver a encender r3. Elige todas las direcciones IP de r3 de forma que terminen en .3.




Figura 1: Escenario A

4. Realiza los cambios necesarios en las tablas de *routing* adecuadas para que pc2 y pc3 puedan intercambiar datagramas IP y lo hagan por las siguientes rutas:

■ Desde pc2 a pc3: pc2 => r3 => pc3

■ Desde pc3 a pc2: pc3 => r4 => r1 => r2 => pc2

Intenta realizar los mínimos cambios posibles sobre las tablas que ya existen.

Ejecuta en pc2 el comando traceroute 18.X.0.100. Comprueba que la salida del comando se corresponde con la ruta de pc2 a pc3 que has configurado.

Repite el comando capturando el tráfico que se produce:

- captura en el hub2 lanzando tcpdump en r3-eth1 con nombre de fichero p4-a-02.cap
- captura en el hub3 lanzando tcpdump en r4-eth0 con nombre de fichero p4-a-03.cap
- ejecuta en pc2 el comando traceroute 18.X.0.100
- interrumpe las capturas

Analiza el tráfico capturado en ambos ficheros de captura y reconoce en ellos el comportamiento del comando traceroute tal y como se explica en las transparencias de teoría.

- 5. Intenta comprobar ahora la ruta de pc3 a pc2 ejecutando en pc3 el comando traceroute 16.X.0.100. Espera a que termine completamente la ejecución del comando. Posiblemente aparecerán * en alguno de sus pasos. Recordando el comportamiento del traceroute, piensa a qué se deben dichos *. Para que no aparezcan, necesitarás configurar rutas para poder volver desde r1 a pc3 y desde r2 a pc3. Introduce esas rutas y repite el comando hasta que funcione completamente sin mostrar ningún *.
- 6. Realiza los cambios necesarios en las tablas de *routing* para que pc4 pueda intercambiar datagramas IP con pc1, pc2 y pc3, independientemente de la ruta por la que lo haga. Intenta realizar los mínimos cambios posibles.
- 7. Localiza qué máquinas de entre pc1, pc2, pc3 y pc4 aún no pueden intercambiar datagramas entre sí. Realiza los cambios necesarios para que puedan. Intenta realizar los mínimos cambios posibles.

2. Escenario B

Descarga, introduciendo tu DNI en el enlace:

```
http://mobiquo.gsyc.es/practicas/fro/p4.html
```

el fichero p4-lab-b.tgz, que contiene el escenario de red para realizar los siguientes apartados. Descomprime el escenario de red p4-lab-b y abre dicho escenario dentro de NetGUI.

Arranca todas las máquinas de dicho escenario, de una en una, esperando que una máquina haya terminado su arranque antes de arrancar la siguiente. Obtendrás un escenario como el que se muestra en la figura 2.




Figura 2: Escenario B

En algunas máquinas falta por configurar alguna dirección IP. Tendrás que configurarla más adelante según las condiciones que establezca el enunciado.

2.1. Traceroute desde pc1 a r4 y viceversa

Supón que se ejecutan los siguientes comandos en pc1 y en r4, obteniéndose los resultados que se muestran:

■ En pc1 se ejecuta el siguiente comando:

```
pc1:~# traceroute 203.X.0.4
traceroute to 203.X.0.4 (203.X.0.4), 64 hops max, 40 byte packets
1 200.X.0.1
2 202.X.0.2
3 203.X.0.4
```

■ En r4 se ejecuta el siguiente comando:

```
r4:~# traceroute 200.X.0.10
traceroute to 200.X.0.10 (200.X.0.10), 64 hops max, 40 byte packets
1 203.X.0.2
2 202.X.0.1
3 200.X.0.10
```

- 1. ¿Cuáles son los *routers* que se atraviesan para ir desde pc1 a la dirección 203.0.0.4, en función de la salida mostrada?
- 2. ¿Cuáles son los routers que se atraviesan para ir desde r4 a pc1, en función de la salida mostrada?
- 3. Realiza los cambios de configuración en las tablas de *routing* para que el resultado anterior se produzca en tu escenario. Efectúa sólo los cambios imprescindibles: no modifiques las rutas ni las direcciones IP que ya están configuradas en el escenario, sólo puedes añadir direcciones IP y rutas, cumpliendo además las siguientes restricciones:
 - En las tablas de routing de las máquinas (pc1 y pc2) sólo puedes añadir rutas por defecto.
 - En las tablas de routing de los routers NO puedes añadir rutas por defecto.

Utiliza traceroute sobre el escenario modificado para comprobar que su salida es la misma que la mostrada al principio de este apartado.

Captura ahora el tráfico que se produce en el traceroute de pc1 a r4:

- lanza tcpdump en r1-eth0 con nombre de fichero p4-b-01.cap
- lanza tcpdump en r2-eth0 con nombre de fichero p4-b-02.cap
- lanza tcpdump en r4-eth2 con nombre de fichero p4-b-03.cap
- ejecuta en pc1 el comando traceroute 203.X.0.4
- ullet interrumpe las capturas

Analiza el tráfico capturado en ambos ficheros de captura y reconoce en ellos el comportamiento del comando traceroute tal y como se explica en las transparencias de teoría.

2.2. Traceroute desde pc1 a pc2

Supón que se ejecuta en pc1 un traceroute a pc2 y se obtiene el siguiente resultado:

```
pc1:~# traceroute 206.X.0.10
traceroute to 206.X.0.10 (206.X.0.10), 64 hops max, 40 byte packets
1 200.X.0.1
2 202.X.0.2
3 204.X.0.3
4 206.X.0.10
```

- 1. ¿Cuáles son los *routers* que se atraviesan para ir desde pc1 a pc2, en función de la salida producida por traceroute?
- 2. ¿Por qué en el resultado de traceroute la dirección IP del tercer salto es 204.X.0.3 en vez de 205.X.0.3?
- 3. Realiza los cambios de configuración en las tablas de *routing* para que el resultado anterior se produzca en tu escenario. Efectúa sólo los cambios imprescindibles: no modifiques las rutas ni las direcciones IP que ya están configuradas en el escenario, sólo puedes añadir direcciones IP y rutas, cumpliendo además las siguientes restricciones:
 - En las tablas de routing de las máquinas (pc1 y pc2) sólo puedes añadir rutas por defecto.
 - En las tablas de routing de los routers NO puedes añadir rutas por defecto.

Utiliza traceroute sobre el escenario modificado para comprobar que su salida es la misma que la mostrada al principio de este apartado.

Captura ahora el tráfico que se produce:

- lanza tcpdump en r1-eth0 con nombre de fichero p4-b-04.cap
- lanza tcpdump en r2-eth0 con nombre de fichero p4-b-05.cap
- lanza tcpdump en r3-eth0 con nombre de fichero p4-b-06.cap
- lanza tcpdump en pc2-eth0 con nombre de fichero p4-b-07.cap
- lanza tcpdump en r4-eth1 con nombre de fichero p4-b-08.cap
- ejecuta en pc1 el comando traceroute 206.X.0.10
- \blacksquare interrumpe las capturas

Analiza el tráfico capturado en ambos ficheros de captura y reconoce en ellos el comportamiento del comando traceroute tal y como se explica en las transparencias de teoría.

3. Escenario C

Descarga, introduciendo tu DNI en el enlace:

http://mobiquo.gsyc.es/practicas/fro/p4.html

el fichero p4-lab-c.tgz, que contiene el escenario de red para realizar los siguientes apartados. Descomprime el escenario de red p4-lab-c y abre dicho escenario dentro de NetGUI.




Figura 3: Escenario C

Arranca todas las máquinas de dicho escenario, de una en una, esperando que una máquina haya terminado su arranque antes de arrancar la siguiente. Obtendrás un escenario como el que se muestra en la figura 3.

El escenario no está configurado completamente. Algunas máquinas necesitan configurar rutas. Irás realizando dicha configuración a lo largo de los siguientes apartados.

3.1. Caso 1

En un escenario como el mostrado en p4-lab-c pero con valor de X=0 se han ejecutado una o más órdenes y, mientras se ejecutaban, se obtuvieron las siguientes capturas:

- cap1.cap: Captura realizada en la red 200.6.X.0.
- cap2.cap: Captura realizada en la red 200.4.X.0.

Analiza dichas capturas simultáneamente ya que las dos juntas serán las que te permitirán responder a la siguiente cuestión: ¿Qué órdenes se ejectuaron para poder obtener esas capturas?

Modifica en el escenario las rutas necesarias para que se puedan realizar estas capturas al ejecutar dichas órdenes. Comprueba tus respuestas ejecutando dichas órdenes sobre tu escenario mientras realizas capturas en las redes indicadas:

- lanza tcpdump en r5-eth1 con nombre de fichero p4-c-01.cap
- lanza tcpdump en r3-eth0 con nombre de fichero p4-c-02.cap
- ejecuta las órdenes para generar el tráfico
- interrumpe las capturas

Tus capturas deben ser iguales a las que te damos (sin tener en cuenta los posibles paquetes de ARP, y por supuesto, teniendo las IPs el valor adecuado de tu X).

3.2. Caso 2

En un escenario como el mostrado en p4-lab-c pero con valor de X=0 se han ejecutado una o más órdenes mientras se realizaba la siguiente captura: cap3.cap.

Analiza la captura para poder responder las siguientes cuestiones: ¿En qué red se ha realizado dicha captura? ¿Qué órdenes han tenido que ejecutarse para poder obtener el tráfico de esta captura?

Modifica en el escenario las rutas necesarias para que se pueda realizar esta captura al ejecutar dichas órdenes.

Comprueba tus respuestas ejecutando dichas órdenes sobre tu escenario mientras realizas una captura en la red adecuada. Llama a dicho fichero de captura p4-c-03.cap.

Tu captura debe ser igual a la que te damos (sin tener en cuenta los posibles paquetes de ARP, y por supuesto, teniendo las IPs el valor adecuado de tu X).

4. Entrega de la práctica

Sube al enlace que encontrarás en Aula Virtual, y antes de que termine el plazo de entrega, los siguientes ficheros:

- Memoria en formato pdf
- Fichero p4.tgz o p4.zip resultado de comprimir la carpeta p4 que contenga los siguientes ficheros de captura:
 - p4-a-01.cap, p4-a-02.cap, p4-a-03.cap
 - p4-b-01.cap, p4-b-02.cap, p4-b-03.cap p4-b-04.cap, p4-b-05.cap, p4-b-06.cap, p4-b-07.cap, p4-b-08.cap
 - p4-c-01.cap, p4-c-02.cap, p4-c-03.cap