Redes de Ordenadores para Robots y Máquinas Inteligentes Práctica 6: B.A.T.M.A.N.

GSyC

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación URJC

Abril de 2024

Introducción

En esta práctica debes utilizar mininet-wifi. Ve a la carpeta en la que lo tienes instalado e instala el módulo para el protocolo B.A.T.M.A.N:

```
cd mininet-wifi
sudo util/install.sh -B
```

Descarga tu escenario de red para esta práctica del siguiente enlace:

https://mobiquo.gsyc.urjc.es/practicas/ror/p6.html

y descomprime el fichero lab-routing.tgz.

Capturas de tráfico

Recuerda que en mininet-wifi puedes capturar tráfico de dos formas diferentes:

- Capturar tráfico en la interfaz de un nodo: Si quieres capturar los paquetes que envía o recibe, por ejemplo, sta3:
 - 1. Abre un terminal de sta3 escribiendo en el CLI: xterm sta3
 - 2. Lanza wireshark desde la ventana de sta3 y captura en su interfaz sta3-wlan0

Los paquetes capturados de esta forma no tendrán cabecera 802.11 en su nivel de enlace, sino una cabecera Ethernet convencional (802.3) con direcciones de origen y destino convertidas de las presentes realmente en 802.11.

- Capturar todo el tráfico del escenario en la interfaz hwsim0:
 - 1. En una ventana de la máquina real, escribe: sudo ifconfig hwsim0 up
 - 2. En una ventana de la máquina real, lanza wireshark con sudo.
 - 3. En wireshark captura en la interfaz hwsim0.

En una captura en hwsim0 aparecerán todos los paquetes que envíe cualquier nodo del escenario, y los paquetes capturados sí tendrán en su nivel de enlace la cabecera 802.11, con todos sus campos de direcciones.

Arrancar y parar batmand en los nodos

Al arrancar el escenario no estará activado ningún protocolo de routing. Para lanzar el demonio del protocolo B.A.T.M.A.N. batmand en un nodo, debes ejecutar batmand <nombre_interfaz>. Así, por ejemplo, ejecuta en un xterm de sta1):

```
batmand sta1-wlan0
```

También puedes ejecutar desde el CLI: stal batmand stal-wlan0

Junto con el escenario se incluyen ficheros con órdenes para CLI. La forma de ejecutar las órdenes de estos ficheros es escribir en el CLI: source <fichero-de-órdenes-CLI>, estando dicho fichero de órdenes en el mismo directorio desde el que se lanzó mininet-wifi. Así:

- source start-01-04.cli: Lanza batmand en sta1, sta2, sta3 y sta4.
- source start-05-08.cli: Lanza batmand en sta5, sta6, sta7 y sta8.
- source start-all.cli: Lanza batmand en todos los nodos.

Para parar batmand en todos los nodos escribe en el xterm de cualquiera de los nodos:

```
killall batmand
```

Para parar batmand en un nodo concreto debes localizar primero el proceso adecuado, identificándolo por el nombre de la interfaz. Por ejemplo, para pararlo en sta1


```
root@raisvm:/home/alumno/p6# ps -ef | grep batmand | grep sta1
root 291668 2144 0 20:33 ? 00:00:01 batmand sta1-wlan0
root@raisvm:/home/alumno/p6# kill 291668
```

Ver información del proceso de batmand en ejecución

Para ver la información que tiene el batmand que se está ejecutando en un nodo ejecuta en un xterm del nodo:

```
batmand -c -d 1
```

El argumento -c hace que batmand se conecte al demonio que se está ejecutando para obtener la información del protocolo. El argumento -d 1 permite ver la información de depuración de nivel 1, que será la que analizaremos en esta práctica:



La información se mostrará continuamente, actualizándose. Para interrumpir la visualización de información pulsa CTRL-C. Esto NO para la ejecución de batmand en el nodo, sino que simplemente deja de mostrar la información del mismo.

Ver la tabla de routing de un nodo

Normalmente consultamos la tabla de routing de una máquina en Linux con route o con ip route. Esto muestra la tabla principal del routing de la máquina, pero el kernel de Linux maneja también otras tablas auxiliares.

Por razones de eficiencia, batmand no actúa sobre la tabla principal del nodo, donde sólo se verá una ruta de vecinos. Así, aunque esté en ejecución batmand y ya haya rutas a través de nodos intermedios, si se consulta la tabla principal de sta2 desde el CLI con route o ip route sólo se verá su ruta de vecinos:

```
mininet-wifi> sta2 route
Tabla de rutas IP del núcleo
Destino Pasarela Genmask Indic Métric Ref Uso Interfaz
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 sta2-wlan0
mininet-wifi> sta2 ip route
10.0.0.0/8 dev sta2-wlan0 proto kernel scope link src 10.0.0.2
```

La tabla de rutas a nodos que usa batmand es la tabla interna número 66, que puede consultarse con el comando ip route list table 66:

```
mininet-wifi> sta2 ip route list table 66
10.0.0.1 dev sta2-wlan0 proto static scope link src 10.0.0.2
10.0.0.3 dev sta2-wlan0 proto static scope link src 10.0.0.2
10.0.0.4 via 10.0.0.3 dev sta2-wlan0 proto static src 10.0.0.2
```

Así, en la información mostrada, se ve que el nodo sta2 se comunica directamente (dev sta2-wlan0) con los nodos 10.0.0.1 y 10.0.0.3, pero se comunica con el nodo 10.0.0.4 a través de (via) su vecino 10.0.0.3.


1. Arranque del protocolo B.A.T.M.A.N.

En el fichero manet-routing.py se encuentra definida una topología de red para Mininet Wifi. Muévete a la carpeta donde has descomprimido el escenario lab-routing y verás ese fichero.

El escenario se arranca de la siguiente forma:

```
sudo ./manet-routing.py
```

Verás el diagrama que muestra la posición inicial de 8 nodos en configuración de red ad-hoc:



- 1. Comprueba que sólo se pueden comunicar los nodos adyacentes, ejecutando ping entre ellos. Si no hay conectividad entre nodos adyacentes, probablemente Mininet Wifi ha arrancado mal: ciérralo y vuelve a arrancar el escenario.
- 2. Activa la interfaz hwsim0 para capturar de forma global en todo el escenario. Ejecuta sudo wireshark en la máquina real y empieza a capturar el tráfico de la interfaz hwsim0.

Arranca un xterm en sta1, sta2, sta3, sta4.

Arranca batmand en sta1, sta2, sta3, sta4, escribiendo la orden en cada xterm o con ayuda del fichero de órdenes CLI, escribiendo en el CLI: source start-01-04.cli. Nota: asegúrate de que el fichero de órdenes está en la carpeta desde la que has lanzado el CLI o escribe la ruta completa a donde se encuentra.

Ejecuta en el CLI: sta1 ping sta4

Tardará en empezar a funcionar. Observa y anota el icmp_seq de los primeros paquetes de ping con respuesta. Cuando el valor del time de los paquetes se estabilice en menos de 30ms, interrumpe el ping y la captura.

En el fichero de captura, filtra los paquetes con filtro ip para quedarte sólo con los paquetes de batmand y de icmp.

Guarda los paquetes filtrados como captura con nombre de fichero: batmand-01.pcapng

3. Filtra en wireshark los paquetes del B.A.T.M.A.N que tienen IP origen 10.X.0.1 con el filtro: bat and ip.src == 10.X.0.1 (sustituyendo la X por el valor que tenga en tu escenario).

Observa que B.A.T.M.A.N. trabaja justo sobre UDP, utilizando el puerto 4305.

El mensaje básico de B.A.T.M.A.N. es el OGM (*Originator Message*). Observa que 1 solo mensaje de BATMAN puede tener varios OGMs concatenados

Observa en los mensajes su IP origen e IP destino. ¿Por qué se envían los OGMs a esa IP destino?

- 4. Observa los campos principales de los OGMs:
 - TTL (en la cabecera de BATMAN, no confundir con el TTL de la cabecera IP): Se le resta 1 en cada reenvío
 - Número de secuencia: Se aumenta 1 en cada nuevo OGM que crea un nodo
 - Originador: Nodo creador del OGM
 - Reenviado por: Nodo que reenvía el OGM
 - Calidad de Transmisión (TQ): Valor máximo de 255

Los mensajes que tienes filtrados son los OGMs **reenviados por sta1**. Localiza los paquetes en que:

- sta1 envía su propio OGM
- sta1 reenvía un OGM de sta2
- sta1 reenvía un OGM de sta3
- sta1 reenvía un OGM de sta4

Mirando los mensajes con el propio OGM de sta1:

- Observa cómo van aumentando los números de secuencia de los OGMs.
- ¿Cuál es el periodo de creación de un OGM con nuevo número de secuencia?
- ¿Cuál es el TTL inicial de un OGM?

• ¿Cuál es la calidad de transmisión de un OGM recién creado?

Mirando los mensajes enviados por sta1 reenviando otro OGM: ¿Cómo se explica su valor de TTL?

La TQ trata de dar un valor a la calidad de los enlaces entre nodos. Cada vez que un nodo X recibe un OGM de un mismo originador O, se fija en el vecino que se lo reenvía y aumenta en uno la cuenta de la TQ del enlace entre ambos. Así, el vecino V del que le lleguen más mensajes de un mismo OGM (con números de secuencia "cercanos") será el de mayor calidad de transmisión, y V será el siguiente salto en la ruta de X a O.

Cuando un nodo X reenvía un OGM recibido de un vecino V, pondera la TQ que viene en el mensaje por la TQ que el nodo X asigna a ese vecino V, y así obtiene la TQ que contendrá el OGM reenviado.

5. Interrumpe batmand en los 4 nodos en que está lanzado, y espera 5 minutos.

No es necesario que vuelvas a capturar tráfico.

Lanza batmand en sta1. Una vez lanzado, ejecuta batmand -c -d 1 para ver la información que maneja el nodo sobre los OGMs que va recibiendo, interpretada según la figura de la página 2. Como por ahora es el único nodo con el protocolo activado, no verás aún ninguna información.

Lanza ahora batmand en sta2, sta3 y sta4. Ejecuta también en ellos batmand -c -d 1 para ver su información.

Observa en los 4 terminales cómo va aumentando la cuenta de los OGMs recibidos en cada nodo. Recuerda que esa cuenta representa la TQ del enlace con ese vecino. En los primeros momentos, esas TQ son bajas porque aún no han llegado suficientes mensajes. Vuelve a observar en la captura anterior como, en efecto, los primeros OGMs que se reenvían tienen una TQ baja hasta que va subiendo la cuenta de mensajes recibidos.

- 6. Consulta la tabla de rutas 66 en cada uno de los 4 nodos, y comprueba su coincidencia con la información del protocolo que ves en cada nodo.
- 7. Observa en la captura anterior los mensajes de ICMP. Observa que hay varios *echo request* y varios *echo reply* por cada número de icmp_seq: IMPORTANTE recuerda que estás viendo en la captura todos los mensajes enviados y recibidos en todos los nodos.

Busca los mensajes con el primer icmp_seq del que llegó respuesta al nodo sta1 (es decir, aparece un echo reply con ttl=62). Verás que hay 3 echo request y 3 echo reply. ¿Por qué?

Consulta el TTL de la cabecera IP de cada uno de ellos.

Consulta en la cabecera IEEE 802.11 los 4 campos de direcciones (tal y como estudiaste en la práctica 4) para confirmar de qué nodo a qué nodo va dirigido cada echo request y cada echo reply. Recuerda que los nodos estan trabajando en modo ad-hoc sin access point y las direcciones MAC transmitter y source coinciden con el nodo transmisor y las direcciones MAC destination y receiver coinciden con el nodo receptor.

Localiza en la captura los mensajes con icmp_seq menores al primero que obtuvo respuesta en el CLI. ¿Por qué no se recibió respuesta para esos icmp_seq?

2. Arrancar batmand en todos los nodos

1. Arranca un xterm para los nodos sta5 a sta8.

Lanza wireshark en sta5 y captura en su interfaz sta5-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-02.pcapng.

Lanza wireshark en sta7 y captura en su interfaz sta7-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-03.pcapng.

Recuerda que ahora en las capturas sólo aparecerán los mensajes enviados o recibidos en ese nodo.

Arranca batmand en sta5 a sta8. Puedes utilizar el fichero de órdenes de CLI escribiendo en el CLI: source start-05-08.cli

Monitoriza la información del protocolo en los nodos sta5 a sta8 lanzando en cada uno de ellos: batmand -c -d 1

Ejecuta en CLI: sta1 ping sta8

Observa en las ventanas de los nodos sta1 a sta4 cómo ellos van conociendo a los 4 nodos nuevos, y en la ventanas de los nodos nuevos cómo van conociendo a todos los demás.

Anota el tiempo que tarda en comenzar a funcionar el ping.

Cuando se estabilicen los time, interrumpe el ping y las capturas.

2. Según la posición de los nodos, las rutas de sta1 hacia sta6, sta7 y sta8 pueden ser a través de sta2 o a través de sta5.

Observa la información de batmand en sta1. Observa como las rutas hacia sta6, sta7 y sta8 cambian de vez en cuando entre ser a través de sta2 y ser a través de sta5.

Pon algún otro ejemplo de rutas en otros nodos a los que les ocurra lo mismo.

Comprueba como se ve la tablas de rutas 66 en cada uno de los nodos.

3. Intenta pensar qué mensajes de ICMP (y con qué direcciones Ethernet) se verán en las 2 capturas que has hecho.

Abre la captura y localiza esos mensajes. Ten en cuenta que la cabecera de nivel de enlace que se ve es de Ethernet normal, 802.3.

4. Localiza en las capturas los OGMs de sta4 y de sta8 reenviados por sta1 y por sta3. Explica el valor del TTL del OGM de esos paquetes.

3. Cambio de posición de nodos

1. Lanza wireshark en sta3 y captura en su interfaz sta3-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-04.pcapng.


Lanza wireshark en sta7 y captura en su interfaz sta7-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-05.pcapng.

Asegúrate de que sigues viendo la información del protocolo en los nodos.

Cambia de posición a sta7 y a sta8 con las siguientes órdenes en CLI:

```
py sta7.setPosition('10,205,0')
py sta8.setPosition('10,270,0')
```

Tras esto, la posición de los nodos resultará ser:



Ejecuta en CLI: sta1 ping sta8

Observa la información del protocolo en sta3 y sta5. Observa la evolución de los valores de TQ de los enlaces a los nodos que se han movido.

Observa la información del protocolo en sta7 y sta8. Observa la evolución de los valores de TQ de los enlaces entre sí y al resto de los nodos.

Ejecuta en CLI: sta7 ping sta8

Interrumpe las capturas.

Intenta pensar qué mensajes de B.A.T.M.A.N. y de ICMP vas a ver en cada captura. Comprueba que tus suposiciones son ciertas.

2. Lanza wireshark en sta5 y captura en su interfaz sta5-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-06.pcapng.


Lanza wireshark en sta7 y captura en su interfaz sta7-wlan0, y guarda la captura con nombre batmand-07.pcapng.

Asegúrate de que sigues viendo la información del protocolo en los nodos.

Cambia de posición a sta4 con la siguiente orden en CLI:

```
py sta4.setPosition('10,140,0')
```

Tras esto, la posición de los nodos resultará ser:



Ejecuta en CLI: sta1 ping sta8

Anota el tiempo que tarda en funcionar el ping. Cuando se estabilice el valor de time interrumpe las capturas.

Observa la información del protocolo en sta4 y sta7. Observa la evolución de los valores de TQ de los enlaces.

Intenta pensar qué mensajes de B.A.T.M.A.N. y de ICMP vas a ver en cada captura. Comprueba que tus suposiciones son ciertas.

Normas de entrega

Es necesario entregar la siguiente documentación:

- Memoria en formato pdf donde se responda razonadamente a las cuestiones planteadas en cada uno de los apartados de este enunciado.
- Fichero p6.tgz que incluya las capturas de tráfico: desde batmand-01.pcapng hasta batmand-07.pcapng.