

Propiedad, planta y equipo

Cliente de muestra S.A. · RUC 17900000000001 · Propiedad, planta y equipo

▲ Riesgo medio

Corte 31/12/2025

Versión 1

MUESTRA

NIIF completas

 EFECTO NETO DE LOS AJUSTES EN RESULTADOS

USD -2.852,73

-2.852,73

↘ 0,2 % de la población

 COSTO DE ACTIVOS EVALUADOS

USD 1,33 M

1.327.000,00

10 registros

 DEPRECIACIÓN RECALCULADA

USD 34,0 mil

34.031,92

↘ 10,1 % vs registrado

 DEPRECIACIÓN REGISTRADA

USD 37,9 mil


37.854,11

según el cliente

 PROBLEMAS ENCONTRADOS


16

3 media · 9 baja




Costo por clase de activo

Distribución de la población (USD).



Problemas por severidad

Severidad según el importe del hallazgo frente a la población: $\geq 5\%$ alta, $\geq 1\%$ media, menor baja; sin importe, informativa.



Carátula

Concepto	Detalle
Firma	AuditConsulting Auditores Cía. Ltda.
Ciente	Ciente de muestra S.A.
RUC	1790000000001
Ejercicio	2025
Fecha de corte	2025-12-31
Marco contable	NIIF completas
Herramienta	Propiedad, planta y equipo
Rubro	Propiedad, planta y equipo
Motor	ppe_propiedad_planta 1.0
Versión del papel	v1
Estado	MUESTRA
Preparó	Ejercicio modelo
Revisó	Pendiente
Aprobó	
Fecha de aprobación	
Huella de la ejecución (SHA-256)	

Programa

Código	Objetivo	Afirmación	Procedimiento	Evidencia	Criterio	Referencia
PPE-01	Conciliación auxiliar-mayor	Integridad	Movimiento del año del costo y la depreciación acumulada y conciliación con el mayor	Auxiliar y mayor	Diferencia dentro de tolerancia o explicada	NIA 500 · NIA 510
PPE-02	Adiciones	Existencia / Clasificación	Examinar las adiciones y separar capital de gasto (reparación y mantenimiento)	Facturas, contratos, actas de recepción	Solo costos que cumplen NIC 16.7 y 16.16	NIC 16.12, 16 · PYMES 17.6, 17.10, 17.15
PPE-03	Depreciación	Valoración	Recalcular la depreciación por activo desde la fecha disponible para uso	Auxiliar	Diferencias dentro de tolerancia	NIC 16.50–62 · PYMES 17.18–17.23
PPE-04	Vidas útiles, residual, método y componentes	Valoración	Revisar activos totalmente depreciados en uso, residuales y partes significativas	Política contable, informes técnicos	NIIF: revisadas al cierre (NIC 16.51, 61); PYMES: si hay indicios (17.19)	NIC 16.43–47, 51, 61 · PYMES 17.16, 17.19
PPE-05	Bajas	Exactitud	Recalcular el valor neto en libros a la baja y la ganancia o pérdida	Facturas de venta, actas de baja	Resultado recalculado igual al registrado	NIC 16.67–72 · PYMES 17.27–17.30
PPE-06	Revaluación	Valoración	Comparar el valor revaluado con el VNL y distribuir entre ORI y resultados	Informe del perito	Tratamiento según NIC 16.39–40	NIC 16.31–42 · PYMES 17.15–17.15D · NIA 620
PPE-07	Deterioro	Valoración	Comparar el importe en libros con el importe recuperable	Cálculo de valor en uso o valor razonable	Pérdida reconocida	NIC 36.59–61 · PYMES 27.5–27.6 (si el activo está revaluado, primero contra el superávit) · NIA 540

Código	Objetivo	Afirmación	Procedimiento	Evidencia	Criterio	Referencia
PPE-08	Costos por préstamos	Valoración / Clasificación	Separar préstamos específicos y generales; recalcular por activo el capitalizable (específico: costo real menos los rendimientos de la inversión temporal; generales: tasa de capitalización) y comprobar el tope de los costos incurridos en el período (NIIF completas); en PYMES reversar lo capitalizado	Contratos de préstamo, tablas de amortización, mayor de gasto financiero y de rendimientos de inversiones temporales	NIC 23.12, 14 (incluido el tope) / Sección 25.2	NIC 23 · PYMES 25
PPE-09	Desmantelamiento	Integridad / Valoración	Recalcular el valor presente de la obligación y compararlo con la provisión	Contratos, permisos ambientales, estimación técnica	Provisión igual al valor presente	NIC 16.16 c · NIC 37.45–47 · CINIIF 1 · Sección 21 (21.7 b)

Base técnica

Categoría	Documento	Párrafos	URL	Verificada
NIA · NIA 500	Evidencia suficiente y adecuada sobre existencia, integridad y valoración del auxiliar.	párr. 6–9		
NIA · NIA 510	Saldo inicial: el costo y la depreciación acumulada inicial se concilian con el cierre anterior; aplica en encargos iniciales; en recurrentes NIA 500/330.	párr. 6		
NIA · NIA 540 (Revisada)	Estimaciones: vidas útiles, residuales, importe recuperable, valor razonable y desmantelamiento.	párr. 13–30 y 32		
NIA · NIA 500	Inspección física de activos tangibles.	párr. A18 y A20		
NIA · NIA 500	Perito de la dirección (NIA 620 solo si lo contrata el auditor): evaluar su trabajo en revaluaciones y deterioro.	párr. 8		

Resumen

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	= '14_Roll_forward' !B8	Trae cada concepto de su hoja: costo y diferencias con el mayor de la hoja 14 (Movimiento del año), depreciación de las hojas 04 y 14, ajustes de la hoja 15 (Ajustes propuestos), deterioro de la hoja 09, costos por préstamos de las hojas 11 y 12 y desmantelamiento de la hoja 13.	Fila 1: 1.297.000,00 → 1.297.000,00	hoja «Movimiento del año y conciliación auxiliar-mayor»

Concepto	Importe
Costo al cierre (auxiliar)	1.297.000,00
Depreciación del año recalculada	34.031,92
Depreciación del año registrada	37.854,11
Diferencia de depreciación (recalculada – registrada)	177,81
Valor neto en libros recalculado (activos medidos)	1.037.345,89
Pérdida por deterioro adicional	8.000,00
Deterioro contra el superávit de revaluación (ORI)	0,00
Deterioro a resultados	8.000,00
Diferencia en resultado de bajas	1.777,81
Capitalizable de préstamos específicos (NIC 23.12)	7.800,00
Capitalizable de préstamos generales (NIC 23.14)	4.747,27
Costos por préstamos incurridos en el período (tope NIC 23.14)	53.000,00

Concepto	Importe
Costos por préstamos capitalizables del período (después del tope)	12.547,27
Ajuste de intereses capitalizados	3.547,27
Revaluación a otro resultado integral	60.000,00
Revaluación a resultados	0,00
Provisión de desmantelamiento (valor presente)	27.919,74
Desmantelamiento: cambio de estimación (contra el costo del activo)	27.919,74
Desmantelamiento: actualización financiera del período (costo financiero)	0,00
Diferencia auxiliar – mayor (costo)	0,00
Diferencia auxiliar – mayor (depreciación acumulada)	454,11
Efecto neto de los ajustes en resultados	-2.852,73

Parámetros

 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Valor	=B5 - B6+1	Son los datos de la ficha del encargo y del mayor; la única fila calculada es «Días del ejercicio»: fecha de corte menos fecha de inicio, más un día.	Fila 3: «2025-12-31»-«2025-01-01»+1 → 365,00	«Valor» (esta hoja)

Parámetro	Valor	Sustento
Corte del ejercicio	2025-12-31	Ficha del encargo
Inicio del ejercicio	2025-01-01	Un año antes del corte + 1 día
Días del ejercicio	365,00	Base de la fracción de tiempo
Marco contable	NIIF completas	NIC 23: capitaliza en activos aptos
Edición PYMES		2015 y 2025: mismo tratamiento (resumen oficial de cambios 2025: Secc. 25 editorial; Secc. 27 consecucional; Secc. 17 sin cambios en revaluación, componentes ni bajas); la 3.ª edición rige desde el 1-1-2027
Tolerancia por activo (importe)	1,00	Juicio del auditor (materialidad de ejecución)
Tasa de capitalización (% anual)	8,00	NIC 23.14: media ponderada de los préstamos genéricos
Parte significativa desde (% del elemento)	10,00	NIC 16.43; juicio del auditor
Revisar componentes desde (costo)	400.000,00	NIC 16.44; en blanco: no se revisa
Desmantelamiento: costo estimado futuro	50.000,00	NIC 16.16 c; PYMES 17.10 c
Desmantelamiento: años hasta el desembolso	10,00	Estimación técnica

Parámetro	Valor	Sustento
Desmantelamiento: tasa antes de impuestos (%)	6,00	NIC 37.47
Provisión de desmantelamiento registrada (cierre)		Mayor contable
Provisión de desmantelamiento registrada al inicio		Mayor contable: base de la actualización financiera del período (CINIIF 1.8; NIC 37.60; PYMES 21.11). En blanco y sin provisión al cierre: 0
Mayor: costo al cierre	1.297.000,00	Mayor contable
Mayor: depreciación acumulada al cierre	253.000,00	Mayor contable

Auxiliar de activos (datos del cliente)

Código	Descripción	Clase	Elemento	Disponible para uso	Costo inicial	Adiciones	Valor residual	Vida útil (meses)	Método	Dep. acum. inicial	Dep. acum. actual
EDIF-01	Edificio administrativo	Edificios		2015-01-01	500.000,00		50.000,00	480	Lineal	112.500,00	112.500,00
TERR-01	Terreno planta	Terrenos		2015-01-01	300.000,00						
TERR-02	Terreno bodega	Terrenos		2018-05-01	80.000,00						
VEH-01	Camioneta 4x4	Vehículos		2023-07-01	40.000,00		4.000,00	60	Lineal	10.800,00	10.800,00
VEH-02	Camión de reparto	Vehículos		2021-01-01	30.000,00		3.000,00	60	Lineal	21.600,00	21.600,00
MAQ-01	Línea de envasado	Maquinaria		2020-01-01	120.000,00			120	Lineal	60.000,00	60.000,00
MAQ-01-M	Motor de la línea de envasado	Maquinaria	MAQ-01	2020-01-01	30.000,00			60	Lineal	30.000,00	30.000,00
EQC-01	Servidores	Equipo de cómputo		2024-01-01	15.000,00			36	Unidades producidas	5.000,00	5.000,00
OBRA-01	Nave industrial en construcción	Construcciones en curso			0,00	200.000,00					
MOB-01	Mobiliario de oficinas	Muebles y enseres		2025-04-01	0,00	12.000,00		120	Lineal		

Recálculo de depreciación y VNL

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Costo	= '03_Auxiliar' ! F5 + '03_Auxiliar' ! G5	Suma el costo inicial y las adiciones del año del activo, tomados de la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: 500.000,00+(vacío) → 500.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Importe depreciable	=MAX(B5- '03_Auxiliar' ! H5,0)	Costo menos el valor residual de la hoja 03 (Auxiliar de activos), sin bajar de cero: es lo que se reparte durante la vida útil.	Fila 1: MAX(500.000,00-50.000,00; 0) → 450.000,00	«Costo» (esta hoja), hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Días en uso	=IF('03_Auxiliar' ! E5="", 0, MAX(IF('03_Auxiliar' ! R5<>"", MIN('03_Auxiliar' ! R5, '02_Parametros' ! \$B\$5), '02_Parametros' ! \$B\$5) - MAX('03_Auxiliar' ! E5, '02_Parametros' ! \$B\$6)+1, 0))	Cuenta los días del ejercicio en que el activo estuvo disponible: desde su fecha de disponibilidad (o el inicio del ejercicio) hasta el corte o la fecha de baja. Si no tiene fecha de disponibilidad (en construcción), es cero.	Fila 1: IF(«2015-01-01»=""; 0; MAX(IF((vacío)<>""; MIN((vacío); «2025-12-31»); «2025-12-31»)-MAX(«2015-01-01»; «2025-01-01»)+1; 0)) → 365	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)», hoja «Parámetros»
Depreciación recalculada	=IF(NOT(OR('03_Auxiliar' ! J5="", ISNUMBER(SEARCH("lineal", '03_Auxiliar' ! J5))), "", IF(OR('03_Auxiliar' ! I5="", D5=0), 0, MIN(C5/'03_Auxiliar' ! I5*12*D5/'02_Parametros' ! \$B\$7, MAX(C5- '03_Auxiliar' ! K5, 0))))	Solo para el método lineal: importe depreciable ÷ vida útil en meses × 12 × días en uso ÷ días del ejercicio, sin pasar de lo que queda por depreciar. Otros métodos quedan en blanco; sin vida útil o sin días en uso da cero.	Fila 1: IF(NOT(OR(«Lineal»=""; ISNUMBER(SEARCH("lineal"; «Lineal»))))); ""; IF(OR(480=""; 365=0); 0; MIN(450.000,00/480*12*365/365, 00; MAX(450.000,00-112.500,00; 0)))) → 11.250,00	«Días en uso» (esta hoja), «Importe depreciable» (esta hoja), hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)», hoja «Parámetros»
Depreciación registrada	=IF('03_Auxiliar' ! L5="", "", '03_Auxiliar' ! L5)	Trae la depreciación del año que registró el cliente, desde la hoja 03 (Auxiliar de activos); en blanco si no la informó.	Fila 1: IF(11.250,00=""; ""; 11.250,00) → 11.250,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Diferencia	=IF(OR(E5="", F5=""), "", E5-F5)	Depreciación recalculada menos registrada; en blanco si falta alguna de las dos.	Fila 1: IF(OR(11.250,00="", 11.250,00=""); "", 11.250,00-11.250,00) → 0,00	«Depreciación recalculada» (esta hoja), «Depreciación registrada» (esta hoja)
Dep. acumulada recalculada	=IF(E5="", "", '03_Auxiliar'!K5+E5)	Suma la depreciación acumulada al inicio de la hoja 03 (Auxiliar de activos) y la depreciación recalculada del año; en blanco si no se recalculó.	Fila 1: IF(11.250,00="", "", 112.500,00+11.250,00) → 123.750,00	«Depreciación recalculada» (esta hoja), hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Deterioro acumulado	= '03_Auxiliar'!M5	Trae el deterioro acumulado que registró el cliente para el activo, desde la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: (vacío) → 0,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Valor neto en libros	=IF(H5="", "", B5-H5-I5)	Costo menos depreciación acumulada recalculada menos deterioro acumulado; en blanco si la depreciación no se recalculó.	Fila 1: IF(123.750,00="", "", 500.000,00-123.750,00-0,00) → 376.250,00	«Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), «Costo» (esta hoja), «Deterioro acumulado» (esta hoja)
Totalmente depreciado	=IF(H5="", "", IF(AND(C5>0, H5>=C5-0.005), "Sí", "No"))	«Sí» cuando la depreciación acumulada recalculada ya cubre todo el importe depreciable; «No» si no; en blanco si no se recalculó.	Fila 1: IF(123.750,00="", "", IF(AND(450.000,00>0; 123.750,00>=450.000,00-0.005); "Sí"; "No")) → No	«Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), «Importe depreciable» (esta hoja)
Estado	=IF('03_Auxiliar'!R5<> "", "Baja", IF('03_Auxiliar'!E5="", "En construcción", "En uso"))	«Baja» si el activo tiene fecha de baja en la hoja 03, «En construcción» si aún no tiene fecha de disponibilidad para uso y «En uso» en los demás casos.	Fila 1: IF((vacío)<>"", "Baja"; IF(«2015-01-01»="", "En construcción"; "En uso")) → En uso	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»

Código	Costo	Importe depreciable	Días en uso	Depreciación recalculada	Depreciación registrada	Diferencia	Dep. acumulada recalculada	Deterioro acum
EDIF-01	500.000,00	450.000,00	365	11.250,00	11.250,00	0,00	123.750,00	
TERR-01	300.000,00	300.000,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERR-02	80.000,00	80.000,00	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
VEH-01	40.000,00	36.000,00	365	7.200,00	6.000,00	1.200,00	18.000,00	
VEH-02	30.000,00	27.000,00	181	2.677,81	2.700,00	-22,19	24.277,81	
MAQ-01	120.000,00	120.000,00	365	12.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	
MAQ-01-M	30.000,00	30.000,00	365	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
EQC-01	15.000,00	15.000,00	365		4.000,00			
OBRA-01	200.000,00	200.000,00	0	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
MOB-01	12.000,00	12.000,00	275	904,11	904,11	-0,00	904,11	
TOTAL	1.327.000,00			34.031,92	37.854,11	177,81		

Vidas útiles, residual y método

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Vida útil (meses)	=IF('03_Auxiliar'!I5="", "", '03_Auxiliar'!I5)	Trae la vida útil en meses informada en la hoja 03 (Auxiliar de activos); en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(480=""; "", 480) → 480	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Valor residual	= '03_Auxiliar'!H5	Trae el valor residual del activo desde la hoja 03 (Auxiliar de activos); si está vacío, cero.	Fila 1: 50.000,00 → 50.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Costo	= '04_Depreciacion'!B5	Trae el costo del activo (costo inicial más adiciones) desde la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL).	Fila 1: 500.000,00 → 500.000,00	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Residual % del costo	=IF(F5=0, "", E5/F5)	Divide el valor residual para el costo, para ver si el residual es razonable; en blanco si el costo es cero.	Fila 1: IF(500.000,00=0; ""; 50.000,00/500.000,00) → 10,00 %	«Costo» (esta hoja), «Valor residual» (esta hoja)
Dep. acumulada recalculada	=IF('04_Depreciacion'!H5="", "", '04_Depreciacion'!H5)	Trae la depreciación acumulada recalculada desde la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL); en blanco si allí no se recalculó.	Fila 1: IF(123.750,00=""; "", 123.750,00) → 123.750,00	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Vida remanente (meses)	=IF(OR(D5="", H5=""), '04_Depreciacion'!C5=0, "", MAX('04_Depreciacion'!C5-H5, 0)/'04_Depreciacion'!C5*D5)	Parte de la vida útil que queda: importe depreciable pendiente (hoja 04) sobre el importe depreciable total, por la vida útil en meses. En blanco si falta la vida útil o la depreciación.	Fila 1: IF(OR(480=""; 123.750,00=""; 450.000,00=0); "", MAX(450.000,00-123.750,00; 0)/450.000,00*480) → 348,00	«Vida útil (meses)» (esta hoja), «Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), hoja «Recálculo de depreciación y VNL»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Totalmente depreciado en uso	=IF(AND('04_Depreciacion'!K5="Sí", '04_Depreciacion'!L5="En uso"), "Sí", "No")	«Sí» cuando en la hoja 04 el activo figura totalmente depreciado y sigue en uso: señal de que la vida útil estimada fue corta.	Fila 1: IF(AND(«No»="Sí"; «En uso»="En uso"); "Sí"; "No") → No	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Residual mayor que el costo	=IF(E5>F5, "Sí", "No")	«Sí» si el valor residual supera al costo del activo, lo que no es razonable; «No» en caso contrario.	Fila 1: IF(50.000,00>500.000,00; "Sí"; "No") → No	«Valor residual» (esta hoja), «Costo» (esta hoja)

Código	Clase	Método	Vida útil (meses)	Valor residual	Costo	Residual % del costo	Dep. acumulada recalculada	Vida remanente (meses)	Totalm
EDIF-01	Edificios	Lineal	480	50.000,00	500.000,00	10,00 %	123.750,00	348,00	No
TERR-01	Terrenos			0,00	300.000,00	0,00 %	0,00		No
TERR-02	Terrenos			0,00	80.000,00	0,00 %	0,00		No
VEH-01	Vehículos	Lineal	60	4.000,00	40.000,00	10,00 %	18.000,00	30,00	No
VEH-02	Vehículos	Lineal	60	3.000,00	30.000,00	10,00 %	24.277,81	6,05	No
MAQ-01	Maquinaria	Lineal	120	0,00	120.000,00	0,00 %	72.000,00	48,00	No
MAQ-01-M	Maquinaria	Lineal	60	0,00	30.000,00	0,00 %	30.000,00	0,00	Sí
EQC-01	Equipo de cómputo	Unidades producidas	36	0,00	15.000,00	0,00 %			No
OBRA-01	Construcciones en curso			0,00	200.000,00	0,00 %	0,00		No
MOB-01	Muebles y enseres	Lineal	120	0,00	12.000,00	0,00 %	904,11	110,96	No

Componentes

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Costo de la parte	= '04_Depreciacion' !B10	Trae el costo de esta parte (componente) desde la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL).	Fila 1: 120.000,00 → 120.000,00	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Costo del elemento	=SUMIF(\$B\$5:\$B\$6, B5, \$C\$5:\$C\$6)	Suma el costo de todas las partes de esta hoja que pertenecen al mismo elemento: es el costo total del elemento.	Fila 1: SUMIF([«Elemento», 2 filas]; «MAQ-01»; [«Costo de la parte», 2 filas]) → 150.000,00	«Elemento» (esta hoja), «Costo de la parte» (esta hoja)
% del elemento	=IF(D5=0, "", C5/D5)	Divide el costo de la parte para el costo total del elemento; en blanco si el elemento no tiene costo.	Fila 1: IF(150.000,00=0; ""; 120.000,00/150.000,00) → 80,00 %	«Costo del elemento» (esta hoja), «Costo de la parte» (esta hoja)
Parte significativa	=IF(E5="", "", IF(E5>= '02_Parametros' !B\$12/100, "Sí", "No"))	«Sí» si el % del elemento alcanza el umbral de parte significativa de la hoja 02 (Parámetros), por lo que debe depreciarse por separado; «No» si no llega.	Fila 1: IF(80,00 %<=""; "", IF(80,00 %>=10,00/100; "Sí"; "No")) → Sí	«% del elemento» (esta hoja), hoja «Parámetros»
Vida útil (meses)	=IF('03_Auxiliar' !I10="", "", '03_Auxiliar' !I10)	Trae la vida útil en meses de la parte desde la hoja 03 (Auxiliar de activos); en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(120=""; "", 120) → 120	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»

Código	Elemento	Costo de la parte	Costo del elemento	% del elemento	Parte significativa	Vida útil (meses)	Método
MAQ-01	MAQ-01	120.000,00	150.000,00	80,00 %	Sí	120	Lineal
MAQ-01-M	MAQ-01	30.000,00	150.000,00	20,00 %	Sí	60	Lineal

Bajas

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Costo	= '04_Depreciacion' !B9	Trae el costo del activo dado de baja desde la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL).	Fila 1: 30.000,00 → 30.000,00	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Dep. acumulada a la baja	=IF('04_Depreciacion' !H9="","", '04_Depreciacion' !H9)	Trae la depreciación acumulada recalculada hasta la fecha de baja, desde la hoja 04; en blanco si no se pudo recalcular.	Fila 1: IF(24.277,81=""; ""; 24.277,81) → 24.277,81	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Deterioro	= '03_Auxiliar' !M9	Trae el deterioro acumulado del activo desde la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: (vacío) → 0,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
VNL a la baja	=IF(D5="","", C5-D5-E5)	Costo menos depreciación acumulada a la baja menos deterioro: es el valor en libros que sale con la baja (en blanco si falta la depreciación acumulada).	Fila 1: IF(24.277,81=""; ""; 30.000,00-24.277,81-0,00) → 5.722,19	«Dep. acumulada a la baja» (esta hoja), «Costo» (esta hoja), «Deterioro» (esta hoja)
Producto	= '03_Auxiliar' !S9	Trae lo que se cobró por la baja (venta o indemnización) desde la hoja 03 (Auxiliar de activos); si está vacío, cero.	Fila 1: 9.000,00 → 9.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Resultado recalculado	=IF(F5="","", G5-F5)	Producto de la baja menos el valor neto en libros a la baja: positivo es ganancia y negativo pérdida.	Fila 1: IF(5.722,19=""; ""; 9.000,00-5.722,19) → 3.277,81	«VNL a la baja» (esta hoja), «Producto» (esta hoja)
Resultado registrado	=IF('03_Auxiliar' !T9="","", '03_Auxiliar' !T9)	Trae la ganancia o pérdida en la baja que registró el cliente, desde la hoja 03; en blanco si no la informó.	Fila 1: IF(1.500,00=""; ""; 1.500,00) → 1.500,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»

Revaluación

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
VNL al corte	= '04_Depreciacion' !J6	Trae el valor neto en libros recalculado al corte desde la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL).	Fila 1: 300.000,00 → 300.000,00	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Valor revaluado	= '03_Auxiliar' !O6	Trae el valor revaluado del activo (según el perito) desde la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: 360.000,00 → 360.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Diferencia	=D5-C5	Valor revaluado menos valor neto en libros: positivo es aumento y negativo disminución por revaluación.	Fila 1: 360.000,00-300.000,00 → 60.000,00	«Valor revaluado» (esta hoja), «VNL al corte» (esta hoja)
Superávit previo	= '03_Auxiliar' !P6	Trae el superávit de revaluación que ya tenía el activo, desde la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: (vacío) → 0,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Decremento previo en resultados	=IF('03_Auxiliar' !Q6="","", '03_Auxiliar' !Q6)	Trae la disminución por revaluación que se llevó antes a resultados, desde la hoja 03; en blanco si no se informó.	Fila 1: IF((vacío)=""; ""); (vacío) → (en blanco)	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
A otro resultado integral	=IF(E5>=0, IF(G5="","", E5, E5-MIN(E5, G5)), -MIN(-E5, F5))	Si es aumento, va a ORI lo que excede al decremento previo llevado a resultados (todo, si ese dato está vacío). Si es disminución, se carga a ORI solo hasta el superávit previo.	Fila 1: IF(60.000,00>=0; IF((vacío)=""; 60.000,00; 60.000,00-MIN(60.000,00; (vacío))); -MIN(-60.000,00; 0,00)) → 60.000,00	«Diferencia» (esta hoja), «Decremento previo en resultados» (esta hoja), «Superávit previo» (esta hoja)

Deterioro

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe en libros	=IF('03_Auxiliar'!010<>"", '03_Auxiliar'!010, '04_Depreciacion'!J10)	Usa el valor revaluado de la hoja 03 si el activo se revaluó; si no, el valor neto en libros de la hoja 04 (Recálculo de depreciación y VNL).	Fila 1: IF((vacío)<>""; (vacío); 48.000,00) → 48.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)», hoja «Recálculo de depreciación y VNL»
Importe recuperable	= '03_Auxiliar'!N10	Trae el importe recuperable estimado del activo desde la hoja 03 (Auxiliar de activos).	Fila 1: 40.000,00 → 40.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Pérdida adicional	=IF(C5="", "", MAX(C5-D5, 0))	Importe en libros menos importe recuperable, sin bajar de cero: es la pérdida por deterioro. En blanco si no hay importe en libros.	Fila 1: IF(48.000,00=""; ""; MAX(48.000,00-40.000,00; 0)) → 8.000,00	«Importe en libros» (esta hoja), «Importe recuperable» (esta hoja)
Superávit previo	=IF('03_Auxiliar'!P10="", 0, '03_Auxiliar'!P10)	Trae el superávit de revaluación previo del activo desde la hoja 03 (Auxiliar de activos); si está vacío, cero.	Fila 1: IF((vacío)=""; 0; (vacío)) → 0,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Revaluación del año a ORI	=0	Trae lo que la revaluación del año llevó a ORI en la hoja 08 (Revaluación); cero si el activo no se revaluó este año.	Fila 1: 0 → 0,00	datos cargados del cliente
Superávit disponible	=MAX(F5+G5, 0)	Suma el superávit previo y la revaluación del año a ORI, sin bajar de cero: es el colchón contra el que se carga primero el deterioro.	Fila 1: MAX(0,00+0,00; 0) → 0,00	«Superávit previo» (esta hoja), «Revaluación del año a ORI» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Contra el superávit (ORI)	=IF(E5="", "", IF(AND('03_Auxiliar'!010="", '03_Auxiliar'!P10=""), 0, IF('03_Auxiliar'!P10="", "", MIN(E5, H5))))	Carga la pérdida contra el superávit disponible, hasta agotarlo. Si el activo no está revaluado ni tiene superávit, es cero; si está revaluado pero falta el superávit, queda en blanco.	Fila 1: IF(8.000,00="", ""; IF(AND((vacío)="", (vacío)="", 0; IF((vacío)="", ""; MIN(8.000,00; 0,00)))) → 0,00	«Pérdida adicional» (esta hoja), «Superávit disponible» (esta hoja), hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
A resultados	=IF(E5="", "", IF(I5="", E5, E5-I5))	La pérdida que no se cargó al superávit va a resultados; si no se pudo repartir (celda anterior en blanco), va toda la pérdida.	Fila 1: IF(8.000,00="", ""; IF(0,00="", 8.000,00; 8.000,00-0,00)) → 8.000,00	«Pérdida adicional» (esta hoja), «Contra el superávit (ORI)» (esta hoja)

Código	Clase	Importe en libros	Importe recuperable	Pérdida adicional	Superávit previo	Revaluación del año a ORI	Superávit disponible	Contra el superávit (ORI)
MAQ-01	Maquinaria	48.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.000,00				0,00

Adiciones y costos por préstamos

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Días de capitalización	<code>=IF(OR('02_Parametros'!\$B\$8="NIIF para las PYMES",NOT(OR(G5="Sí",G5="Si"))),0,MAX(IF(ISNA(MATCH(B5,'03_Auxiliar'!\$A\$5:\$A\$14,0)), '02_Parametros'!\$B\$5,IF(INDEX('03_Auxiliar'!\$E\$5:\$E\$14,MATCH(B5,'03_Auxiliar'!\$A\$5:\$A\$14,0))="", '02_Parametros'!\$B\$5,MIN(INDEX('03_Auxiliar'!\$E\$5:\$E\$14,MATCH(B5,'03_Auxiliar'!\$A\$5:\$A\$14,0)), '02_Parametros'!\$B\$5))-MAX(C5,'02_Parametros'!\$B\$6),0))</code>	Para adiciones de activos aptos (y solo en NIIF completas): días desde la fecha de la adición (o el inicio del ejercicio) hasta que el activo está disponible para uso según la hoja 03, o hasta el corte. Si no, cero.	Fila 1: IF(OR(«NIIF completas»="NIIF para las PYMES"; NOT(OR(«Sí»="Sí"; «Sí»="Si"))); 0; MAX(IF(ISNA(MATCH(«OBRA-01»; [«Código» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]; 0)); «2025-12-31»; IF(INDEX([«Disponible para uso» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]; MATCH(«OBRA-01»; [«Código» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]; 0))=""; «2025-12-31»; MIN(INDEX([«Disponible para uso» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]; MATCH(«OBRA-01»; [«Código» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]; 0)); «2025-12-31»)))-MAX(«2025-03-01»; «2025-01-01»); 0)) → 305	«Apto» (esta hoja), «Activo» (esta hoja), «Fecha» (esta hoja), hoja «Parámetros», hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»
Intereses capitalizables	<code>=""</code>	Con el anexo de préstamos los intereses capitalizables se miden por activo en la hoja 12 (Capitalización de costos por préstamos), por eso aquí quedan en blanco.	Fila 1: "" → (en blanco)	datos cargados del cliente
Diferencia	<code>=IF(J5="", "", J5-H5)</code>	Intereses capitalizables menos intereses capitalizados por el cliente; con el anexo de préstamos queda en blanco porque la comparación se hace en la hoja 12.	Fila 1: IF((vacío)="", ""; (vacío)-9.000,00) → (en blanco)	«Intereses capitalizables» (esta hoja), «Intereses capitalizados» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Capitalizable	=IF(OR(ISNUMBER(SEARCH("repar",E5)),ISNUMBER(SEARCH("manten",E5))), "No: gasto (NIC 16.12)", "Sí")	«No: gasto» si el tipo de adición es una reparación o un mantenimiento, que no se capitalizan; «Sí» en los demás casos.	Fila 1: IF(OR(ISNUMBER(SEARCH("repar"; «Capitalizable»)); ISNUMBER(SEARCH("manten"; «Capitalizable»))); "No: gasto (NIC 16.12)"; "Sí" → Sí	«Tipo» (esta hoja)

Documento	Activo	Fecha	Descripción	Tipo	Importe	Apto	Intereses capitalizados	Días de capitalización	Intereses capitalizables	Diferencia
AD-01	OBRA-01	2025-03-01	Avance de obra 1	Capitalizable	150.000,00	Sí	9.000,00	305		
AD-02	OBRA-01	2025-09-01	Avance de obra 2	Capitalizable	45.000,00	Sí	0,00	121		
AD-03	OBRA-01	2025-10-15	Cubierta provisional	Reparación	5.000,00	No		0		
AD-04	MOB-01	2025-04-01	Escritorios y sillas	Capitalizable	12.000,00	No		0		
TOTAL					212.000,00		9.000,00			0,00

Préstamos para la construcción

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Capitalizable del específico (NIC 23.12)	=IF(B5<>"Específico", "", IF(OR(G5="", H5=""), "", G5-H5))	Solo para préstamos específicos: costo financiero del período menos los rendimientos de la inversión temporal de esos fondos. En blanco para préstamos generales o si falta un dato.	Fila 1: IF(«Específico»<>"Específico"; ""; IF(OR(9.000,00=""; 1.200,00=""); ""; 9.000,00-1.200,00)) → 7.800,00	«Tipo» (esta hoja), «Costo financiero del período» (esta hoja), «(-) Rendimientos de la inversión temporal» (esta hoja)

Préstamo	Tipo	Activo u obra	Descripción	Importe del préstamo	Tasa nominal anual (%)	Costo financiero del período	(-) Rendimientos de la inversión temporal	
PR-01	Específico	OBRA-01	Banco del Pacífico · nave industrial	120.000,00	9,00	9.000,00		1.200,00
PR-02	General		Banco Pichincha · capital de trabajo	400.000,00	8,00	32.000,00		
PR-03	General		Produbanco · línea de crédito	100.000,00	12,00	12.000,00		
TOTAL				620.000,00		53.000,00		1.200,00

Capitalización de costos por préstamos por activo

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Desembolsos aptos del período	=SUMIFS('10_Adiciones'!\$F\$5:\$F\$8,'10_Adiciones'!\$B\$5:\$B\$8,A5,'10_Adiciones'!\$I\$5:\$I\$8,">0")	Suma las adiciones de este activo en la hoja 10 (Adiciones) que tienen días de capitalización.	Fila 1: SUMIFS([«Importe» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]; [«Activo» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]; «OBRA-01»; [«Días de capitalización» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]; ">0") → 195.000,00	«Activo» (esta hoja), hoja «Adiciones y costos por préstamos»
Base ponderada por tiempo	=SUMPRODUCT(('10_Adiciones'!\$B\$5:\$B\$8=A5)*'10_Adiciones'!\$F\$5:\$F\$8*'10_Adiciones'!\$I\$5:\$I\$8)/'02_Parametros'!\$B\$7	Suma cada adición del activo en la hoja 10 multiplicada por sus días de capitalización y la divide para los días del ejercicio: es el desembolso promedio del año.	Fila 1: SUMPRODUCT([«Activo» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]=«OBRA-01»)*[«Importe» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]*[«Días de capitalización» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas])/365,00 → 140.260,27	«Activo» (esta hoja), hoja «Adiciones y costos por préstamos», hoja «Parámetros»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Préstamo específico: importe	<pre>=IF(SUMPRODUCT(('11_Prestamos'! \$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Pr estamos'! \$C\$5:\$C\$7=A5))=0,0,IF(SUMPRODUC T(('11_Prestamos'! \$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Pr estamos'! \$C\$5:\$C\$7=A5)*ISNUMBER('11_Pres tamos'! \$E\$5:\$E\$7))<SUMPRODUCT(('11_Pre stamos'! \$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Pr estamos'! \$C\$5:\$C\$7=A5)), "", SUMIFS('11_Pr estamos'! \$E\$5:\$E\$7, '11_Prestamos'! \$B\$5:\$B\$7, "Específico", '11_Pres tamos'!\$C\$5:\$C\$7, A5)))</pre>	Suma el importe de los préstamos específicos de este activo en la hoja 11 (Préstamos); cero si no tiene y en blanco si alguno no trae importe.	Fila 1: IF(SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*([«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»))=0; 0; IF(SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*([«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»)*ISNUMBER([«I mporte del préstamo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]))<SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*([«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»)); ""; SUMIFS([«Importe del préstamo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; [«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "Específico"; [«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; «OBRA-01»))) → 120.000,00	«Activo» (esta hoja), hoja «Préstamos para la construcción»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Capitalizable del específico (NIC 23.12)	<code>=IF('02_Parametros'!\$B\$8="NIIF para las PYMES", 0, IF(SUMPRODUCT(('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Prestamos'!\$C\$5:\$C\$7=A5))=0, 0, IF(SUMPRODUCT(('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Prestamos'!\$C\$5:\$C\$7=A5)*ISNUMBER('11_Prestamos'!\$I\$5:\$I\$7))<SUMPRODUCT(('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7="Específico")*('11_Prestamos'!\$C\$5:\$C\$7=A5)), "", SUMIFS('11_Prestamos'!\$I\$5:\$I\$7, '11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "Específico", '11_Prestamos'!\$C\$5:\$C\$7, A5))))</code>	Suma lo capitalizable de los préstamos específicos del activo en la hoja 11. Es cero en PYMES o sin préstamo específico, y en blanco si falta un dato.	Fila 1: IF(«NIIF completas»="NIIF para las PYMES"; 0; IF(SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*(«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»))=0; 0; IF(SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*(«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»)*ISNUMBER([«Capitalizable del específico (NIC 23.12)» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]))<SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="Específico")*(«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]=«OBRA-01»)); ""); SUMIFS([«Capitalizable del específico (NIC 23.12)» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; [«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "Específico"; [«Activo u obra» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; «OBRA-01»)))) → 7.800,00	«Activo» (esta hoja), hoja «Parámetros», hoja «Préstamos para la construcción»
% financiado con préstamos generales	<code>=IF(D5="", "", IF(B5=0, 0, MAX(1-D5/B5, 0)))</code>	Parte de los desembolsos que no cubre el préstamo específico: 1 – importe específico ÷ desembolsos, sin bajar de cero. Cero si no hubo desembolsos.	Fila 1: IF(120.000,00=""; ""; IF(195.000,00=0; 0; MAX(1-120.000,00/195.000,00; 0))) → 38,46 %	«Préstamo específico: importe» (esta hoja), «Desembolsos aptos del período» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Base financiada con generales	=IF(F5="", "", C5*F5)	Multiplica la base ponderada por tiempo por el % financiado con préstamos generales.	Fila 1: IF(38,46 %=""; ""; 140.260,27*38,46 %) → 53.946,26	«% financiado con préstamos generales» (esta hoja), «Base ponderada por tiempo» (esta hoja)
Tasa de capitalización (NIC 23.14)	=IF('02_Parametros'!\$B\$8="NIIF para las PYMES", 0, IF(COUNTIF('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "General")=0, 0, IF(OR(SUMPRODUCT(('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7="General")*ISNUMBER('11_Prestamos'!\$E\$5:\$E\$7)*ISNUMBER('11_Prestamos'!\$G\$5:\$G\$7))<COUNTIF('11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "General"), SUMIFS('11_Prestamos'!\$E\$5:\$E\$7, '11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "General")=0), "", SUMIFS('11_Prestamos'!\$G\$5:\$G\$7, '11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "General")/SUMIFS('11_Prestamos'!\$E\$5:\$E\$7, '11_Prestamos'!\$B\$5:\$B\$7, "General"))))	Media ponderada de los préstamos generales de la hoja 11: su costo financiero total ÷ su importe total. Cero en PYMES o sin generales; en blanco si falta un dato.	Fila 1: IF(«NIIF completas»="NIIF para las PYMES"; 0; IF(COUNTIF([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "General")=0; 0; IF(OR(SUMPRODUCT([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]="General")*ISNUMBER([«Importe del préstamo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]*ISNUMBER([«Costo financiero del período» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]))<COUNTIF([«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "General"); SUMIFS([«Importe del préstamo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; [«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "General")=0); ""); SUMIFS([«Costo financiero del período» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; [«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "General")/SUMIFS([«Importe del préstamo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; [«Tipo» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]; "General")))) → 8,80 %	hoja «Parámetros», hoja «Préstamos para la construcción»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Capitalizable de los generales	=IF(OR(G5="",H5=""), "", G5*H5)	Multiplica la base financiada con generales por la tasa de capitalización; en blanco si falta alguno de los dos.	Fila 1: IF(OR(53.946,26=""; 8,80 %=""); "", 53.946,26*8,80 %) → 4.747,27	«Base financiada con generales» (esta hoja), «Tasa de capitalización (NIC 23.14)» (esta hoja)
Capitalizable antes del tope	=IF(OR(E5="",I5=""), "", E5+I5)	Suma lo capitalizable del préstamo específico y de los generales para este activo.	Fila 1: IF(OR(7.800,00=""; 4.747,27=""); "", 7.800,00+4.747,27) → 12.547,27	«Capitalizable del específico (NIC 23.12)» (esta hoja), «Capitalizable de los generales» (esta hoja)
Factor del tope (NIC 23.14)	=IF(OR(SUMPRODUCT(--ISNUMBER('11_Prestamos'!\$G\$5:\$G\$7))<3,COUNT(\$J\$5:\$J\$5)<1), "", IF(SUM(\$J\$5:\$J\$5)<=SUM('11_Prestamos'!\$G\$5:\$G\$7), 1,SUM('11_Prestamos'!\$G\$5:\$G\$7)/SUM(\$J\$5:\$J\$5)))	Si lo capitalizable de todos los activos no supera el costo financiero incurrido de la hoja 11, es 1; si lo supera, es costo incurrido ÷ capitalizable total, para no pasar del tope. En blanco si falta algún dato.	Fila 1: IF(OR(SUMPRODUCT(--ISNUMBER([«Costo financiero del período» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]))<3; COUNT([«Capitalizable antes del tope», 1 fila])<1); "", IF(SUM([«Capitalizable antes del tope», 1 fila])<=SUM([«Costo financiero del período» de «Préstamos para la construcción», 3 filas]); 1; SUM([«Costo financiero del período» de «Préstamos para la construcción», 3 filas])/SUM([«Capitalizable antes del tope», 1 fila]))) → 100,00 %	«Capitalizable antes del tope» (esta hoja), hoja «Préstamos para la construcción»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Capitalizable del período	=IF(J5="", "", IF(K5="", J5, J5*K5))	Capitalizable antes del tope multiplicado por el factor del tope (si el factor está en blanco, se deja sin reducir).	Fila 1: IF(12.547,27=""; ""; IF(100,00 %=""; 12.547,27; 12.547,27*100,00 %)) → 12.547,27	«Capitalizable antes del tope» (esta hoja), «Factor del tope (NIC 23.14)» (esta hoja)
Intereses capitalizados registrados	=SUMIFS('10_Adiciones'!\$H\$5:\$H\$8, '10_Adiciones'!\$B\$5:\$B\$8, A5)	Suma los intereses que el cliente capitalizó en las adiciones de este activo, según la hoja 10 (Adiciones).	Fila 1: SUMIFS([«Intereses capitalizados» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]; [«Activo» de «Adiciones y costos por préstamos», 4 filas]; «OBRA-01») → 9.000,00	«Activo» (esta hoja), hoja «Adiciones y costos por préstamos»
Diferencia	=IF(L5="", "", L5-M5)	Capitalizable del período menos intereses capitalizados registrados: positivo falta capitalizar y negativo se capitalizó de más.	Fila 1: IF(12.547,27=""; ""; 12.547,27-9.000,00) → 3.547,27	«Capitalizable del período» (esta hoja), «Intereses capitalizados registrados» (esta hoja)

Activo	Desembolsos aptos del período	Base ponderada por tiempo	Préstamo específico: importe	Capitalizable del específico (NIC 23.12)	% financiado con préstamos ge
OBRA-01	195.000,00	140.260,27	120.000,00	7.800,00	38
TOTAL	195.000,00	140.260,27	120.000,00	7.800,00	

Desmantelamiento

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	=IF('02_Parametros'!\$B\$14="", "", '02_Parametros'!\$B\$14)	Toma de la hoja 02 (Parámetros) el costo futuro, los años, la tasa y la provisión registrada; calcula el valor presente (costo ÷ (1 + tasa)^años), la actualización del año (provisión inicial × tasa) y separa el ajuste total en actualización y cambio de estimación.	Fila 1: IF(50.000,00=""; ""; 50.000,00) → 50.000,00	hoja «Parámetros»

Concepto	Importe
Costo estimado futuro	50.000,00
Años hasta el desembolso	10,00
Tasa de descuento antes de impuestos (%)	6,00
Valor presente = costo ÷ (1 + tasa)^años	27.919,74
Provisión registrada al cierre	
Provisión registrada al inicio del ejercicio	0,00
Actualización financiera del período = inicial × tasa → resultados, costo financiero (CINIIF 1.8; NIC 37.60; PYMES 21.11)	0,00
Ajuste total = valor presente – registrada al cierre	27.919,74
Cambio de estimación = ajuste total – actualización → costo del activo (CINIIF 1.5 a; PYMES 21.7 b)	27.919,74

Movimiento del año y conciliación auxiliar-mayor

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	=SUM('03_Auxiliar'!\$F\$5:\$F\$14)	Arma el movimiento del año con las sumas de la hoja 03 (costo, adiciones, depreciación) y de la hoja 04 (bajas y valores recalculados), lo compara con el mayor de la hoja 02 y cuadra las adiciones con la hoja 10.	Fila 1: SUM([«Costo inicial» de «Auxiliar de activos (datos del cliente)», 10 filas]) → 1.115.000,00	hoja «Auxiliar de activos (datos del cliente)»

Concepto	Importe
Costo al inicio (auxiliar)	1.115.000,00
(+) Adiciones del año	212.000,00
(-) Costo de las bajas	30.000,00
Costo al cierre (auxiliar)	1.297.000,00
Costo al cierre según el mayor	1.297.000,00
Diferencia auxiliar – mayor (costo)	0,00
Depreciación acumulada al inicio	239.900,00
(+) Depreciación del año registrada	37.854,11
(-) Depreciación acumulada de las bajas	24.300,00
Depreciación acumulada al cierre (registrada)	253.454,11
Depreciación acumulada según el mayor	253.000,00
Diferencia auxiliar – mayor (depreciación)	454,11
Depreciación acumulada al cierre recalculada (activos medidos)	244.654,11

Concepto	Importe
Valor neto en libros recalculado (activos medidos)	1.037.345,89
Adiciones según el detalle	212.000,00
Diferencia adiciones auxiliar – detalle	0,00

Ajustes propuestos

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	=SUM('04_Depreciacion'!\$G\$5:\$G\$14)	Suma la diferencia de cada prueba desde su hoja (04 depreciación, 09 deterioro, 07 bajas, 12 o 10 intereses, 08 revaluación, 13 desmantelamiento); la última fila combina esos ajustes para dar el efecto neto en resultados.	Fila 1: SUM([«Diferencia» de «Recálculo de depreciación y VNL», 10 filas]) → 177,81	hoja «Recálculo de depreciación y VNL»

Ajuste	Importe	Débito (si positivo)	Crédito (si positivo)	Base
Depreciación recalculada – registrada	177,81	Gasto por depreciación	(-) Depreciación acumulada	NIC 16.50; PYMES 17.18
Deterioro a resultados	8.000,00	Pérdida por deterioro	(-) Deterioro acumulado	NIC 36.59–61; PYMES 27.5–27.6: en un activo revaluado, primero contra el superávit y solo el exceso a resultados
Resultado de bajas recalculado – registrado	1.777,81	Resultado en baja de activos	Propiedad, planta y equipo	NIC 16.68, 71; PYMES 17.28–17.30
Costos por préstamos capitalizables – capitalizados	3.547,27	Construcciones en curso / Gasto financiero	Gasto financiero / Construcciones en curso	NIC 23.12 (específico: costo real – rendimientos), 23.14 (generales: tasa de capitalización) y el tope del 23.14
Revaluación a otro resultado integral	60.000,00	Propiedad, planta y equipo	Superávit de revaluación (ORI)	NIC 16.39–40; PYMES 17.15C–17.15D
Revaluación a resultados	0,00	Pérdida por revaluación / Reversión de decremento previo	Propiedad, planta y equipo	NIC 16.39 (aumento que revierte un decremento previo en resultados) y 16.40; PYMES 17.15C–17.15D
Deterioro contra el superávit de revaluación	0,00	Superávit de revaluación (ORI)	(-) Deterioro acumulado	NIC 36.60–61; PYMES 27.6
Desmantelamiento: cambio de estimación	27.919,74	Propiedad, planta y equipo (costo)	Provisión por desmantelamiento	CINIIF 1.5 a; NIC 16.16 c; NIC 37.45; PYMES 21.7 b

Ajuste	Importe	Débito (si positivo)	Crédito (si positivo)	Base
Desmantelamiento: actualización financiera del período	0, 00	Costo financiero (resultados)	Provisión por desmantelamiento	CINIIF 1.8; NIC 37.60; PYMES 21.11
Efecto neto en resultados	-2.852, 73			– depreciación – deterioro a resultados + bajas + intereses + revaluación a resultados – actualización financiera del desmantelamiento

Problemas encontrados

Código	Descripción	Importe
DEPRECIACION_DIFERENTE	VEH-01: depreciación recalculada 7.200,00 ≠ registrada 6.000,00 (NIC 16.50; PYMES 17.18).	1.200,00
DEPRECIACION_DIFERENTE	VEH-02: depreciación recalculada 2.677,81 ≠ registrada 2.700,00 (NIC 16.50; PYMES 17.18).	-22,19
TOTALMENTE_DEPRECIADO_EN_USO	MAQ-01-M: totalmente depreciado y aún en uso; revise la vida útil y el residual (NIC 16.51; PYMES 17.19).	30.000,00
METODO_NO_RECALCULADO	EQC-01: método «Unidades producidas» no se recalcula; pida el cálculo del cliente y evalúe el patrón de consumo (NIC 16.60–62).	0,00
DEPRECIACION_DIFERENTE	OBRA-01: depreciación recalculada 0,00 ≠ registrada 1.000,00 (NIC 16.50; PYMES 17.18).	-1.000,00
DEPRECIACION_EN_CONSTRUCCION	OBRA-01: se registró depreciación de un activo que aún no está disponible para su uso (NIC 16.55; PYMES 17.20).	1.000,00
REVISAR_COMPONENTES	EDIF-01: elemento de costo 500.000,00 sin partes; confirme que no tiene partes significativas con vida distinta (NIC 16.43–44; PYMES 17.16).	0,00
BAJA_MAL_CALCULADA	VEH-02: resultado de la baja recalculado 3.277,81 ≠ registrado 1.500,00 (NIC 16.71; PYMES 17.30).	1.777,81
REVALUACION_CLASE_INCOMPLETA	Clase Terrenos: se revaluó una parte; también deben revaluarse TERR-02 (NIC 16.36; PYMES 17.15 y 17.15B).	0,00
DETERIORO	MAQ-01: importe en libros 48.000,00 mayor que el importe recuperable 40.000,00 (NIC 36.59; PYMES 27.5).	8.000,00
REVALUACION_SIN_DECREMENTO_PREVIO	Activos revaluados sin el dato «decremento previo del mismo activo reconocido en resultados»: TERR-01. El aumento por revaluación va a resultados hasta revertir ese decremento anterior (NIC 16.39; PYMES 17.15C): indique el importe; mientras tanto el aumento queda íntegro en otro resultado integral.	60.000,00
TASA_CAPITALIZACION_DIFIERE	La tasa de capitalización del parámetro (8.0000 %) no coincide con la media ponderada de los préstamos generales del anexo (8.8000 %): se usa la del anexo (NIC 23.14).	0,00
INTERESES_DIFERENCIA	OBRA-01: costos por préstamos capitalizables 12.547,27 ≠ capitalizados 9.000,00 (NIC 23.12 el específico, 23.14 los generales y el tope).	3.547,27
ADICION_GASTO_CAPITALIZADO	AD-03: «Reparación» capitalizado; las reparaciones y el mantenimiento son gasto (NIC 16.12; PYMES 17.15); el mantenimiento mayor o las inspecciones generales pueden capitalizarse (NIC 16.13–14).	5.000,00

Código	Descripción	Importe
DESMANTELAMIENTO_NO_RECONOCIDO	Obligación de desmantelamiento no reconocida: valor presente 27.919,74 (NIC 16.16 c, NIC 37.45; Sección 21 (21.7 b)).	27 . 919 , 74
CONCILIACION_AUXILIAR_MAYOR	Auxiliar y mayor no concilian en el saldo de la depreciación acumulada: diferencia 454,11.	454 , 11

Conclusión

Concepto	Detalle
Conciliación con el mayor	Población None · mayor None · diferencia None
Evaluación de excepciones	
Análisis	
Conclusión	

Control de revisión

Fecha	Acción	Estado anterior	Estado nuevo	Actor	Comentario
-------	--------	-----------------	--------------	-------	------------

AuditConsulting Auditores Cía. Ltda. · AUDIT-IA · Papel de trabajo generado por la herramienta; las cifras son de la prueba ejecutada.