

Propiedades de inversión

Cliente de muestra S.A. · RUC 17900000000001 · Propiedades de inversión

▲ Riesgo alto

Corte 31/12/2025

Versión 1

MUESTRA

NIIF completas

 AJUSTE PROPUESTO (NETO)

USD **-198,5 mil**

-198.500,00

↘ 7,1 % de la población

 IMPORTE EN LIBROS (DETALLE)

USD **2,78 M**

2.780.000,00

 PROPIEDADES AUDITADAS

USD **2,59 M**

2.586.500,00

↘ 7,1 % vs registrado

 SALDO SEGÚN EL MAYOR

USD **2,79 M**

2.785.000,00

según el cliente

 PROBLEMAS ENCONTRADOS

18

2 alta · 5 media · 6 baja

Composición del resultado

Auditado por medición



■ Valor razonable
2.356.500,00 · 91,1 %

■ Costo (VR no fiable)
230.000,00 · 8,9 %

Registrado vs recalculado

Cifra del cliente frente a la recalculada por el auditor (USD).




Saldo según el mayor

Propiedades auditadas


Libros por clasificación

Distribución de la población (USD).



Problemas por severidad

Severidad según el importe del hallazgo frente a la población: $\geq 5\%$ alta, $\geq 1\%$ media, menor baja; sin importe, informativa.



Carátula

Concepto	Detalle
Firma	AuditConsulting Auditores Cía. Ltda.
Cliente	Cliente de muestra S.A.
RUC	1790000000001
Ejercicio	2025
Fecha de corte	2025-12-31
Marco contable	NIIF completas
Herramienta	Propiedades de inversión
Rubro	Propiedades de inversión
Motor	propiedades_inversion 1.1
Versión del papel	v1
Estado	MUESTRA
Preparó	Ejercicio modelo
Revisó	Pendiente
Aprobó	
Fecha de aprobación	
Huella de la ejecución (SHA-256)	

Programa

Código	Objetivo	Afirmación	Procedimiento	Evidencia	Criterio	Referencia
IP-01	Clasificación	Clasificación	Revisar uso real, contratos y ocupación de cada inmueble y aplicar el umbral de uso propio	Contratos, inspección, certificado de uso	Solo inmuebles para rentas o plusvalías	NIC 40.5-14 · PYMES 16.2-16.4
IP-02	Sumaria y conciliación	Integridad	Conciliar el registro de inmuebles con el mayor	Registro de propiedades, mayor	Diferencia explicada o ajustada	NIA 500
IP-03	Costo inicial	Valoración	Cotejar precio de escritura y desembolsos directamente atribuibles	Escrituras, facturas de honorarios, impuestos de transferencia	Costo = precio + atribuibles	NIC 40.20-24 · PYMES 16.5
IP-04	Valor razonable	Valoración	Comparar el VR de la tasación con el importe en libros y evaluar al tasador	Informes de tasación, NIA 620	Ajuste de VR en resultados	NIC 40.33-55 · NIIF 13 · PYMES 16.7 (2025: secc. 12)
IP-05	Modelo del costo	Valoración	Recalcular depreciación y comparar el valor neto con el importe recuperable	Vidas útiles, tasaciones, flujos	Depreciación y deterioro correctos; VR revelado	NIC 40.56, 79 e · NIC 16 · NIC 36 · PYMES 16.8, secc. 17 y 27
IP-06	Ingresos por alquiler	Ocurrencia / Integridad	Recalcular las rentas del año con los contratos y compararlas con lo registrado	Contratos de arrendamiento, facturas	Ingresos conciliados	NIC 40.75 f · NIIF 16
IP-07	Transferencias	Clasificación / Valoración	Verificar evidencia del cambio de uso y la medición a la fecha	Actas, contratos, tasación a la fecha del cambio	Tratamiento según NIC 40.57-65	NIC 40.57-65 · PYMES 16.8-16.9
IP-09	Superávit de revaluación	Presentación / Valoración	Cotejar el superávit acumulado de cada inmueble transferido con el auxiliar de la cuenta y el estado de cambios en el patrimonio; recalcular el aumento a otro resultado integral, el uso contra la disminución y el saldo final	Auxiliar del superávit de revaluación por inmueble, estado de cambios en el patrimonio, auxiliar de deterioros	Aumento a otro resultado integral; disminución contra el superávit de ese inmueble y el exceso a resultados; el superávit permanece en patrimonio y solo se transfiere a resultados acumulados	NIC 40.61-62 · NIC 16.39-41 · PYMES 17.15C-17.15D

Código	Objetivo	Afirmación	Procedimiento	Evidencia	Criterio	Referencia
IP-08	Bajas	Exactitud	Recalcular producto neto – importe en libros	Escrituras de venta, cobros	Resultado correcto	NIC 40.66-73

Base técnica

Categoría	Documento	Párrafos	URL	Verificada
NIA · NIA 540 (Revisada)	El VR, la vida útil y el importe recuperable son estimaciones: evaluar método, datos y supuestos.	párr. 13, 18, 22-27 y 28-29		
NIA · NIA 500 / NIA 620	Evaluar competencia, objetividad y trabajo del tasador cuando el VR se basa en un experto.	NIA 500.8 (tasador de la entidad = experto de la dirección); NIA 620.9-12 solo si el auditor contrata su propio tasador		
NIA · NIA 500	Fiabilidad del registro de inmuebles, escrituras y contratos.	párr. 7 y 9		
NIA · NIA 500 / NIA 330	Existencia y titularidad: inspección y certificados del Registro de la Propiedad.	NIA 500 párr. A18-A20 (inspección; titularidad con certificados) · NIA 330 párr. 18		
NIA · NIA 520	Analítica de ingresos por alquiler frente a contratos y ocupación.	párr. 5		

Resumen y ajuste propuesto

 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	=SUM('08_Medicion' !\$E\$5:\$E\$14)	Trae cada importe de su hoja de origen, concepto por concepto, sumando la columna que corresponde de las hojas 03 a 12 (por ejemplo, la medición auditada de la hoja 08 o la depreciación de la hoja 07). El saldo del mayor sale de la hoja 02 (Parámetros) o, si no se informó, de la suma del detalle; el ajuste propuesto es auditado menos mayor.	Fila 1: SUM([«Auditado en la cuenta» de «Medición auditada por inmueble», 10 filas]) → 2.586.500,00	hoja «Medición auditada por inmueble»

Concepto	Importe
Propiedades de inversión auditadas	2.586.500,00
Saldo según el mayor	2.785.000,00
Ajuste propuesto (neto)	-198.500,00
Importe en libros según el detalle	2.780.000,00
Diferencia detalle – mayor	-5.000,00
Ajuste de valor razonable no reconocido (resultados)	48.000,00
Efecto de la medición al costo (depreciación y deterioro)	-25.000,00
Reclasificación fuera de propiedades de inversión	-216.500,00
Depreciación del año (modelo del costo)	4.800,00
Diferencia de depreciación acumulada	3.000,00
Deterioro (modelo del costo)	22.000,00

Concepto	Importe
Variación del valor razonable del año	35.000,00
Diferencia en el costo inicial	12.000,00
Transferencias: diferencia a resultados	0,00
Transferencias: diferencia a otro resultado integral	80.000,00
Superávit de revaluación usado contra disminuciones	0,00
Superávit de revaluación en patrimonio al cierre	110.000,00
Diferencia en ingresos por alquiler	8.000,00
Resultado recalculado en bajas	10.000,00
Diferencia en el resultado de bajas	-10.000,00

Parámetros y ruta por marco

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Valor	=IF(ISNUMBER(SEARCH("PYMES", '02_Parametros'!\$B\$7)), "Sí", "No")	Muestra cada parámetro del encargo tal como se fijó; solo dos se calculan: «¿Es PYMES?» sale del marco, y el modelo con que se mide es el elegido por la entidad en NIIF completas y, en PYMES, valor razonable solo si es fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado (si no, costo).	Fila 4: IF(ISNUMBER(SEARCH("PYMES"; «NIIF completas»)); "Sí"; "No") → No	hoja «Parámetros y ruta por marco»

Parámetro	Valor	Sustento
Corte del ejercicio	2025-12-31	Ficha del encargo
Inicio del ejercicio	2025-01-01	Corte – 12 meses + 1 día
Marco	NIIF completas	NIIF completas · NIC 40 y NIIF 13
¿Es PYMES?	No	Deriva del marco
Modelo aplicado por la entidad	valor_razonable	NIC 40.30 (elección); PYMES 16.7 (no es elección: depende de la medición fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado)
PYMES: VR fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado	sí	Juicio documentado (PYMES 16.7-16.8); sin efecto en NIIF completas
Modelo con que se mide (ruta)	valor_razonable	Completas: el elegido por la entidad; PYMES: VR solo si es fiable sin esfuerzo desproporcionado
Uso propio significativo desde (%)	10,00	NIC 40.10 exige que la parte de uso propio sea «insignificante»; el umbral es juicio del auditor (NIC 40.10 no fija porcentaje); solo NIIF completas — en PYMES 16.4 se separan las partes
Saldo según el mayor	2.785.000,00	Mayor contable (en blanco: se toma la suma del detalle)

Registro de inmuebles

Código	Descripción	Uso actual	% uso propio	Separable	Costo registrado	Fecha de adquisición	Precio de compra	Desembolsos atribuibles	Terreno	Vida útil
IP-01	Edificio de oficinas Norte	Alquiler	0, 00		500.000, 00	2018-03-01			100.000, 00	
IP-02	Terreno Samborondón	Plusvalía			300.000, 00				300.000, 00	
IP-03	Local comercial Sur	Alquiler			250.000, 00	2020-06-30			50.000, 00	
IP-04	Bodega Durán (35 % uso propio)	Alquiler	35, 00	Sí	180.000, 00	2019-12-31			30.000, 00	
IP-05	Departamentos para la venta	Venta			150.000, 00					
IP-06	Edificio Centro (compra 2025)	Alquiler			400.000, 00	2025-07-01	400.000, 00	12.000, 00	80.000, 00	
IP-07	Edificio zona sin mercado activo	Uso futuro no determinado			300.000, 00	2015-12-31			60.000, 00	
IP-08	Oficina ex uso propio	Alquiler			160.000, 00	2015-01-01			40.000, 00	
IP-09	Casa arrendada (ex inventario)	Alquiler			70.000, 00	2019-12-31			10.000, 00	
IP-10	Galpón industrial arrendado	Alquiler	5, 00		120.000, 00	2017-12-31			20.000, 00	

Código	Descripción	Uso actual	% uso propio	Separable	Costo registrado	Fecha de adquisición	Precio de compra	Desembolsos atribuibles	Terreno	Vida
TOTAL					2.430.000,00					

Clasificación

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Uso actual	= '03_Inmuebles' !C5	Trae el uso actual del inmueble declarado por el cliente en la hoja 03 (Registro de inmuebles): alquiler, plusvalía, uso propio, venta, uso futuro no determinado o en construcción.	Fila 1: «Alquiler» → Alquiler	hoja «Registro de inmuebles»
% uso propio	=IF('03_Inmuebles' !D5="","", '03_Inmuebles' !D5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el porcentaje del inmueble que la entidad ocupa para sí misma; si el cliente no lo informó, queda en blanco.	Fila 1: IF(0,00=""; ""; 0,00) → 0,00	hoja «Registro de inmuebles»
Separable	=IF('03_Inmuebles' !E5="","", '03_Inmuebles' !E5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) si las partes del inmueble pueden venderse por separado (Sí/No); queda en blanco si no se informó.	Fila 1: IF((vacío)=""; ""; (vacío)) → (en blanco)	hoja «Registro de inmuebles»
Umbral (%)	= '02_Parametros' ! \$B\$12	Repite en cada fila el porcentaje de uso propio desde el cual el auditor lo considera significativo, fijado en la hoja 02 (Parámetros).	Fila 1: 10,00 → 10,00	hoja «Parámetros y ruta por marco»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Clasificación auditada	=IF(C5="Venta", IF('02_Parametros'!\$B\$8="Sí", "Inventario (sección 13)", "Inventario (NIC 2)"), IF(C5="Uso propio", "PPE (uso propio)", IF(AND('02_Parametros'!\$B\$8="Sí", AND(D5<>"", D5>0, D5<100)), IF('02_Parametros'!\$B\$10="no", "PPE (uso mixto sin VR fiable: sección 17)", "Propiedad de inversión (parte)"), IF(AND('02_Parametros'!\$B\$8="No", AND(D5<>"", D5>0, D5<100), E5="Sí"), "Propiedad de inversión (parte)", IF(AND(D5<>"", D5>F5), "PPE (uso propio significativo)", "Propiedad de inversión")))))	Si el inmueble es para la venta va a inventario y si es de uso propio a PPE. Con uso mixto (uso propio entre 0 % y 100 %) en PYMES se separa la parte de inversión, salvo que el VR no sea fiable según la hoja 02 (entonces todo va a PPE), y en NIIF completas solo se separa si las partes son vendibles por separado; si el uso propio supera el umbral va a PPE y, en los demás casos, es propiedad de inversión.	Fila 1: IF(«Alquiler»="Venta"; IF(«No»="Sí"; "Inventario (sección 13)"; "Inventario (NIC 2)"); IF(«Alquiler»="Uso propio"; "PPE (uso propio)"; IF(AND(«No»="Sí"; AND(0,00<>""; 0,00>0; 0,00<100)); IF(«sí»="no"; "PPE (uso mixto sin VR fiable: sección 17)"; "Propiedad de inversión (parte)"); IF(AND(«No»="No"; AND(0,00<>""; 0,00>0; 0,00<100); (vacío)="Sí"; "Propiedad de inversión (parte)"; IF(AND(0,00<>""; 0,00>10,00); "PPE (uso propio significativo)"; "Propiedad de inversión"))))) → Propiedad de inversión	«Uso actual» (esta hoja), «% uso propio» (esta hoja), «Separable» (esta hoja), «Umbral (%)» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»
¿Propiedad de inversión?	=IF(K5>0, "Sí", "No")	Marca «Sí» cuando la parte que es propiedad de inversión (última columna de esta hoja) es mayor que cero, y «No» en caso contrario.	Fila 1: IF(100,00 %>0; "Sí"; "No") → Sí	«Parte que es propiedad de inversión» (esta hoja)
Importe en libros	= '03_Inmuebles'!Q5	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el importe en libros que el cliente tiene registrado al corte para este inmueble.	Fila 1: 700.000,00 → 700.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Reclasificación	=IF(K5=1, "", -I5*(1-K5))	Si el inmueble no es propiedad de inversión en su totalidad, calcula con signo negativo la parte del importe en libros que debe salir de la cuenta: importe en libros × (1 – parte que es PI). Si todo es PI, queda en blanco.	Fila 1: IF(100,00 %>1; ""; -700.000,00*(1-100,00 %)) → (en blanco)	«Parte que es propiedad de inversión» (esta hoja), «Importe en libros» (esta hoja)
Parte que es propiedad de inversión	=IF(G5="Propiedad de inversión", 1, IF(G5="Propiedad de inversión (parte)", 1-D5/100, 0))	Es 100 % si la clasificación auditada es propiedad de inversión, 100 % menos el porcentaje de uso propio si solo una parte lo es, y 0 % en cualquier otra clasificación.	Fila 1: IF(«Propiedad de inversión»="Propiedad de inversión"; 1; IF(«Propiedad de inversión»="Propiedad de inversión (parte)"; 1-0,00/100; 0)) → 100,00 %	«Clasificación auditada» (esta hoja), «% uso propio» (esta hoja)

Código	Descripción	Uso actual	% uso propio	Separable	Umbral (%)	Clasificación auditada	¿Propiedad de inversión?	Importe en libros	Reclasificación	Parte
IP-01	Edificio de oficinas Norte	Alquiler	0,00		10,00	Propiedad de inversión	Sí	700.000,00		
IP-02	Terreno Samborondón	Plusvalía			10,00	Propiedad de inversión	Sí	380.000,00		
IP-03	Local comercial Sur	Alquiler			10,00	Propiedad de inversión	Sí	260.000,00		
IP-04	Bodega Durán (35 % uso propio)	Alquiler	35,00	Sí	10,00	Propiedad de inversión (parte)	Sí	190.000,00	-66.500,00	
IP-05	Departamentos para la venta	Venta			10,00	Inventario (NIC 2)	No	150.000,00	-150.000,00	
IP-06	Edificio Centro (compra 2025)	Alquiler			10,00	Propiedad de inversión	Sí	400.000,00		
IP-07	Edificio zona sin mercado activo	Uso futuro no determinado			10,00	Propiedad de inversión	Sí	255.000,00		
IP-08	Oficina ex uso propio	Alquiler			10,00	Propiedad de inversión	Sí	205.000,00		
IP-09	Casa arrendada (ex inventario)	Alquiler			10,00	Propiedad de inversión	Sí	90.000,00		
IP-10	Galpón industrial arrendado	Alquiler	5,00		10,00	Propiedad de inversión	Sí	150.000,00		
TOTAL								2.780.000,00	-216.500,00	

Costo inicial

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Precio de compra	=IF('03_Inmuebles'!H5="", "", '03_Inmuebles'!H5)	Trae el precio de compra según escritura de la hoja 03 (Registro de inmuebles); si el cliente no lo informó, queda en blanco.	Fila 1: IF((vacío)="", ""); (vacío) → (en blanco)	hoja «Registro de inmuebles»
Desembolsos atribuibles	=IF('03_Inmuebles'!I5="", "", '03_Inmuebles'!I5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) los honorarios, impuestos de transferencia y demás desembolsos directamente atribuibles; en blanco si no se informaron.	Fila 1: IF((vacío)="", ""); (vacío) → (en blanco)	hoja «Registro de inmuebles»
Costo recalculado	=IF(C5="", "", C5+IF(D5="", 0, D5))	Suma el precio de compra y los desembolsos atribuibles (sin desembolsos cuenta cero). Si falta el precio de compra queda en blanco, porque no se puede recalcular.	Fila 1: IF((vacío)="", ""); (vacío)+IF((vacío)="", 0; (vacío)) → (en blanco)	«Precio de compra» (esta hoja), «Desembolsos atribuibles» (esta hoja)
Costo registrado	= '03_Inmuebles'!F5	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el costo que el cliente tiene registrado para el inmueble.	Fila 1: 500.000,00 → 500.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Diferencia	=IF(E5="", "", E5-F5)	Resta el costo registrado del costo recalculado; queda en blanco cuando no hubo costo recalculado.	Fila 1: IF((vacío)="", ""); (vacío)-500.000,00) → (en blanco)	«Costo recalculado» (esta hoja), «Costo registrado» (esta hoja)
Costo auditado	=IF(E5<> "", E5, F5)	Toma el costo recalculado cuando existe y, si no se pudo recalcular, acepta el costo registrado por el cliente.	Fila 1: IF((vacío)<> "", (vacío); 500.000,00) → 500.000,00	«Costo recalculado» (esta hoja), «Costo registrado» (esta hoja)

Código	Fecha de adquisición	Precio de compra	Desembolsos atribuibles	Costo recalculado	Costo registrado	Diferencia	Costo auditado
IP-01	2018-03-01				500.000,00		500.000,00
IP-02					300.000,00		300.000,00
IP-03	2020-06-30				250.000,00		250.000,00
IP-04	2019-12-31				180.000,00		180.000,00
IP-05					150.000,00		150.000,00
IP-06	2025-07-01	400.000,00	12.000,00	412.000,00	400.000,00	12.000,00	412.000,00
IP-07	2015-12-31				300.000,00		300.000,00
IP-08	2015-01-01				160.000,00		160.000,00
IP-09	2019-12-31				70.000,00		70.000,00
IP-10	2017-12-31				120.000,00		120.000,00
TOTAL					2.430.000,00	12.000,00	2.442.000,00

Valor razonable

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
¿PI?	= '04_Clasificacion' !H5	Trae de la hoja 04 (Clasificación) si el inmueble es, total o parcialmente, propiedad de inversión.	Fila 1: «Sí» → Sí	hoja «Clasificación»
Medición	=IF(B5="No", "No es PI", IF('02_Parametros' ! \$B\$11="valor_razonable", IF(E5<> "", "Valor razonable", "Costo (VR no fiable)"), "Costo"))	Si el inmueble no es propiedad de inversión indica «No es PI». Si la ruta de la hoja 02 (Parámetros) es valor razonable, usa «Valor razonable» cuando hay VR al corte y «Costo (VR no fiable)» cuando falta; si la ruta es el costo, indica «Costo».	Fila 1: IF(«Sí»="No"; "No es PI"; IF(«valor_razonable»="valor_razonable"; IF(720.000,00<>""; "Valor razonable"; "Costo (VR no fiable)"); "Costo")) → Valor razonable	«¿PI?» (esta hoja), «VR al corte» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»
VR año anterior	=IF('03_Inmuebles' ! M5="", "", '03_Inmuebles' !M5)	Trae el valor razonable del año anterior de la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si el cliente no lo informó.	Fila 1: IF(700.000,00=""; ""; 700.000,00) → 700.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
VR al corte	=IF('03_Inmuebles' ! N5="", "", '03_Inmuebles' !N5)	Trae el valor razonable a la fecha de corte (avalúo o tasación) de la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si no existe.	Fila 1: IF(720.000,00=""; ""; 720.000,00) → 720.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Variación del año	=IF(OR(D5="", E5=""), "", E5-D5)	Resta el VR del año anterior del VR al corte; si falta cualquiera de los dos, queda en blanco.	Fila 1: IF(OR(700.000,00=""; 720.000,00=""); ""; 720.000,00-700.000,00) → 20.000,00	«VR año anterior» (esta hoja), «VR al corte» (esta hoja)
Importe en libros	= '03_Inmuebles' !Q5	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el importe en libros al corte, para compararlo con el valor razonable.	Fila 1: 700.000,00 → 700.000,00	hoja «Registro de inmuebles»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Ajuste VR no reconocido (VR – libros)	=IF(C5="Valor razonable", (E5-G5)*'04_Clasificacion'!K5, "")	Solo para inmuebles medidos a valor razonable: resta el importe en libros del VR al corte y lo multiplica por la parte que es propiedad de inversión (hoja 04, Clasificación). En los demás queda en blanco.	Fila 1: IF(«Valor razonable»="Valor razonable"; (720.000,00-700.000,00)*100,00%; "") → 20.000,00	«Medición» (esta hoja), «VR al corte» (esta hoja), «Importe en libros» (esta hoja), hoja «Clasificación»
Fuente / tasador	=IF('03_Inmuebles'!O5="", "", '03_Inmuebles'!O5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) quién determinó el valor razonable (perito, tasador u otra fuente); en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(«Perito independiente (tasación dic-2025)»=""; "", «Perito independiente (tasación dic-2025)») → Perito independiente (tasación dic-2025)	hoja «Registro de inmuebles»
Nivel	=IF('03_Inmuebles'!P5="", "", '03_Inmuebles'!P5)	Trae el nivel de jerarquía del valor razonable (1, 2 o 3) declarado en la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si falta.	Fila 1: IF(«Nivel 2»=""; "", «Nivel 2») → Nivel 2	hoja «Registro de inmuebles»

Código	¿PI?	Medición	VR año anterior	VR al corte	Variación del año	Importe en libros	Ajuste VR no reconocido (VR – libros)	Fuente / tasador	Nivel
IP-01	Sí	Valor razonable	700.000,00	720.000,00	20.000,00	700.000,00	20.000,00	Perito independiente (tasación dic-2025)	Nivel 2
IP-02	Sí	Valor razonable	350.000,00	380.000,00	30.000,00	380.000,00	0,00	Perito independiente	Nivel 2
IP-03	Sí	Valor razonable	260.000,00	240.000,00	-20.000,00	260.000,00	-20.000,00	Perito independiente	Nivel 3
IP-04	Sí	Valor razonable		210.000,00		190.000,00	13.000,00	Perito independiente	Nivel 3
IP-05	No	No es PI				150.000,00			

Código	¿PI?	Medición	VR año anterior	VR al corte	Variación del año	Importe en libros	Ajuste VR no reconocido (VR – libros)	Fuente / tasador	Nivel
IP-06	Sí	Valor razonable		425.000,00		400.000,00	25.000,00	Tasación interna	Nivel 3
IP-07	Sí	Costo (VR no fiable)				255.000,00			
IP-08	Sí	Valor razonable		210.000,00		205.000,00	5.000,00	Perito independiente	Nivel 2
IP-09	Sí	Valor razonable	90.000,00	95.000,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00		
IP-10	Sí	Valor razonable	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Perito independiente	Nivel 2
TOTAL					35.000,00	2.780.000,00	48.000,00		

Modelo del costo: depreciación y deterioro

📌 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Medición	= '06_Valor_razonable' !C5	Trae la medición que corresponde al inmueble según la hoja 06 (Valor razonable): valor razonable, costo, costo por VR no fiable o no es PI.	Fila 1: «Valor razonable» → Valor razonable	hoja «Valor razonable»
¿Aplica?	=IF(LEFT(B5,5)="Costo","Sí","No")	Marca «Sí» cuando la medición empieza por «Costo» (modelo del costo o VR no fiable); solo en esos inmuebles se recalculan la depreciación y el deterioro.	Fila 1: IF(LEFT(«Valor razonable»; 5)="Costo"; "Sí"; "No") → No	«Medición» (esta hoja)
Costo del modelo (PYMES 16.8: libros al cesar el VR)	=IF(C5="No","",IF(AND('02_Parametros'!\$B\$8="Sí",B5="Costo (VR no fiable)",'03_Inmuebles'!V5<>""),'03_Inmuebles'!V5,'05_Costo_inicial'!H5))	Si aplica el modelo del costo, toma el costo auditado de la hoja 05 (Costo inicial). En PYMES, cuando el VR dejó de ser fiable y la hoja 03 trae el importe en libros a esa fecha («Libros al cambio»), usa ese importe como nuevo costo. Si no aplica, queda en blanco.	Fila 1: IF(«No»="No"; ""; IF(AND(«No»="Sí"; «Valor razonable»="Costo (VR no fiable)"; (vacío)<>""); (vacío); 500.000,00)) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Medición» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco», hoja «Registro de inmuebles», hoja «Costo inicial»
Terreno	=IF(C5="Sí",IF('03_Inmuebles'!J5="",0,'03_Inmuebles'!J5),"")	Si aplica el modelo del costo, trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) la parte del costo que es terreno, que no se deprecia; sin dato cuenta cero.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; IF(100.000,00="" ; 0; 100.000,00); "") → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), hoja «Registro de inmuebles»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Base depreciable	=IF(C5="Sí", D5-E5, "")	Resta el terreno del costo del modelo: es la parte del inmueble que sí se deprecia. En blanco si no aplica el modelo del costo.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; (vacío)-(vacío); "") → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Costo del modelo (PYMES 16.8: libros al cesar el VR)» (esta hoja), «Terreno» (esta hoja)
Vida útil (años)	=IF(C5="Sí", IF('03_Inmuebles'!K5="", "", '03_Inmuebles'!K5), "")	Si aplica el modelo del costo, trae la vida útil en años de la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si falta el dato o si no aplica.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; IF(40,00=""; "", 40,00); "") → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), hoja «Registro de inmuebles»
Meses completos	=IF(OR(C5="No", H5=""), "", IF(H5>'02_Parametros'!\$B\$5, 0, DATEDIF(H5, '02_Parametros'!\$B\$5, "m")))	Cuenta los meses completos desde la fecha base de depreciación hasta el corte de la hoja 02 (Parámetros); si la fecha base es posterior al corte da 0, y queda en blanco si no aplica o falta la fecha.	Fila 1: IF(OR(«No»="No"; (vacío)=""); "", IF((vacío)><2025-12-31»; 0; DATEDIF((vacío); <2025-12-31»; "m")))) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Fecha base de depreciación» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»
Dep. acumulada recalculada	=IF(C5="No", "", IF(F5=0, 0, IF(OR(G5="", I5=""), "", F5*MIN(1, I5/(G5*12))))))	Deprecia la base en línea recta: base depreciable × meses completos ÷ (vida útil × 12), sin pasar del 100 % de la base. Si la base es cero da 0; si falta la vida útil o los meses, queda en blanco.	Fila 1: IF(«No»="No"; "", IF((vacío)=0; 0; IF(OR((vacío)=""; (vacío)=""); "", (vacío)*MIN(1; (vacío)/((vacío)*12)))))) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Base depreciable» (esta hoja), «Vida útil (años)» (esta hoja), «Meses completos» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Depreciación del año	=IF(J5="", "", IF(F5=0, 0, J5-F5*MIN(1, MAX(0, I5-12)/(G5*12))))	A la depreciación acumulada recalculada le resta la que ya existía 12 meses antes (la misma cuenta con 12 meses menos): es el gasto de depreciación del año. En blanco si no hay acumulada recalculada.	Fila 1: IF((vacío)="", ""; IF((vacío)=0; 0; (vacío)-(vacío)*MIN(1; MAX(0; (vacío)-12)/((vacío)*12)))) → (en blanco)	«Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), «Base depreciable» (esta hoja), «Meses completos» (esta hoja), «Vida útil (años)» (esta hoja)
Dep. acumulada registrada	=IF(C5="Sí", IF('03_Inmuebles'!L5="", "", '03_Inmuebles'!L5), "")	Si aplica el modelo del costo, trae la depreciación acumulada que el cliente tiene registrada, de la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si no la informó.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; IF((vacío)="", ""; (vacío)); "") → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), hoja «Registro de inmuebles»
Diferencia de depreciación	=IF(OR(J5="", L5=""), "", J5-L5)	Resta la depreciación acumulada registrada de la recalculada; queda en blanco si falta alguna de las dos.	Fila 1: IF(OR((vacío)="", (vacío)=""); "", (vacío)-(vacío)) → (en blanco)	«Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), «Dep. acumulada registrada» (esta hoja)
Valor neto	=IF(C5="No", "", D5-IF(J5<>"", J5, IF(L5<>"", L5, 0)))	Resta al costo del modelo la depreciación acumulada recalculada; si no se pudo recalcular usa la registrada por el cliente y, si tampoco hay, no resta nada.	Fila 1: IF(«No»="No"; "", (vacío)-IF((vacío)<>""; (vacío); IF((vacío)<>""; (vacío); 0))) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Costo del modelo (PYMES 16.8: libros al cesar el VR)» (esta hoja), «Dep. acumulada recalculada» (esta hoja), «Dep. acumulada registrada» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe recuperable	=IF(C5="Sí", IF('03_Inmuebles'!Y5="", "", '03_Inmuebles'!Y5), "")	Si aplica el modelo del costo, trae el importe recuperable que el cliente informó por indicios de deterioro en la hoja 03 (Registro de inmuebles); en blanco si no lo informó.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; IF((vacío)=""; ""; (vacío))); "" → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), hoja «Registro de inmuebles»
Deterioro	=IF(OR(C5="No", O5=""), "", MAX(0, N5-O5))	Compara el valor neto con el importe recuperable: si el neto es mayor, la diferencia es el deterioro; si no, 0. En blanco si no hay importe recuperable o no aplica.	Fila 1: IF(OR(«No»="No"; (vacío)=""); ""; MAX(0; (vacío)-(vacío))) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Importe recuperable» (esta hoja), «Valor neto» (esta hoja)
Medición al costo	=IF(C5="No", "", N5-IF(P5="", 0, P5))	Valor neto menos el deterioro (sin deterioro no resta nada): es el importe por el que el inmueble debe quedar medido con el modelo del costo.	Fila 1: IF(«No»="No"; ""; (vacío)-IF((vacío)=""; 0; (vacío))) → (en blanco)	«¿Aplica?» (esta hoja), «Valor neto» (esta hoja), «Deterioro» (esta hoja)

Código	Medición	¿Aplica?	Costo del modelo (PYMES 16.8: libros al cesar el VR)	Terreno	Base depreciable	Vida útil (años)	Fecha base de depreciación	Meses con
IP-01	Valor razonable	No						
IP-02	Valor razonable	No						
IP-03	Valor razonable	No						
IP-04	Valor razonable	No						
IP-05	No es PI	No						
IP-06	Valor razonable	No						

Código	Medición	¿Aplica?	Costo del modelo (PYMES 16.8: libros al cesar el VR)	Terreno	Base depreciable	Vida útil (años)	Fecha base de depreciación	Meses con depreciación
IP-07	Costo (VR no fiable)	Sí	300.000,00	60.000,00	240.000,00	50,00	2015-12-31	
IP-08	Valor razonable	No						
IP-09	Valor razonable	No						
IP-10	Valor razonable	No						
TOTAL								

Medición auditada por inmueble

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Clasificación	= '04_Clasificacion' !G5	Trae de la hoja 04 (Clasificación) la clasificación auditada del inmueble.	Fila 1: «Propiedad de inversión» → Propiedad de inversión	hoja «Clasificación»
Medición	= '06_Valor_razonable' !C5	Trae de la hoja 06 (Valor razonable) la base con que se mide el inmueble: valor razonable, costo o no es PI.	Fila 1: «Valor razonable» → Valor razonable	hoja «Valor razonable»
Importe en libros	= '03_Inmuebles' !Q5	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el importe en libros que el cliente registró al corte.	Fila 1: 700.000,00 → 700.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Auditado en la cuenta	=IF('04_Clasificacion' !H5="No", 0, IF(C5="Valor razonable", '06_Valor_razonable' !E5, '07_Modelo_costo' !Q5) * '04_Clasificacion' !K5)	Si el inmueble no es propiedad de inversión pone 0. Si lo es, toma el VR al corte (hoja 06) o la medición al costo (hoja 07), según su medición, y lo multiplica por la parte que es propiedad de inversión (hoja 04).	Fila 1: IF(«Sí»="No"; 0; IF(«Valor razonable»="Valor razonable"; 720.000,00; (vacío))*100,00 %) → 720.000,00	«Medición» (esta hoja), hoja «Clasificación», hoja «Valor razonable», hoja «Modelo del costo: depreciación y deterioro»
Ajuste	=E5 - D5	Resta el importe en libros del importe auditado en la cuenta: lo que hay que subir o bajar en propiedades de inversión por este inmueble.	Fila 1: 720.000,00 - 700.000,00 → 20.000,00	«Auditado en la cuenta» (esta hoja), «Importe en libros» (esta hoja)
Ajuste VR (resultados)	=IF('06_Valor_razonable' !H5="", "", '06_Valor_razonable' !H5)	Trae el ajuste de valor razonable no reconocido calculado en la hoja 06 (Valor razonable); en blanco cuando el inmueble no se mide a valor razonable.	Fila 1: IF(20.000,00=""; "", 20.000,00) → 20.000,00	hoja «Valor razonable»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Efecto modelo del costo	=IF('07_Modelo_costo'!C5="Sí", ('07_Modelo_costo'!Q5-D5)*'04_Clasificacion'!K5,"")	Si aplica el modelo del costo, resta el importe en libros de la medición al costo (hoja 07) y lo multiplica por la parte que es propiedad de inversión (hoja 04); en blanco en los demás casos.	Fila 1: IF(«No»="Sí"; ((vacío)-700.000,00)*100,00 %; "") → (en blanco)	«Importe en libros» (esta hoja), hoja «Modelo del costo: depreciación y deterioro», hoja «Clasificación»
Reclasificación	=IF('04_Clasificacion'!J5="", "", '04_Clasificacion'!J5)	Trae de la hoja 04 (Clasificación) el importe que sale de propiedades de inversión por uso propio, venta o uso mixto; en blanco si no hay reclasificación.	Fila 1: IF((vacío)=""; ""; (vacío)) → (en blanco)	hoja «Clasificación»

Código	Clasificación	Medición	Importe en libros	Auditado en la cuenta	Ajuste	Ajuste VR (resultados)	Efecto modelo del costo	Reclasificación
IP-01	Propiedad de inversión	Valor razonable	700.000,00	720.000,00	20.000,00	20.000,00		
IP-02	Propiedad de inversión	Valor razonable	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
IP-03	Propiedad de inversión	Valor razonable	260.000,00	240.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
IP-04	Propiedad de inversión (parte)	Valor razonable	190.000,00	136.500,00	-53.500,00	13.000,00		-66.500,00
IP-05	Inventario (NIC 2)	No es PI	150.000,00	0,00	-150.000,00			-150.000,00
IP-06	Propiedad de inversión	Valor razonable	400.000,00	425.000,00	25.000,00	25.000,00		
IP-07	Propiedad de inversión	Costo (VR no fiable)	255.000,00	230.000,00	-25.000,00		-25.000,00	

Código	Clasificación	Medición	Importe en libros	Auditado en la cuenta	Ajuste	Ajuste VR (resultados)	Efecto modelo del costo	Reclasificación
IP-08	Propiedad de inversión	Valor razonable	205.000,00	210.000,00	5.000,00	5.000,00		
IP-09	Propiedad de inversión	Valor razonable	90.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00		
IP-10	Propiedad de inversión	Valor razonable	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL			2.780.000,00	2.586.500,00	-193.500,00	48.000,00	-25.000,00	-216.500,00

Transferencias

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
¿En el ejercicio?	=IF(C5="", "Sin fecha", IF(AND(C5>='02_Parametros'!\$B\$6, C5<='02_Parametros'!\$B\$5), "Sí", "No"))	Revisa si la fecha del cambio de uso cae entre el inicio y el corte del ejercicio (hoja 02, Parámetros) y marca «Sí» o «No»; si falta la fecha, indica «Sin fecha».	Fila 1: IF(«2025-09-30»=""; "Sin fecha"; IF(AND(«2025-09-30»>=«2025-01-01»; «2025-09-30»<=«2025-12-31»); "Sí"; "No")) → Sí	«Fecha del cambio» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»
Clasificación actual	= '04_Clasificacion'!G12	Trae de la hoja 04 (Clasificación) la clasificación auditada al corte del inmueble transferido, para compararla con el sentido del cambio de uso.	Fila 1: «Propiedad de inversión» → Propiedad de inversión	hoja «Clasificación»
Libros a la fecha	=IF('03_Inmuebles'!V12="", "", '03_Inmuebles'!V12)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el importe en libros a la fecha del cambio de uso; en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(125.000,00=""; ""; 125.000,00) → 125.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
VR a la fecha	=IF('03_Inmuebles'!W12="", "", '03_Inmuebles'!W12)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el valor razonable a la fecha del cambio de uso; en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(205.000,00=""; ""; 205.000,00) → 205.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Diferencia VR – libros	=IF(OR('02_Parametros'!\$B\$8="Sí", '02_Parametros'!\$B\$11<>"valor razonable", F5="", G5=""), "", G5-F5)	Resta los libros del VR a la fecha del cambio. Solo se calcula en NIIF completas con la ruta de valor razonable (hoja 02) y con ambos datos; en PYMES, con modelo del costo o sin datos, queda en blanco.	Fila 1: IF(OR(«No»="Sí"; «valor razonable»<>"valor razonable"; 125.000,00=""; 205.000,00=""); ""; 205.000,00-125.000,00) → 80.000,00	«Libros a la fecha» (esta hoja), «VR a la fecha» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»
Superávit de revaluación a la fecha	=IF('03_Inmuebles'!X12="", "", '03_Inmuebles'!X12)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el superávit de revaluación acumulado de este inmueble a la fecha del cambio; en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(30.000,00=""; ""; 30.000,00) → 30.000,00	hoja «Registro de inmuebles»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Uso del superávit (disminución)	=IF(H5="", "", IF(B5<>"PPE→PI", 0, IF(H5>=0, 0, IF(I5="", "", MIN(I5, -H5))))))	Solo en cambios PPE→PI con disminución (diferencia negativa): usa el superávit del inmueble hasta cubrir la disminución, sin pasar de lo disponible. En otros cambios o con aumento es 0; en blanco si no hay diferencia o falta el superávit que se necesita.	Fila 1: IF(80.000,00=""; ""; IF(«PPE→PI»<>"PPE→PI"; 0; IF(80.000,00>=0; 0; IF(30.000,00=""; ""; MIN(30.000,00; -80.000,00)))) → 0,00	«Diferencia VR – libros» (esta hoja), «Cambio de uso» (esta hoja), «Superávit de revaluación a la fecha» (esta hoja)
A resultados	=IF(OR(H5="", J5=""), "", IF(B5="Inventario→PI", H5, IF(B5="PPE→PI", IF(H5>=0, 0, H5+J5), 0)))	Desde inventario, toda la diferencia va a resultados. Desde PPE, un aumento no va a resultados (0) y una disminución solo por el exceso no cubierto con el superávit (diferencia + uso del superávit); en los demás cambios es 0.	Fila 1: IF(OR(80.000,00=""; 0,00=""); ""; IF(«PPE→PI»="Inventario→PI"; 80.000,00; IF(«PPE→PI»="PPE→PI"; IF(80.000,00>=0; 0; 80.000,00+0,00); 0))) → 0,00	«Diferencia VR – libros» (esta hoja), «Uso del superávit (disminución)» (esta hoja), «Cambio de uso» (esta hoja)
A otro resultado integral	=IF(OR(H5="", J5=""), "", IF(B5="PPE→PI", IF(H5>=0, H5, -J5), 0))	Solo en cambios PPE→PI: el aumento va completo a otro resultado integral y, si es disminución, registra con signo negativo el superávit usado. En otros cambios es 0; en blanco si falta la diferencia o el uso del superávit.	Fila 1: IF(OR(80.000,00=""; 0,00=""); ""; IF(«PPE→PI»="PPE→PI"; IF(80.000,00>=0; 80.000,00; -0,00); 0)) → 80.000,00	«Diferencia VR – libros» (esta hoja), «Uso del superávit (disminución)» (esta hoja), «Cambio de uso» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Tratamiento	=IF('02_Parametros'! \$B\$8="Sí","PYMES 16.9: transferir solo cuando cumple o deja de cumplir la definición de PI; la sección 16 no regula la medición de la diferencia (juicio, sección 10)",IF('02_Parametros'! \$B\$11<>"valor_razonable","Model o del costo: sin cambio del importe en libros (NIC 40.59)",IF(B5="PPE→PI","Revalua ción NIC 16: el aumento a otro resultado integral (superávit de revaluación) y la disminución contra el superávit de ese inmueble, el exceso a resultados (NIC 40.61-62)",IF(B5="Inventario→PI ","Diferencia a resultados (NIC 40.63)",IF(OR(B5="PI→PPE",B5="P I→Inventario"),"Costo atribuido = VR a la fecha del cambio (NIC 40.60)","Transferencia no reconocida")))))	Escribe el tratamiento contable que corresponde: en PYMES, la regla de transferencias de la sección 16; con modelo del costo, sin cambio del importe en libros; y con valor razonable, según el sentido del cambio (desde PPE, desde inventario o al salir de propiedades de inversión).	Fila 1: IF(«No»="Sí"; "PYMES 16.9: transferir solo cuando cumple o deja de cumplir la definición de PI; la sección 16 no regula la medición de la diferencia (juicio, sección 10)"; IF(«valor_razonable»<>"valor_r azonable"; "Modelo del costo: sin cambio del importe en libros (NIC 40.59)"; IF(«PPE→PI»="PPE→PI"; "Revaluación NIC 16: el aumento a otro resultado integral (superávit de revaluación) y la disminución contra el superávit de ese inmueble, el exceso a resultados (NIC 40.61-62)"; IF(«PPE→PI»="Inventario→PI"; "Diferencia a resultados (NIC 40.63)"; IF(OR(«PPE→PI»="PI→PPE"; «PPE→PI»="PI→Inventario"); "Costo atribuido = VR a la fecha del cambio (NIC 40.60)"; "Transferencia no reconocida"))))) → Revaluación NIC 16: el aumento a otro resultado integral (superávit de revaluación) y la disminución contra el superávit de ese inmueble, el exceso a resultados (NIC 40.61-62)	«Cambio de uso» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco»

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Estado	<code>=IF(AND(B5<>"PPE→PI",B5<>"Inventario→PI",B5<>"PI→PPE",B5<>"PI→Inventario"),"Transferencia no reconocida",IF(C5="", "Sin tratamiento: falta la fecha del cambio",IF(AND('02_Parametros'!\$B\$8="No", '02_Parametros'!\$B\$11="valor_razonable",OR(F5="",G5="")), "Sin tratamiento: falta importe en libros o VR a la fecha",IF(AND(B5="PPE→PI",H5<>"",H5<0,I5="")), "Sin tratamiento: falta el superávit de revaluación a la fecha",IF(OR(AND(RIGHT(B5,2)="PI", '04_Clasificacion'!H12="No"),AND(LEFT(B5,2)="PI", '04_Clasificacion'!H12="Sí")),"Incoherente con la clasificación actual","Completa")))))</code>	Revisa si la transferencia se puede tratar: señala si el tipo de cambio no se reconoce, si falta la fecha, los importes a la fecha o el superávit necesario, o si es incoherente con la clasificación actual de la hoja 04; si todo cuadra, indica «Completa».	Fila 1: <code>IF(AND(«PPE→PI»<>"PPE→PI"; «PPE→PI»<>"Inventario→PI"; «PPE→PI»<>"PI→PPE"; «PPE→PI»<>"PI→Inventario"); "Transferencia no reconocida"; IF(«2025-09-30»=""; "Sin tratamiento: falta la fecha del cambio"; IF(AND(«No»="No"; «valor_razonable»="valor_razonable"; OR(125.000,00=""; 205.000,00=""))); "Sin tratamiento: falta importe en libros o VR a la fecha"; IF(AND(«PPE→PI»="PPE→PI"; 80.000,00<>""; 80.000,00<0; 30.000,00=""); "Sin tratamiento: falta el superávit de revaluación a la fecha"; IF(OR(AND(RIGHT(«PPE→PI»; 2)="PI"; «Sí»="No"); AND(LEFT(«PPE→PI»; 2)="PI"; «Sí»="Sí"))); "Incoherente con la clasificación actual"; "Completa"))))) → Completa</code>	«Cambio de uso» (esta hoja), «Fecha del cambio» (esta hoja), «Libros a la fecha» (esta hoja), «VR a la fecha» (esta hoja), «Diferencia VR – libros» (esta hoja), «Superávit de revaluación a la fecha» (esta hoja), hoja «Parámetros y ruta por marco», hoja «Clasificación»

Código	Cambio de uso	Fecha del cambio	¿En el ejercicio?	Clasificación actual	Libros a la fecha	VR a la fecha	Diferencia VR – libros	Superávit de revaluación a la fecha
IP-08	PPE → PI	2025-09-30	Sí	Propiedad de inversión	125.000,00	205.000,00	80.000,00	30.000,00
IP-09	Inventario → PI	2025-05-15	Sí	Propiedad de inversión				
TOTAL							80.000,00	30.000,00

Historial del superávit de revaluación

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Cambio de uso	= '09_Transferencias' !B5	Trae de la hoja 09 (Transferencias) el cambio de uso de este inmueble, para seguir su superávit de revaluación.	Fila 1: «PPE→PI» → PPE→PI	hoja «Transferencias»
Saldo inicial en otro resultado integral	=IF('03_Inmuebles' !X12="","", '03_Inmuebles' !X12)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) el superávit de revaluación acumulado del inmueble a la fecha del cambio; en blanco si no se informó.	Fila 1: IF(30.000,00=""; ""; 30.000,00) → 30.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Movimiento de la transferencia (aumento)	=IF(AND('02_Parametros' !B\$8="No", '02_Parametros' !B\$11<>"valor_razonable"), 0, IF('09_Transferencias' !L5="","", MAX(0, '09_Transferencias' !L5)))	Toma lo que la hoja 09 (Transferencias) envió a otro resultado integral, solo si es positivo (un aumento). En NIIF completas con modelo del costo, o si no hubo transferencia, es 0.	Fila 1: IF(AND(«No»="No"; «valor_razonable»<>"valor_razonable"); 0; IF(80.000,00=""; ""; MAX(0; 80.000,00))) → 80.000,00	hoja «Parámetros y ruta por marco», hoja «Transferencias»
Uso contra la disminución	=IF(AND('02_Parametros' !B\$8="No", '02_Parametros' !B\$11<>"valor_razonable"), 0, IF('09_Transferencias' !J5="","", '09_Transferencias' !J5))	Trae de la hoja 09 (Transferencias) el superávit usado para absorber una disminución. En NIIF completas con modelo del costo, o si no hubo transferencia, es 0.	Fila 1: IF(AND(«No»="No"; «valor_razonable»<>"valor_razonable"); 0; IF(0,00=""; ""; 0,00)) → 0,00	hoja «Parámetros y ruta por marco», hoja «Transferencias»
Saldo final	=IF(OR(D5="","", E5="","", F5=""), "", D5+E5-F5)	Saldo inicial más el aumento menos el uso contra disminuciones: es el superávit que queda en patrimonio al cierre. En blanco si falta alguno de los tres datos.	Fila 1: IF(OR(30.000,00=""; 80.000,00=""; 0,00=""); "", 30.000,00+80.000,00-0,00) → 110.000,00	«Saldo inicial en otro resultado integral» (esta hoja), «Movimiento de la transferencia (aumento)» (esta hoja), «Uso contra la disminución» (esta hoja)

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Destino	=IF(G5="", "", IF(G5>0.005, "Permanece en patrimonio: transferible a resultados acumulados, nunca a resultados del ejercicio (NIC 40.62 b ii y NIC 16.41)", "Sin saldo de superávit al cierre"))	Si queda saldo de superávit al cierre, recuerda que permanece en patrimonio y solo puede pasar a resultados acumulados, nunca al resultado del ejercicio; si no queda saldo, lo indica.	Fila 1: IF(110.000,00=""; ""; IF(110.000,00>0.005; "Permanece en patrimonio: transferible a resultados acumulados, nunca a resultados del ejercicio (NIC 40.62 b ii y NIC 16.41)"; "Sin saldo de superávit al cierre")) → Permanece en patrimonio: transferible a resultados acumulados, nunca a resultados del ejercicio (NIC 40.62 b ii y NIC 16.41)	«Saldo final» (esta hoja)

Código	Cambio de uso	Fecha del cambio	Saldo inicial en otro resultado integral	Movimiento de la transferencia (aumento)	Uso contra la disminución	Saldo final	Destino
IP-08	PPE → PI	2025-09-30	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	Permanece en patrimonio: transferible a resultados acumulados, nunca a resultados del ejercicio (NIC 40.62 b ii y NIC 16.41)
TOTAL			30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	

Ingresos por alquiler

❗ Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Uso actual	= '03_Inmuebles' !C5	Trae el uso actual del inmueble de la hoja 03 (Registro de inmuebles), para ver cuáles deberían generar ingresos por alquiler.	Fila 1: «Alquiler» → Alquiler	hoja «Registro de inmuebles»
Ingresos según contratos	=IF('03_Inmuebles' !R5="","", '03_Inmuebles' !R5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) los ingresos por alquiler del año según los contratos; en blanco si no se informaron.	Fila 1: IF(48.000,00=""; ""; 48.000,00) → 48.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Ingresos registrados	=IF('03_Inmuebles' !S5="","", '03_Inmuebles' !S5)	Trae de la hoja 03 (Registro de inmuebles) los ingresos por alquiler que el cliente registró en contabilidad; en blanco si no hay dato.	Fila 1: IF(48.000,00=""; ""; 48.000,00) → 48.000,00	hoja «Registro de inmuebles»
Diferencia	=IF(OR(C5="","", D5=""), "", C5-D5)	Resta los ingresos registrados de los ingresos según contratos; queda en blanco si falta alguno de los dos.	Fila 1: IF(OR(48.000,00=""; 48.000,00=""); "", 48.000,00-48.000,00) → 0,00	«Ingresos según contratos» (esta hoja), «Ingresos registrados» (esta hoja)

Código	Uso actual	Ingresos según contratos	Ingresos registrados	Diferencia
IP-01	Alquiler	48.000,00	48.000,00	0,00
IP-02	Plusvalía			
IP-03	Alquiler	24.000,00	22.000,00	2.000,00
IP-04	Alquiler	9.000,00	9.000,00	0,00
IP-05	Venta			
IP-06	Alquiler	18.000,00	12.000,00	6.000,00

Código	Uso actual	Ingresos según contratos	Ingresos registrados	Diferencia
IP-07	Uso futuro no determinado			
IP-08	Alquiler	6.000,00	6.000,00	0,00
IP-09	Alquiler		7.000,00	
IP-10	Alquiler	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL		117.000,00	116.000,00	8.000,00

Bajas

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Resultado recalculado	=D5 - E5	Resta el importe en libros a la fecha de baja del producto neto de la venta: ganancia (positivo) o pérdida (negativo) que debió reconocerse.	Fila 1: 130.000,00 - 110.000,00 → 20.000,00	«Producto neto» (esta hoja), «Importe en libros» (esta hoja)
Diferencia	=IF(G5="", "", F5 - G5)	Resta el resultado registrado por el cliente del resultado recalculado; en blanco si el cliente no informó su resultado.	Fila 1: IF(20.000,00=""; "", 20.000,00 - 20.000,00) → 0,00	«Resultado registrado» (esta hoja), «Resultado recalculado» (esta hoja)

Código	Descripción	Fecha de baja	Producto neto	Importe en libros	Resultado recalculado	Resultado registrado	Diferencia
B-01	Local Quevedo	2025-08-31	130.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
B-02	Terreno Manta	2025-11-30	85.000,00	95.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL			215.000,00	205.000,00	10.000,00		-10.000,00

Sumaria y conciliación

📘 Cómo se calcula esta hoja

Columna	Fórmula	Cómo se calcula	Ejemplo con números reales	De dónde viene
Importe	=IF('02_Parametros'!\$B\$13="",SUM('03_Inmuebles'!\$Q\$5:\$Q\$14),'02_Parametros'!\$B\$13)	Arma el puente concepto por concepto: compara el saldo del mayor (hoja 02, o la suma del detalle si no se informó) con el importe en libros de la hoja 03, le suma los ajustes de las hojas 06, 08 y 04, controla que el puente iguale la medición auditada de la hoja 08 y calcula el ajuste propuesto (auditado – mayor).	Fila 1: IF(2.785.000,00=""; SUM([«Importe en libros» de «Registro de inmuebles», 10 filas]); 2.785.000,00) → 2.785.000,00	hoja «Parámetros y ruta por marco», hoja «Registro de inmuebles»

Concepto	Importe
Saldo según el mayor	2.785.000,00
Importe en libros según el detalle	2.780.000,00
Diferencia detalle – mayor	-5.000,00
(+) Ajuste de valor razonable no reconocido	48.000,00
(+) Efecto de la medición al costo	-25.000,00
(-) Reclasificación fuera de propiedades de inversión	-216.500,00
Propiedades de inversión auditadas (puente desde el detalle)	2.586.500,00
Control: medición auditada según 08	2.586.500,00
Diferencia de control (debe ser 0)	0,00
Ajuste propuesto (auditado – mayor)	-198.500,00

Problemas encontrados

Código	Descripción	Importe
MAL_CLASIFICADO	Inmuebles que no son propiedad de inversión: IP-05 (Inventario (NIC 2)). Reclassificar 150.000,00 fuera de la cuenta y medirlos con su norma (NIC 40.9 y 40.10; si venían a VR, el costo atribuido es el VR a la fecha del cambio, 40.60).	-216.500,00
USO_MIXTO_SEPARADO	Uso mixto separado en partes: IP-04 (35,00 % de uso propio). NIC 40.10: las partes pueden venderse por separado, así que se contabilizan por separado. La parte de uso propio se reclasifica a PPE por 66.500,00 y la de inversión se mide como propiedad de inversión. La herramienta separa a prorrata del % de uso propio: divida la fila del anexo y mida cada parte por separado.	-66.500,00
VR_NO_RECONOCIDO	Diferencia entre el valor razonable al corte y el importe en libros no reconocida en IP-01, IP-03, IP-04, IP-06, IP-08, IP-09: 48.000,00, a resultados del ejercicio (NIC 40.35).	48.000,00
VR_NO_FIALE	IP-07 sin valor razonable con modelo de VR: se miden al costo. Solo procede si al adquirirlo o cambiar su uso el VR no podía medirse de forma fiable y continua (NIC 40.53); el resto sigue a VR (40.54) y se revela 78.	0,00
SIN_FUENTE_VR	Valor razonable sin fuente ni tasador en IP-09: documente la tasación (NIC 40.32 y 75 e; NIIF 13) y evalúe el trabajo del experto (NIA 500.8; NIA 620 si el experto es del auditor).	0,00
SIN_NIVEL_VR	Falta el nivel de la jerarquía del VR en IP-09 (NIIF 13.72 y 93 b).	0,00
COSTO_INICIAL	El costo registrado no es precio de compra + desembolsos directamente atribuibles en IP-06: 12.000,00 (NIC 40.20-21).	12.000,00
DEP_DIFERENCIA	La depreciación acumulada recalculada difiere de la registrada en IP-07: 3.000,00 (NIC 40.56 → NIC 16).	3.000,00
DETERIORO	Modelo del costo: el importe recuperable es menor que el valor neto en IP-07: deterioro 22.000,00 (NIC 36.9 y 59).	22.000,00
ALQUILER_NO_CONCILIADO	Ingresos por alquiler según contratos distintos de los registrados en IP-03, IP-06: 8.000,00 (NIIF 16.81 y NIC 40.75 f).	8.000,00
ALQUILER_SIN_CONTRATO	Inmuebles en alquiler sin ingresos según contrato en IP-09: no se concilian las rentas.	0,00
TRANSFERENCIA_SIN_TRATAMIENTO	Cambios de uso sin tratamiento completo: IP-09 (Sin tratamiento: falta importe en libros o VR a la fecha) (NIC 40.57-65).	0,00
TRANSFERENCIA	Diferencias a la fecha del cambio de uso: a resultados 0,00, a otro resultado integral (superávit de revaluación) 80.000,00. Verifique que se registraron así (NIC 40.61-63).	80.000,00

Código	Descripción	Importe
SUPERAVIT_AUMENTO	Aumento del importe en libros al transferir de propiedad ocupada por el dueño a propiedad de inversión en IP-08: 80.000,00 se reconoce en otro resultado integral e incrementa el superávit de revaluación, no en resultados (NIC 40.61-62 b ii y NIC 16.39). Revise el auxiliar de deterioros de esos inmuebles: la parte del aumento que revierta una pérdida por deterioro reconocida antes en resultados sí va a resultados (NIC 40.62 b i) y la herramienta no la separa.	80 . 000 , 00
SUPERAVIT_EN_PATRIMONIO	Superávit de revaluación de propiedades transferidas al cierre: 110.000,00. Permanece en patrimonio y solo puede transferirse directamente a resultados acumulados (al dar de baja el inmueble o a medida que se usa); esa transferencia nunca pasa por el resultado del ejercicio (NIC 40.62 b ii y NIC 16.41). Revise el estado de cambios en el patrimonio.	110 . 000 , 00
BAJA_RESULTADO	Resultado de la baja mal determinado en B-02: -10.000,00; resultado = producto neto – importe en libros (NIC 40.69).	-10 . 000 , 00
DETALLE_MAYOR	El detalle de inmuebles (2.780.000,00) no concilia con el mayor (2.785.000,00): -5.000,00.	-5 . 000 , 00
AJUSTE	Las propiedades de inversión auditadas (2.586.500,00) difieren del mayor (2.785.000,00).	-198 . 500 , 00

Conclusión

Concepto	Detalle
Conciliación con el mayor	Población None · mayor None · diferencia None
Evaluación de excepciones	
Análisis	
Conclusión	

Control de revisión

Fecha	Acción	Estado anterior	Estado nuevo	Actor	Comentario
-------	--------	-----------------	--------------	-------	------------

AuditConsulting Auditores Cía. Ltda. · AUDIT-IA · Papel de trabajo generado por la herramienta; las cifras son de la prueba ejecutada.