

广点通联盟 IOS SDK 接入说明文档 V3.0

1.	概述		
	2. SDK 嵌入		
	2.1. 步骤 1: 添加 SDK 到工程中		
	2.2. 步骤 2: 为工程添加相应的 Frameworks		
	2.3. 步骤 3: 更改导入静态库设置		
3.	接入代码		
	3.1. Banner 广告接入代码		
	3.2. 插屏广告接入代码	7	
4.	广告位创建流程	8	
	SDK 相关问题排音		
6.	注意事项	9	



1. 概述

本文档帮助 IOS 应用开发者在程序中快速植入广点通平台提供的广告。作为开发者,您只需要进行简单配置,就可以在您的应用中显示定制的广告。

关于 SDK 的具体使用方法,请仔细阅读下面的文档。

操作系统: Mac OS X 10.6.2 及以上版本

开发工具: Xcode 4.5 及以上版本


支持设备: iPhone/iPod Touch (IOS 4.3 及以上版本)

2. SDK 嵌入


2.1. 步骤 1:添加 SDK 到工程中

请在自己的工程中导入libs文件夹下的SDK文件:

- libGDTMobSDK.a
- GDTMobBannerView.h
- GDTMobInterstitial.h








2.2. 步骤 2:为工程添加相应的 Frameworks

需要为项目添加如下 Frameworks


- AdSupport.framework 【设置为Optional】
- CoreLocation.framework
- QuarzCore.framework
- SystemConfiguration.framework
- CoreTelephony.framework
- libz.dylib
- Security.framework
- StoreKit.framework





2.3. 步骤 3: 更改导入静态库设置

点击项目Target,选择Build Settings标签页,找到Linking下面的Other Linker Flags,分别添加两个参数:-ObjC, -lstdc++,如下图:





3. 接入代码

3.1. Banner 广告接入代码

(详细内容请参考压缩包中的 Sample 项目)

1. 在想要导入广告的 ViewController 头文件中导入头文件并声明实例:

```
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "GDTMobBannerView.h" //导入GDTMobBannerView.h头文件

@interface BannerViewController: UIViewController<GDTMobBannerViewDelegate>
{
    GDTMobBannerView *_bannerView;//声明一个GDTMobBannerView的实例
}

@end
```

2. 在 ViewController 的实现文件中初始化并加载广告:

```
@implementation BannerViewController
- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil
{
  self = [super initWithNibName:@"BannerView" bundle:nibBundleOrNil];
  if (self) {
      * 创建Banner广告View
      * "appkey" 指在 http://e.qq.com/dev/ 能看到的app唯一字符串
      * "placementId" 指在 http://e.gq.com/dev/ 生成的数字串, 广告位id
      * banner条的宽度开发者可以进行手动设置,用以满足开发场景需求或是适配最新版本的iphone,最佳显示效果为320
      * banner条的高度广点通侧强烈建议开发者采用推荐的高度50,否则显示效果会有影响
      _bannerView = [[GDTMobBannerView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0,
                                                      GDTMOB_AD_SUGGEST_SIZE_320x50.width,
                                                      GDTMOB_AD_SUGGEST_SIZE_320x50.height)
                                        appkey:@"100720253"
                                     placementId:@"9079537207574943610"]; }
   return self;
```



```
- (void)viewDidLoad
{
   [super viewDidLoad];
   _bannerView.delegate = self; // 设置Delegate
   _bannerView.currentViewController = self; //设置当前的ViewController
   _bannerView.interval = 30; //【可选】设置刷新频率;默认30秒
  _bannerView.isGpsOn = NO; // 【可选】开启GPS定位;默认关闭
  _bannerView.showCloseBtn = YES; //【可选】展示关闭按钮;默认显示
   _bannerView.isAnimationOn = YES; //【可选】开启banner轮播和展现时的动画效果;默认开启
   [self.view addSubview:_bannerView]; //添加到当前的view中
   [_bannerView loadAdAndShow]; //加载广告并展示
}
-(void)dealloc
   _bannerView.delegate = nil;
   _bannerView.currentViewController = nil;
   _bannerView = nil;
```

备注:

- 1) 在析构函数中,建议在 dealloc 方法中先将 delegate 和 currentViewController 至为空,然后再释放 bannerView。
- 2) 开启 GPS 定位可以获取地理位置信息,提高广告填充率,增加收益,但是如果与本身应用业务矛盾也有可能被苹果审核拒绝的风险。

```
// 请求广告条数据成功后调用
- (void) bannerViewDidReceived;
// 请求广告条数据失败后调用
- (void) bannerViewFailToReceived:(int)errCode;
// 全屏广告弹出时调用
- (void) bannerViewDidPresentScreen;
// 全屏广告关闭时调用
- (void) bannerViewDidDismissScreen;
// 应用进入后台时调用
- (void) bannerViewWillLeaveApplication;
// 广告条曝光回调
- (void) bannerViewWillExposure
// 广告条点击回调
- (void) bannerViewClicked
```



3.2. 插屏广告接入代码

(详细内容请参考压缩包中的 Sample 项目)

1. 在想要导入广告的 ViewController 头文件中导入头文件并声明实例:

```
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "GDTMobInterstitial.h"

@interface InterstitialViewController : UIViewController<GDTMobInterstitialDelegate>
{
    GDTMobInterstitial *_interstitialObj;
}

@end
```

2. 在 ViewController 的实现文件中初始化并预加载广告,之后在合适的时机进行展现:

备注:

- 1) 在一次展现完成后,需要再次调用 loadAd 方法来加载新的广告,用于下次展现
- 2) 关于释放,建议在释放 ViewController 之前将 interstitialObj 的 delegate 属性设置为 nil



3. 实现 GDTMobInterstitialDelegate 方法: 【可选】

您可以通过实现 GDTMobInterstitialDelegate 中定义的方法,来跟踪插屏广告生命周期中的各个阶段,这些方法定义如下:

```
// 广告预加载成功回调
- (void)interstitialSuccessToLoadAd:(GDTMobInterstitial *)interstitial;
// 广告预加载失败回调
- (void)interstitialFailToLoadAd:(GDTMobInterstitial *)interstitial
errorCode:(int)errorCode;

// 插屏广告将要展示回调
- (void)interstitialWillPresentScreen:(GDTMobInterstitial *)interstitial;

// 插屏广告视图展示成功回调
- (void)interstitialDidPresentScreen:(GDTMobInterstitial *)interstitial;

// 插屏广告展示结束回调
- (void)interstitialDidDismissScreen:(GDTMobInterstitial *)interstitial;

// 应用进入后合时回调
- (void)interstitialApplicationWillEnterBackground:(GDTMobInterstitial *)interstitial;

// 插屏广告曝光时回调
- (void) interstitialWillExposure:(GDTMobInterstitial *)interstitial;

// 插屏广告点击时回调
- (void) interstitialClicked:(GDTMobInterstitial *)interstitial;
```

4. 广告位创建流程

在您的应用通过审核后,可以在相关页面选择"创建广告位"。 创建广告位界面如下图所示:

新建广告位		X
媒介选择:	-	
广告位名称:		
广告位类型:	● Banner广告 应用墙 插屏广告	
	创建取消	



步骤说明:

- 1.在创建广告位之前,确保您已经下载最新版 SDK 并阅读完说明文档,了解如何在您的应用中使用广告位 ID。
- 2.填写需要嵌入广告的应用名称。注意此处只可选择已通过审核的应用。
- 3.设置广告位的名称及格式。广告位名称用于区分应用内设置的各个广告位,方便您在后台进行统一管理和查看数据报表;目前提供选择的广告位格式为Banner广告。
- 4.点击创建按钮以后即获得对应该广告位的 ID 号。
- 5.成功得到广告位 ID 以后,您可以在应用代码内使用该 ID 进行广告联调测试(见"接入代码"部分)。
- 6.通过测试后去掉测试代码部分(isTestMode),即可发布带有联盟广告位的 IOS 应用。

5. SDK 相关问题排查

如果根据正常的注册流程仍然无法在嵌入广点通 sdk 的 app 中看到广告,可以尝试着看控制台输出。

广点通 sdk 默认设置下会对广告流程中的关键步骤打印出 log。

LogTag : [GDTMob::GDTMob]

Text : code:[返回码]. msg:[信息]

广点通在打印广告关键信息时会带上[GDTMob::GDTMob] 的标记,其他带有 GDTMob 标记的 log 与广告信息无关。

6. 注意事项

在以下情况下使用 Banner 广告请将 interval 刷新频率设为 0,即不自动刷新。

- a) 使用广告聚合平台控制刷新频率时。
- b) 使用代码定时新建 GDTMobBannerView 来控制刷新频率时。