# **Projekt-Dokumentation**

BE A FIREFIGHTER

## **Inhalt**

rojekt-Dokumentation	1
I. Projektziel	2
II. Technische Dokumentation	3
1. Verwendete Technologien	3
2. Installationsanweisung	3
3. Allgemeine Konstruktion	4
4. Frontendbeschreibung	4
5. Backendbeschreibung	28
6. Datenbankbeschreibung	33
III. Testdokumentation	37
1. Frontend	37
2. Backend	40

# I. Projektziel

Die Webanwendung soll ein innovatives Tool sein, das es Feuerwehrleuten oder Unerfahrenen ermöglicht, Fahrzeuge virtuell zu betrachten und zu erforschen. Mit dieser Anwendung soll das Innere und Äußere von verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen betrachtet und erkundet werden können. Das Erlebnis, das die Anwendung bietet, soll das gleiche Gefühl wie bei echten Fahrzeugen vermitteln. Die Anwendung soll auch die Möglichkeit bieten, das Wissen über Feuerwehrfahrzeuge abzufragen. Nutzer\*innen sollen ihre eigenen Fahrzeuge der Webanwendung hinzufügen können.

Insgesamt soll die Webanwendung ein nützliches Tool für Nutzer\*innen sein, um ihr Wissen über Feuerwehrfahrzeuge zu erweitern.

## II. Technische Dokumentation

## 1. Verwendete Technologien

## Frontend

ajax: 0.0.2
axios: 1.2.1
bootstrap: 5.2.3
bootstrap-vue: 2.23.1

core-js: 3.8.3

jquerry: 0.0.1-security

vue: 2.6.14
vue-jcrop: 1.0.3
vue-multiselect: 2.1.6
vue-router: 3.5.1
vue-scrollto: 2.20.0
vue-typed-js: 0.1.2

vuejs-toggle-switch: 2.0.0

#### Backend

assert: 2.0.0

body-parser: 1.20.1

cors: 2.8.5express: 4.18.2

express-http-proxy: 1.6.3

mariadb: 3.0.2mysql2: 2.3.3node: 14.21.0

nodemon: 2.0.20 Datenbank

mariadb: 10.5.15

## 2. Installationsanweisung

#### Frontend

npm install @vue/cli

vue create [projektname]

☐ Default ([Vue 2] babel, eslint)

- Gesamten Inhalt des Git-Ordners "frontend" in das neu erstellte Projekt kopieren
- Im Projekt-Ordner: npm install Starten mit: npm run serve

#### Backend

Git-Ordner "backend" runterladen.

Im "backend"-Ordner: npm install

Starten mit: npm run dev

#### Datenbank


Anleitung befindet sich im Git-Ordner Datenbank

#### Datenbank mit Backend verbinden

 In /backend/db.js müssen die Variablen host, database, user und password ersetzt werden.

## 3. Allgemeine Konstruktion


Im nachfolgenden Abschnitt wird eine Zusammenfassung des ganzen Systems gezeigt:




## 4. Frontendbeschreibung

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Verbindung der einzelnen Komponenten im Frontend gezeigt und welche Daten zwischen ihnen gesendet werden.

## Allgemeine Übersicht:



#### Startseite:




## TheStartContent.vue

Variablen	Тур	Beschreibung	
show_contact	Boolean	Gibt an, ob die Kontaktnachricht versendet wurde.	
contact_email	String	Enthält die eingegebene E- MailAdresse.	
contact_message	String	Enthält die eingegebene Nachricht	
contact_notice	String	Enthält die Fehlernachricht.	
buttonsichtbar	Boolean	Gibt an, ob ein Button zum Scrollen angezeigt werden soll.	
Funktion		Beschreibung	
sendContactMessag	e()	Sendet eine Kontaktnachricht.	
validEmail(email: Stemail	ring) return:	Überprüft eine E-Mail auf Korrektheit.	
buttonsichtbarFunction()		Gibt die Zeit an, nachdem der Scroll-Button angezeigt werden soll.	
created()		Ruft die Methode	

buttonsichtbarFunction() auf.

## Fahrzeuge:

created()



## TheCars.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
fahrzeugtypen	Object	Enthält alle empfangenen Feuerwehrautos.
fahrzeugname	String	Enthält den Namen des angeklickten Feuerwehrautos.
Funktion		Beschreibung
created()		Bekommt alle Namen der Feuerwehrautos und speichert sie in fahrzeugtypen.

TheCarNavigation.vue

mecantarigationivae	The carriaring action, vac		
Variablen	Тур	Beschreibung	
imgCount	Number	Gibt an welche Seite angezeigt wird.	
visibleImg Boolean		Gibt an, ob eine ganze Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.	
topShown Boolean		Gibt an, ob die obere Seite angezeigt wird.	
Funktion		Beschreibung	
next()		Geht ein Slide nach rechts.	
prev()		Geht ein Slide nach links.	
top()		Geht ein Slide nach oben.	
down()		Geht ein Slide nach unten.	

## TheHeaderCar.vue

Variablen	Тур	Beschreibung	
buttonsichtbar Boolean		Gibt an, ob ein Button zum Scrollen angezeigt werden soll.	
Funktion		Beschreibung	
buttonsichtbarFunction	()	Gibt die Zeit an, nachdem der Scroll-Button angezeigt werden soll.	
created()		Ruft die Methode buttonsichtbarFunction() auf.	

TheHelpCar.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
text	String	Gibt den Text der Hilfestellung an.

## TheCarView.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
currentRaumID	String	Gibt an, welches Tor angezeigt wird.
getBigPosition	Number	Gibt an, um wie viel die Zoom- Anzeige verschoben werden soll.


hitBox Array die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  zoomBox Array die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  zoomImage Objekt Enthält die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  zoomImage Objekt Enthält das Zoom-Bild, welches gerade angezeigt wird.  topImage Boolean Gibt an, ob eine ganze Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.  images Array Enthält die linke, rechte, obere und hintere Seitenansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  makeRequest(method: ,url: , data:) return:  promis Sendet ein Request an das Backend.  Promis Sendet ein Request an das Backend.  Promis Sendet ein Request an das Backend.  Enthält dauf einer Zoom-Image an Läd alle Seitenbilder in die Variable images		1		
Enthält die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.	hitBox	Array	die auf einer Seiten-Ansicht	
topImage	zoomBox Array		Enthält die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht	
visibleImage  visibleImage  boolean  Boolean  Gibt an, ob eine ganze Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.  Enthält die linke, rechte, obere und hintere Seitenansicht.  Enthält den Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient zum navigieren.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  GlickBox(seite: Number)  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Generiert die aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an Läd alle Seitenbilder in die Variable	zoomImage	Objekt	Enthält das Zoom-Bild, welches	
images Array Enthält die linke, rechte, obere und hintere Seitenansicht.  Enthält die linke, rechte, obere und hintere Seitenansicht.  Enthält den Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient zum navigieren.  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  FillZoomBox(seite: Number, tor: String)  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Promis  CurrentImg()  return: images[i]  Zeigt das aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an Läd alle Seitenbilder in die Variable	topImage	Objekt		
Array   hintere Seitenansicht.	visibleImage	Boolean		
auto Objekt Seiten des Autos und dient zum navigieren.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Promis  CurrentImg()  return: images[i]  Zeigt das aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an Läd alle Seitenbilder in die Variable	images	Array	•	
Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Promis  CurrentImg()  return: images[i]  Zeigt das aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an created()	auto	Objekt	Seiten des Autos und dient zum	
fillHitBox(seite: Number)  die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  MakeRequest(method: ,url: , data:) return: Promis  CurrentImg() return: images[i]  Zeigt das aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an created()  Läd alle Seitenbilder in die Variable	Funktion		Beschreibung	
die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  MakeRequest(method: ,url: , data:) return: Promis  CurrentImg() Freturn: images[i]  CurrentImg() Freturn: images[i]  CurrentImg() Feturn: Zeigt das aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an created()			die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt	
die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  makeRequest(method: ,url: , data:) return: Promis  currentImg() return: images[i]  zoomImg() return: zoomImg() return: Zeigt das aktuelle Zoom-Image an created()  Läd alle Seitenbilder in die Variable	•		die auf einer Zoom-Ansicht	
die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  makeRequest(method: ,url: , data:) return: Promis  currentImg() return: images[i]  zoomImg() return: zoomImg() return: Zeigt das aktuelle Zoom-Image an created()  Läd alle Seitenbilder in die Variable	clickBox(e: Objekt)		_	
die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  makeRequest(method: ,url: , data:) return: Promis  currentImg() return: images[i]  zoomImg() return: zoomImg() return: zoomImge  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an  created()  die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Generiert die aktuelle Seitenansicht.  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an	buildBoxHit(coords: Ob	rjekt)	die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in	
data:) return: Promis  Sendet ein Request an das Backend.  CurrentImg() CurrentImg(	buildBoxZoom(coords: Objekt)		die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in	
zoomImg() return: zoomImage  Zeigt das aktuelle Zoom-Image an  Läd alle Seitenbilder in die Variable	data:) return:		Sendet ein Request an das Backend.	
zoomImage  Läd alle Seitenbilder in die Variable	- 17		Generiert die aktuelle Seitenansicht.	
created()			Zeigt das aktuelle Zoom-Image an	
	created()			

beforeUpdate()	Überwacht, ob die Elternkomponente die topShow Variable verändert hat und passt sie an.
updated()	Aktualisiert die Variable visibleImg.

TheCarTool.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
img	String	Gibt an, welches Tor angezeigt wird.
tools	Array	Enthält alle Werkzeuge für eine Zoom-Ansicht.
description	Array	Enthält alle Beschreibungen von Werkzeugen für eine Zoom-Ansicht.
Funktion		Beschreibung
Created()		Bekommt die Werte aller Werkzeuge und deren Beschreibungen und speichert sie in tool/description

## Quiz:



## TheQuizs.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
fahrzeugtyp	String	Beinhaltet den Fahrzeugtyp für die Auswahl der Fahrzeuge
fahrzeugname	String	Beinhaltet den Fahrzeugnamen für die Auswahl der Fahrzeuge

TheQuizNavigation.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
imgCount	Number	Zähler für das aktuell angezeigte Bild
topShow	Boolean	Wird auf "true" gesetzt, wenn das obere Bild angezeigt wird
visibleImg	Boolean	Wenn der Wert auf "false" gesetzt wird
myOptions	JSON	Einstellungen für den Quizmodus-Schalter
quiz_option	String	aktuelle Quizart

TheQuizControl.vue

Funktion		Beschreibung	
next()		Mit dieser Funktion dreht man die Fahrzeugansicht nach links	
prev()			Funktion dreht man die sicht nach rechts
top()			Funktion lässt sich die cht des Fahrzeugs ssen
down()			Funktion kehrt man Seitenansicht zurück
visibleImage(visible: Boolean)			tion negiert den /ert der Variable visible,
Variablen	Variablen Typ		Beschreibung
imgCount: Number	Number		Zähler für das aktuell angezeigte Bild

topShow:	Boolean		Wird auf "true" gesetzt, wenn das obere Bild angezeigt wird
visibleImg	Boolean		Wenn der Wert auf "false" gesetzt wird
korrekteAntwortBearb eitet	Boolean		Wird von der WatcherMethode bearbeitet. Sobald ein Fach grün markiert wird, wird der Wert auf true gesetzt und an die Elternkomponenten geschickt
Funktion		Beschreibur	ng
next()		Mit dieser Funktion dreht man die Fahrzeugansicht nach links	
prev()		Mit dieser Funktion dreht man die Fahrzeugansicht nach rechts	
top()			unktion lässt sich die cht des Fahrzeugs ssen
down()			unktion kehrt man Seitenansicht zurück
visibleImage(visible: Boolean)		aktuellen W sodass die l	tion negiert den Vert der Variable visible, Nahansicht der Tore ziehungsweise wird.
values(KoordinatenID: Number, Fachseite: Number, RaumID: Number)			ter der Funktion werden nkomponente
zeigeKorrekteAntwortUpdate( zeigeKorrekteAntwortUpdate: Boolean)			eter der Funktion wird an omponente geschickt

TheQuizLocate.vue

Boolean)

Variablen	Тур	Beschreibung
randomTool	String	Diese Variable speichert das vom Backend zufällig ausgewählte Werkzeug, welches abgefragt wird
quizScore	Number	Anzahl an Punkten, die der Quiznutzer erreicht hat

			•
answer	String		Wird abhängig davon, wie der Nutzer die Frage beantwortet hat entweder auf ,richtig' oder auf falsch gesetzt
zeigeKorrekteAntwort	Boolean		Wird diese Variable auf True gesetzt, werden die anderen Komponenten benachrichtigt, das Fach, grün zu markieren
korrektesTor	Number		Hier wird das Tor gespeichert, in welchem das zu grün markierende Fach liegt
korrektesFach	Number		Hier wird das Fach gespeichert, was grün markiert werden soll
korrekteSeite	Number		Hier wird die Seite gespeichert, auf der das zu markierende Fach liegt
Funktion Be			
Funktion		Beschreibur	ng
Funktion startQuizLocate()		Alle Werte d werden zur die Ansicht erhält das F	des Quiz erster Art ückgesetzt. Zudem wird zurückgesetzt. Zuletzt Frontend über eine ein zufälliges Werkzeug.
	<b>.</b>	Alle Werte of werden zur die Ansicht erhält das F GetAnfrage Sendet das ausgewählt abgefragte Backend un	des Quiz erster Art ückgesetzt. Zudem wird zurückgesetzt. Zuletzt Frontend über eine

	hat, wird die Methode showCorrectAnswer aufgerufen.
showCorrectAnswer()	Holt sich vom Backend die Position des richtigen Faches, speichert diese und ruft die Methode colorCompartment auf.
colorCompartment(KoordinatenID: String, Fachseite: String, RaumID: String)	Setzt die Variable ,zeigeKorrekteAntwort' auf ,true', sodass Komponenten benachrichtigt werden, das richtige Fach grün zu markieren.
getSide(side: String) return seite: Number	Liefert für die jeweilige Fahrzeugseite die zugehörige Nummerierung.
makeRequest(method: String, url: String, data: any) return new Promise	Funktion, die sicherstellt, dass eine Request aufgestellt wird und eine Antwort sichert.

TheQuizName.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
quizScore	Number	Anzahl an Punkten, die der Quiznutzer erreicht hat
answer	String	Wird abhängig davon, wie der Nutzer die Frage beantwortet hat entweder auf ,richtig' oder auf falsch gesetzt
zeigeKorrekteAntwort	Boolean	Wird diese Variable auf True gesetzt, werden die anderen Komponenten benachrichtigt, das Fach, grün zu markieren

			1
korrektesTor	Number		Hier wird das Tor gespeichert, in welchem das zu grün markierende Fach liegt
korrektesFach	Number		Hier wird das Fach gespeichert, was grün markiert werden soll
korrekteSeite	Number		Hier wird die Seite gespeichert, auf der das zu markierende Fach liegt.
toolSelection	Array		Werkzeugauswahl als Antwortmöglichkeiten
toolSelectionState	Array		Boolean Array für das Styling der Buttons. An den Stellen, an denen der Wert auf ,true' gesetzt wird, werden die Buttons verdunkelt.
pickedTool	String		Das vom Benutzer ausgewählte Werkzeug als Antwort.
ausgewähltesTor	String		Das markierte Tor.
ausgewähltesFach	String		Das markierte Fach.
ausgewählteSeite	String		Die markierte Seite.
Funktion		Beschreibu	ng
startQuizName()		Alle Werte des Quizs werden zurückgesetzt. Es wird eine Anfrage an das Backend gesendet, um ein zufälliges Fach zu erhalten. Dieses Fach wird dann grün markiert. Zudem erhält die	
		Funktion ei welche das vier weitere beinhaltet.	ne Liste vom Backend, richtige Werkzeug und e falsche Werkzeuge Diese Auswahl wird m von Buttons

sendAnswer()	Sendet das am Anfang zufällig ausgewählte Fach an das Backend und erhält von diesem die Bestandsliste dieses Fachs. Dann wird überprüft, ob eines der Werkzeuge des Fachs, mit dem des vom Nutzer ausgewählten Werkzeugs übereinstimmt. Setzt "answer' entsprechend.
updateUserAnswer()	Wird ausgelöst, sobald man eine der Auswahlmöglichkeiten anklickt. ,pickedTool'- Variable wird aktualisiert, damit diese später auf Richtigkeit überprüft werden kann. Zudem wird der angeklickte Button verdunkelt.
colorCompartment(KoordinatenID: String, Fachseite: String, RaumID: String)	Setzt die Variable ,zeigeKorrekteAntwort' auf ,true', sodass Komponenten benachrichtigt werden, das richtige Fach grün zu markieren.
getSide(side: String) return seite: Number	Liefert für die jeweilige Fahrzeugseite die zugehörige Nummerierung.
makeRequest(method: String, url: String, data: any) return new Promise	Funktion, die sicherstellt, dass eine Request aufgestellt wird und eine Antwort sichert.

TheQuizView.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
currentRaumID	String	Gibt an, welches Tor angezeigt wird.
getBigPosition	Number	Gibt an, um wie viel die Zoom-Anzeige verschoben werden soll.
hitBox	Array	Enthält die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.
zoomBox	Array	Hier wird das Tor gespeichert, in welchem das zu grün markierende Fach liegt


clickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.	zoomImage         Objekt         welches gerade angezeigt wird.           topImage         Objekt         Enthält das Bild von der oberen SeitenAnsicht.           visibleImage         Boolean         Gibt an, ob eine ganze Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.           images         Array         Enthält die linke, recht, obere und hintere Seitenansicht           auto         Objekt         Enthält den Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der Navigation.           Funktion         Beschreibung           Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.           fillZoomBox(seite: Number, tor: ing)         Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.           bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.         Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hittBox.           buildBoxHit(coords: Objekt)         Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)         Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)           sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.         Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an d		·			
topImage	topImage	zoomImage	Objekt		welches gerade	
visibleImage  Boolean  Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.  Enthält die linke, recht, obere und hintere Seitenansicht  Enthält den Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der Navigation.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  FillZoomBox(seite: Number, tor: ing)  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  ColorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  Klickt das Element an.	visibleImage  Boolean  Seite oder ein offenes Tor angezeigt wird.  Enthält die linke, recht, obere und hintere Seitenansicht  Enthält den Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der Navigation.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  FillZoomBox(seite: Number, tor: ing)  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	topImage	Objekt		der oberen	
images	images	visibleImage	Boolean		Seite oder ein offenes	
auto  Objekt  Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der Navigation.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	auto  Objekt  Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der Navigation.  Funktion  Beschreibung  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	images	Array		recht, obere und	
fillHitBox(seite: Number)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	auto	Objekt		Fahrzeugnamen und die Seiten des Autos und dient der	
fillHitBox(seite: Number)  die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  fillZoomBox(seite: Number, tor: die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element grün.  Klickt das Element an.	fillIHitBox(seite: Number)  fillZoomBox(seite: Number, tor: ing)  clickBox(e: Objekt)  buildBoxHit(coords: Objekt)  buildBoxZoom(coords: Objekt)  makeRequest(method: ,url: , data:)  sendAnswer(e: Event-Objekt)  die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in phitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox.  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	Funktion		Beschreibung	J	
die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element an.	die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden.  ClickBox(e: Objekt)  Bekommt ein Event und generiert die Zoom-Ansicht.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Klickt das Element grün.  Klickt das Element an.	fillHitBox(seite: Number)		die auf einer Seiten-Ansicht		
Zoom-Ansicht.   Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.   Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)   Sendet ein Request an das Backend.   Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.   ColorCompartment(element: String)   Markiert das Element grün.   Klickt das Element an.	Zoom-Ansicht.   Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.	1		die auf einer	die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt	
die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Markiert das Element grün.  Klickt das Element an.	die auf einer Seiten-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in hitBox.  Bekommt die Werte aller Rechtecke, die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Markiert das Element grün.  Klickt das Element an.	clickBox(e: Objekt)			_	
buildBoxZoom(coords: Objekt)  die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String)  Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String)  Klickt das Element an.	die auf einer Zoom-Ansicht angezeigt werden, setzt sie in ein richtiges Format und speichert sie in zoomBox makeRequest(method: ,url: , data:)  Sendet ein Request an das Backend.  Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	buildBoxHit(coords: Objekt)		die auf einer angezeigt we richtiges Forr	Seiten-Ansicht erden, setzt sie in ein	
Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	Sendet zuletzt angeklicktes Fach mit Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	buildBoxZoom(coords: Objekt)		die auf einer werden, setz	Zoom-Ansicht angezeigt t sie in ein richtiges	
sendAnswer(e: Event-Objekt) Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	sendAnswer(e: Event-Objekt) Tor und der Seite an die Elternkomponente.  colorCompartment(element: String) Markiert das Element grün.  clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	makeRequest(method: ,url: , data:)		Sendet ein Request an das Backend.		
clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	clickCorrectDoor(element: String) Klickt das Element an.	sendAnswer(e: Event-Objekt)		Tor und der S	Seite an die	
, 37	37	colorCompartment(element: String)		Markiert das	Element grün.	
currentImg() Generiert die aktuelle Seitenansicht.	CurrentImg()   Generiert die aktuelle Seitenansicht	clickCorrectDoor(element: String)		Klickt das Element an.		
	Generier die aktuelle Seiterlansiert.	currentImg()		Generiert die aktuelle Seitenansicht.		
zoomImg() Zeigt das aktuelle ZoomImage an.	zoomImg() Zeigt das aktuelle ZoomImage an.	zoomImg()		Zeigt das aktuelle ZoomImage an.		

created()	Läd alle Seitenbilder in die Variable images
beforeUpdate()	Überwacht, ob die Elternkomponente die topShow Variable verändert hat und passt sie an.
updated()	Aktualisiert die Variable visibleImg.
lkorrekte&ntwortRearheitet	Klickt das Tor an und markiert das Fach.

TheHeaderQuiz.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
buttonsichtbar	Boolean	Gibt an, ob ein Button zum Scrollen angezeigt werden soll.
Funktion		Beschreibung
<u>buttonsichtbarFunction</u>		Gibt die Zeit an, nachdem der Scroll-Button angezeigt werden soll.
<u>created</u>		Ruft die Methode buttonsichtbarFunction auf

## Editor:



TheJcrop.vue

Variablen	Тур		Beschreibung
options	Obj		Setzt Optionen für Jcrop, z.B. multi
src	Stri	ing	Bildquelle
coords	Arra	ay	Array mit Koordinaten aller HitBoxen [top, left, width, height] - top: y-Wert der oberen linken Ecke - left: x-Wert der oberen linken Ecke - width: prozentuale Weite der HitBox - height: prozentuale Höhe der HitBox
rectCount	Nur	nber	Zählt die Anzahl der HitBoxen
Funktion		Beschreibung	
getMulti()		Entfernt zunächst alle zu kleinen Hitboxen. Ermittelt die Koordinaten der HitBoxen und sendet diese an die Eltern-komponente (Editor). Empfängt aussenWidth (absolute Weite) und aussenHeight (absolute Höhe) aus der Elternkomponente. Deaktiviert die Jcrop-Komponente nach dem Senden.	
removeRect()		Entfernt alle Recht	ecke in Jcrop
currentImage() return: src			obald sich das hochgeladene sist der Variable src den Wert

TheEditor.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
image	Object	Hochgeladenes Bild
imageSrc	String	Pfad des hochgeladenen Bilds
correct	String	String mit Fehlermeldung. Leer, wenn kein Fehler vorliegt.

coords	Array		Koordinaten aus der jeweiligen Jcrop- Komponente: [left, top, width, height]
width	Num	nber	Weite des Bilds aus der jeweiligen Jcrop-Komponente
height	Number		Höhe des Bilds aus der jeweiligen Jcrop-Komponente
Funktion		Beschreibung	
reset()		Setzt die Daten der jeweiligen Fahrzeugseite zurück	
resetParent()		Setzt die Daten der Elternkomponente zurück	
clearImage()		Löscht das hochgeladene Bild	
onSubmit()		Prüft, ob ein Bild hochgeladen wurde	
arrayValues(coords: Array)		Sendet die Koordinaten und das Bild an die Elternkomponente	
aussenEmit(width: Number, height: Number)		Gibt die absolute Weite (aussenWidth) und die absolute Höhe (aussenHeight) des Bilds aus Jcrop direkt an die Elternkomponente weiter	
hasImage() return: image		Aktiviert die Jcrop-Komponente, sobald ein Bild hochgeladen wurde.	
image(newValue: Object, oldValue: Object)		Prüft, ob das hochgeladene Bild nicht zu groß und im JPEG-Format ist. Kodiert das Bild, wenn Vorgaben erfüllt sind und schreibt Wert in imageSrc.	

TheInfoFile.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
type	String	Fahrzeugtyp
previewImage	Object	Vorschaubild für Liste der Fahrzeuge
previewImageSrc	String	Pfad für Vorschaubild
correct	String	String mit Fehlermeldung. Leer, wenn kein Fehler vorliegt.

Funktion	Beschreibung
saveAll()	Sendet den Fahrzeugtyp und das Vorschaubild an die Elternkomponente (TheEditorProcess).
clearImage()	Löscht das hochgeladene Vorschaubild
nameState() return: Boolean	Prüft, ob Länge des Fahrzeugtyps länger als zwei ist.
hasImage() return: previewImage	Zeigt hochgeladenes Vorschaubild an
imageSrc() return: previewImageSrc	Pfad des hochgeladenen Vorschaubilds
previewImage(newValue : Object, oldValue: Object)	Prüft, ob das Vorschaubild nicht zu groß und im JPEG-Format ist.
	Kodiert das Vorschaubild, wenn Vorgaben erfüllt sind.

TheLeftForm.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
aussenWidth	Number	Absolute Weite des Bilds der Außenansicht
aussenHeight	Number	Absolute Höhe des Bilds der Außenansicht
tool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Standardbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
extraTool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Sonderbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
zoom	Bool	Wahr, wenn mind. eine ZoomBox eingezeichnet und gesendet wurde
indexZoom	Number	Index der jeweiligen ZoomBox
indexTool	Number	Index des jeweiligen Werkzeugs
extraToolHelpArray	Array	Hilfsarray zum Hinzufügen von Sonderwerkzeugen

links - bild - hitBoxen - zoomImg - zoomBoxen - werkzeuge - sonderwerkzeuge	links: Object bild: Object hitBoxen: Array zoomImg: Object zoomBoxen: Array werkzeuge: Array sonderwerkzeuge : Array	Objekt mit allen Daten für die linke Seite - bild: Bild der Außenansicht - hitBoxen: Array mit Koordinaten aller HitBoxen - zoomImg: Bild aller ZoomBoxen - zoomBoxen: Array mit Koordinaten aller ZoomBoxen - werkzeuge: Array mit allen Werkzeugen - sonderwerkzeuge: Array mit allen Sonderwerkzeugen
extraOptions	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Sonderwerkzeuge
options	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Standardwerkzeuge
Funktion	Beschreibung	
reset()	Setzt die Daten der jeweiligen Fahrzeugseite zurück	
hitBoxen(coords: Array)	Weist den HitBoxen des links-Objekts die Koordinaten zu und setzt zoom auf true, wodurch Editoren für die ZoomBox(en) aktiviert werden.	
getFrontImage(image: Object)	Weist dem links-	Objekt das Außenbild zu
zoomBoxen(coords: Array)		ZoomBox mit den Koordinaten. t für diese ZoomBox im tool- ray.
getZoomImage(image: Object)	Weist dem links-Objekt das Bild der ZoomBox zu	
saveAll()	Weist dem links-Objekt die Werkzeuge und Sonderwerkzeuge zu übergibt das links-Objekt and die Eltern-komponente (TheEditorProcess).	
aussenEmit(width: Number, height: Number)	Setzt aussenWidth auf die empfangende Weite und aussenHeight auf die empfangende Höhe aus Jcrop.	

addExtraTag(newTag: String, id: String)	Fügt den neuen Tag newTag den Auswahlmöglichkeiten extraOptions sowie dem Array extraTool an der Stelle indexZoom und indexTool hinzu.
created()	Erstellt einen neuen XMLHttpRequest und bekommt die Werkzeuge der Standardbeladung. Diese werden options zugewiesen.

TheRightForm.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
aussenWidth	Number	Absolute Weite des Bilds der Außenansicht
aussenHeight	Number	Absolute Höhe des Bilds der Außenansicht
tool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Standardbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
extraTool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Sonderbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
zoom	Bool	Wahr, wenn mind. eine ZoomBox eingezeichnet und gesendet wurde
indexZoom	Number	Index der jeweiligen ZoomBox
indexTool	Number	Index des jeweiligen Werkzeugs
extraToolHelpArray	Array	Hilfsarray zum Hinzufügen von Sonderwerkzeugen
rechts - bild - hitBoxen - zoomImg - zoomBoxen - werkzeuge - sonderwerkzeuge	rechts: Object bild: Object hitBoxen: Array zoomImg: Object zoomBoxen: Array werkzeuge: Array sonderwerkzeuge : Array	Objekt mit allen Daten für die rechte Seite - bild: Bild der Außenansicht - hitBoxen: Array mit Koordinaten aller HitBoxen - zoomImg: Bild aller ZoomBoxen - zoomBoxen: Array mit Koordinaten aller ZoomBoxen - werkzeuge: Array mit allen Werkzeugen

		- sonderwerkzeuge: Array mit allen Sonderwerkzeugen	
extraOptions	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Sonderwerkzeuge	
options	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Standardwerkzeuge	
Funktion	Beschreibung		
reset()	Setzt die Daten o zurück	ler jeweiligen Fahrzeugseite	
hitBoxen(coords: Array)	Koordinaten zu u	Weist den HitBoxen des rechts-Objekts die Koordinaten zu und setzt zoom auf true, wodurch Editoren für die ZoomBox(en) aktiviert werden.	
getFrontImage(image: Object)	Weist dem rechts	s-Objekt das Außenbild zu	
zoomBoxen(coords: Array)	Erstellt einen Slo	Initialisiert eine ZoomBox mit den Koordinaten. Erstellt einen Slot für diese ZoomBox im tool- und extraTool-Array.	
getZoomImage(image: Object)	Weist dem rechts-Objekt das Bild der ZoomBox zu		
saveAll()	Weist dem rechts-Objekt die Werkzeuge und Sonderwerkzeuge zu übergibt das rechts-Objekt and die Eltern-komponente (TheEditorProcess).		
aussenEmit(width: Number, height: Number)		th auf die empfangende Weite It auf die empfangende Höhe	
addExtraTag(newTag: String, id: String)	_	Tag newTag den teiten extraOptions sowie dem in der Stelle indexZoom und	

	Erstellt einen neuen XMLHttpRequest und bekommt die Werkzeuge der Standardbeladung.
O	Diese werden options zugewiesen.

TheTopForm.vue

Variablen	Тур	Beschreibung
aussenWidth	Number	Absolute Weite des Bilds der Außenansicht
aussenHeight	Number	Absolute Höhe des Bilds der Außenansicht
tool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Standardbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
extraTool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Sonderbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen
zoom	Bool	Wahr, wenn mind. eine ZoomBox eingezeichnet und gesendet wurde
indexZoom	Number	Index der jeweiligen ZoomBox
indexTool	Number	Index des jeweiligen Werkzeugs
extraToolHelpArray	Array	Hilfsarray zum Hinzufügen von Sonderwerkzeugen
oben - bild - hitBoxen - zoomImg - zoomBoxen - werkzeuge - sonderwerkzeuge	oben: Object bild: Object hitBoxen: Array zoomImg: Object zoomBoxen: Array werkzeuge: Array sonderwerkzeuge : Array	Objekt mit allen Daten für die obere Seite - bild: Bild der Außenansicht - hitBoxen: Array mit Koordinaten aller HitBoxen - zoomImg: Bild aller ZoomBoxen - zoomBoxen: Array mit Koordinaten aller ZoomBoxen - werkzeuge: Array mit allen Werkzeugen - sonderwerkzeuge: Array mit allen Sonderwerkzeugen
extraOptions	Array	Array mit

		Auswahlmöglichkeiten für Sonderwerkzeuge	
options	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Standardwerkzeuge	
Funktion	Beschreibung		
reset()	Setzt die Daten o zurück	ler jeweiligen Fahrzeugseite	
hitBoxen(coords: Array)	Koordinaten zu u	Weist den HitBoxen des oben-Objekts die Koordinaten zu und setzt zoom auf true, wodurch Editoren für die ZoomBox(en) aktiviert	
getFrontImage(image: Object)	Weist dem oben-Objekt das Außenbild zu		
zoomBoxen(coords: Array)	Initialisiert eine ZoomBox mit den Koordinaten. Erstellt einen Slot für diese ZoomBox im tool- und extraTool-Array.		
getZoomImage(image: Object)	Weist dem oben-Objekt das Bild der ZoomBox zu		
saveAll()	Weist dem oben-Objekt die Werkzeuge und Sonderwerkzeuge zu übergibt das oben-Objekt and die Eltern-komponente (TheEditorProcess).		
aussenEmit(width: Number, height: Number)	Setzt aussenWidth auf die empfangende Weite und aussenHeight auf die empfangende Höhe aus Jcrop.		
addExtraTag(newTag: String, id: String)	Fügt den neuen Tag newTag den Auswahlmöglichkeiten extraOptions sowie dem Array extraTool an der Stelle indexZoom und indexTool hinzu.		
created()	Erstellt einen neuen XMLHttpRequest und bekommt die Werkzeuge der Standardbeladung. Diese werden options zugewiesen.		

TheBackForm.vue

Variablen	Тур	Beschreibung	
aussenWidth	Number	Absolute Weite des Bilds der Außenansicht	
aussenHeight	Number	Absolute Höhe des Bilds der Außenansicht	

tool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Standardbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen	
extraTool	Array	Array mit allen Werkzeugen der Sonderbeladung für alle ZoomBoxen und alle Hitboxen	
zoom	Bool	Wahr, wenn mind. eine ZoomBox eingezeichnet und gesendet wurde	
indexZoom	Number	Index der jeweiligen ZoomBox	
indexTool	Number	Index des jeweiligen Werkzeugs	
extraToolHelpArray	Array	Hilfsarray zum Hinzufügen von Sonderwerkzeugen	
hinten - bild - hitBoxen - zoomImg - zoomBoxen	hinten: Object bild: Object hitBoxen: Array zoomImg: Object	Objekt mit allen Daten für die hintere Seite - bild: Bild der Außenansicht - hitBoxen: Array mit Koordinaten aller HitBoxen	
- werkzeuge - sonderwerkzeuge	zoomBoxen: Array werkzeuge: Array sonderwerkzeuge : Array	<ul> <li>zoomImg: Bild aller</li> <li>ZoomBoxen</li> <li>zoomBoxen: Array mit</li> <li>Koordinaten aller ZoomBoxen</li> <li>werkzeuge: Array mit</li> <li>allen</li> <li>Werkzeugen</li> <li>sonderwerkzeuge: Array mit allen</li> </ul>	
extraOptions	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Sonderwerkzeuge	
options	Array	Array mit Auswahlmöglichkeiten für Standardwerkzeuge	
Funktion	Beschreibung		
reset()	Setzt die Daten der jeweiligen Fahrzeugseite zurück		
hitBoxen(coords: Array)	Weist den HitBoxen des hinten-Objekts die Koordinaten zu und setzt zoom auf true, wodurch Editoren für die ZoomBox(en) aktiviert werden.		

getFrontImage(image: Object)	Weist dem hinten-Objekt das Außenbild zu
zoomBoxen(coords: Array)	Initialisiert eine ZoomBox mit den Koordinaten. Erstellt einen Slot für diese ZoomBox im tool- und extraTool-Array.
getZoomImage(image: Object)	Weist dem hinten-Objekt das Bild der ZoomBox zu
saveAll()	Weist dem hinten-Objekt die Werkzeuge und Sonderwerkzeuge zu übergibt das hinten-Objekt and die Eltern-komponente (TheEditorProcess).
aussenEmit(width: Number, height: Number)	Setzt aussenWidth auf die empfangende Weite und aussenHeight auf die empfangende Höhe aus Jcrop.
addExtraTag(newTag: String, id: String)	Fügt den neuen Tag newTag den Auswahlmöglichkeiten extraOptions sowie dem Array extraTool an der Stelle indexZoom und indexTool hinzu.
created()	Erstellt einen neuen XMLHttpRequest und bekommt die Werkzeuge der Standardbeladung. Diese werden options zugewiesen.

## TheEditorProcess.vue

Variablen	Тур	Beschreibung	
value	Number	Aktueller Wert der Fortschrittsleiste	
max	Number	Maximaler Wert für die Fortschrittsleiste	
overlay	Boolean	Wahr, wenn ein overlay zum Anzeigen des Lade- vorgangs angezeigt werden soll	
visibleArray	Array	Array mit allen möglichen Komponenten	
count	Number	Zählt den Index der aktuellen Komponente	
currentComponent String Zv		Aktuelle Komponente. Zwischenstand wird beim Wechseln der Komponenten durch KeepAlive gespeichert.	
links	Object	Objekt mit allen Daten für die linke Seite	

rechts	Object	Objekt mit allen Daten für die rechte Seite	
oben	Object Ob		
hinten	Object	Objekt mit allen Daten für die hintere Seite	
type	String	Fahrzeugtyp	
previewImage	Object	Vorschaubild für Liste der Fahrzeuge	
correct	String	String mit Fehlermeldung. Leer, wenn kein Fehler vorliegt.	
online	Boolean	Wahr, wenn der Server erreichbar ist	

Funktion	Beschreibung	
next()	Wechselt zur nächsten Komponente (Seite im Editor)	
prev()	Wechselt zur vorherigen Komponente (Seite im Editor)	
getType(type: String)	Erfragt den Fahrzeugtypen aus TheInfoFile und speichert diesen	
getPreviewImage(pr eviewImage: Object)	Erfragt das Vorschaubild aus TheInfoFile und speichert dieses	
getLinks(links: Object)	Erfragt und speichert alle Daten aus TheLeftForm	
getRechts(rechts: Object)	Erfragt und speichert alle Daten aus TheRightForm	
getOben(oben: Object)	Erfragt und speichert alle Daten aus TheTopForm	
getHinten(hinten: Object)	Erfragt und speichert alle Daten aus TheBackForm	
sendAll()	Sendet alle Daten an die Datenbank	
sendPicture(method: String, url: String, data: Object)	Sendet ein Bild an die Datenbank	

sendData(method: String, path: String, data: Object)	Sendet einfache Daten an die Datenbank
created()	Erfragt alle Fahrzeuge aus der Datenbank

## 5. Backendbeschreibung

Im Folgenden ist eine Schnittstellenbeschreibung vorzufinden. In dieser werden am Anfang Termini erklärt, welche des Öfteren in unserem Projekt vorkommen.

Daraufhin wird der Funktionsumfang unseres Projektes erläutert und erklärt, was man mit diesem Projekt alles machen kann.

Danach wird erläutert, was für Aktionen auf unserer Webseite zu welchen Ergebnissen führen.

Auch die verschiedenen Fehlercodes sind in der Schnittstellenbeschreibung zu finden.

Schließlich werden die verschiedenen Parameter, Funktionen und Routes des Backends tabellarisch aufgelistet und beschrieben.

#### Definitionen

- Hitboxen Anklickbare Quadrate
- Zoomboxen Hitboxen, welche angezeigt werden, wenn man eine der äußeren Hitboxen anklickt.

#### **Funktionsumfang**

Die Website "Be a Firefighter" bietet umfassende interaktive Lerninhalte. Die Startseite informiert den Benutzer über die Website. Man kann sich eingepflegte Fahrzeug anzeigen lassen, sich durch die verschiedenen Geräteräume durchklicken und anzeigen lassen, was für Geräte sich in welchen Fächern befinden.

In unserem Quiz Abteil kann man zwischen 2 Quizarten entscheiden. Dafür muss man zunächst ein Fahrzeug auswählen, welches für das Quiz verwendet wird.

Bei der ersten Quiz Art wird der Nutzer dazu aufgefordert ein bestimmtes Werkzeug zu finden, indem er sich durch die verschiedenen Geräteräume und Fächer durchklickt. Er hat dabei drei Versuche das richtige Fach des Fahrzeugs anzuklicken.

Bei der zweiten Quiz Art wird ein zufälliges befülltes Fach ausgewählt und man muss erraten, welches Werkzeug sich in diesem Fach befindet. Dafür wird dem Nutzer fünf Antwortmöglichkeiten dargeboten, von denen nur eine richtig ist.

Auch ein Editor, in dem man Fahrzeuge einpflegen kann, kann man auf der Website nutzen.

In diesem kann man Bilder von verschiedenen Ansichten des Fahrzeuges hochladen, Hitboxen festlegen, welche dann wiederrum neue Bilder oder Werkzeuge anzeigen und auch den inneren Hitboxen (den Fächern) Werkzeuge zuteilen. Wenn ein Werkzeug, welches man in

das Fach ablegen will, nicht vorhanden ist, kann man ein neues Werkzeug in die Datenbank aufnehmen.

### Eingabe- und Ausgabedaten:

#### Fahrzeugansicht:

In der Fahrzeugansicht kann man ein Fahrzeug auswählen, welches einem dann angezeigt wird.

Indem man auf die Pfeile klickt, werden dem Nutzer verschiedene Ansichten des Fahrzeugs angezeigt.

Klickt man auf einen Geräteraum, so wird ein weiteres Bild in dem Vordergrund auftachen, in dem dieser geöffnet angezeigt wird.

Klickt der Nutzer nun auf ein Fach des offenen Geräteraumes, werden ihm die Gerätenamen angezeigt.

#### Quiz erste Art:

Man muss ein Fahrzeug auswählen, über das man abgefragt werden will.

Hat man dies getan und das Quiz gestartet wird ein Werkzeug angezeigt.

Nun wird erwartet, dass der Nutzer einen Geräteraum und ein Fach auswählt, bei dem er das angezeigte Werkzeug vermutet.

Anschließend wird angezeigt, ob das Fach das richtige, oder das falsche war.

Des Weiteren werden dem Nutzer die bisherigen Fehlversuche angezeigt.

Tippt der Nutzer drei Mal das falsche Fach an, öffnet die Website den richtigen Geräteraum und markiert das richtige Fach grün.

#### Quiz zweite Art:

Der Nutzer muss ein Fahrzeug auswählen, über das er ausgefragt werden will.

Wenn er das Quiz mit einem ausgewählten Fahrzeug startet, so wird ein Fach farblich hervorgehoben und eine Liste von fünf Werkzeugen angezeigt.

Nun wird von dem Nutzer erwartet, dass er das Werkzeug auswählt, was er in diesem Fach vermutet.

Nach der Eingabe wird ihm angezeigt, ob er richtig getippt hat und der wievielte Fehlversuch das war.

Nach der dritten falschen Eingabe wird dem Nutzer angezeigt, welches Werkzeug das richtige war.

#### Editor:

Bei dem Editor wird verlangt, dass man zuerst einen Namen für das Fahrzeug angibt.

Dann kann man ein Vorschaubild des Fahrzeugs hochladen.

Daraufhin wird verlangt, dass man ein Bild von der linken Seite des Fahrzeuges hochlädt.

Ist das Bild hochgeladen, so wird es angezeigt und man kann anfangen Hitboxen darauf zu zeichnen.

Die Hitboxen sollen dabei auf die Geräteräume und Türen gezeichnet werden, welche man öffnen können soll.

Danach kann man den einzelnen Hitboxen ein Bild von dem, was sich hinter den Fächern und Türen befindet einfügen. Wenn dies getan ist, können auch hier wieder Hitboxen eingezeichnet werden. Optimal auf Fächer, welche Werkzeuge oder sonstige Gerätschaft beinhalten.

Zum Schluss kann man den inneren Hitboxen der Fächer mehrere Werkzeuge zuweisen.

Dies wird nun für die hintere, die rechte und die obere Seite des Fahrzeuges wiederholt.

Hat man dann auf den Senden Button des Editors gedrückt, wird das Fahrzeug erstellt und kann in der Fahrzeugansicht begutachtet werden.

## Plattformunabhängigkeit:

Die Website läuft auf Linux.

Getestet wurde sie auf einem Debian System.

#### Fehlermeldungen:

Code	Beschreibung	Weiteres Vorgehen
200	ОК	Daten werden gesendet
400	Bad Request	Bitte Parameter und HTTP-Header überprüfen, sowie Fehlermeldung beachten
404	Die URL ist nicht korrekt	Bitte URL auf richtigkeit überprüfen
404	Fahrzeug konnte nicht gelöscht werden	Versuchen sie es später erneut
404	Fahrzeug existiert bereits	Sie müssen das Fahrzeug anderster benennen
404	Fahrzeugname ist leer	Sie müssen dem Fahrzeug was sie erstellen einen Namen geben
500	Interner Server Fehler	Es liegt ein Fehler in der Schnittstelle oder dem System vor. Dies kann bei Wartungsarbeiten oder Überlast auftreten. Sollte diese Fehlermeldung über einen längeren Zeitraum häufiger erscheinen, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.

## Parameterbeschreibung:

Parameter	Beispiel	Beschreibung	
	0		
req	{}	Empfangene Daten im JSON Format	
res	{}	Ergebnis einer Querry im JSON Format	
was account Fahrmanatura was hadeeteen	"LF 20"	Der Name des Fahrzeuges under der er aufgelistet	
req.query.Fahrzeugtyp, req.body.type	LF 20	wird	
		Name des geschlossenen Fahrzeuges, welcher im	
	F 20	Frontend gesetzt wird. Wird für die Zuordnung in der	
req.query.name, req.query.auto	"LF 20"	Ordnerstruktur verwendet	
KoordinatenID, req.query.KoordinatenID	100	Frontendseitige ID um Zoomboxen zuordnen zu	
, , , ,		können	
David	0	Frontendseitige ID um Geräteräume zuordnen zu	
RaumID, req.query.RaumID		können	
	"links"	Die Seite des Fahrzeuges um die es sich bei der	
fachseite, req.Fachseite, req.query.Fachseite		Abfrage handelt	
		Name wie das Bild der Außenansicht gespeichert	
roa quarycoita	"links"	wird. Es wird nach der Seite welche zu sehen ist	
req.query.seite		benannt	

		Ansicht auf welcher Seite sich das offene Tor
	"links"	befindet. Dient dazu eine sinnvolle Ordnerstruktur
req.query.ansicht		der Bilder zu erstellen.
	321	Jede Geräteraum Hitbox bekommt in der Datenbank
HitboxID		eine Eindeutige HitboxID zugewiesen
		Das Bild des offenen Tores wird nach der RaumID
	0	benannt, um es in der Ordnerstrukturn einfach
req.querry.tor		ausfindig machen zu können.
FachID, req.FachID, req.query.FachID	2512	Jede Zoombox bekommt in der Datenbank eine Eindeutige FachID zugewiesen
req.seitearray.werkzeuge	{[][[][]["Feuerwehraxt"]]}	Beinhaltet alle Werkzeuge eines Fahrzeuges
req.query.Werkzeug	"Feuerwehraxt"	Beinhaltet eine Werkzeugbezeichnung
werkzeugeinnen	{[]["Feuerwhraxt"][]}	Beinhaltet Werkzeuge eines Faches
req.werkzeugid, werkzeugid	((Ctondord)D. 2)[[[[]])	Beinhaltet einen Datensatz der
	{[StandardID: 3][][][]}	"Standartgeraetschaft"
tool	"Feuerwehraxt"	Wird im Backend auf den Werkzeug Wert gesetzt
		Einzigartige ID eines Sonderwerkzeuges. Diese IDs
req.SonderID	12	werden backendseitig in der Datenbank automatisch
		vergeben
		Einzigartige ID eines Standardwerkzeuges. Diese IDs
rog StandardID	12	werden backendseitig in der Datenbank automatisch
req.StandardID		vergeben
req.seitearray	req.body.links	Fässt einen req Pfad für spätere Nutzung zusammen
		Einen mutex, welchen man sperren und freigeben
mutex	1	kann. Wird verwendet, um den Programmfluss zu
TIGE CX		stoppen, falls eine Querry oder eine Transaction
		noch nicht vollständig durchgelaufen ist.
fahrzeugvorhanden	1	Ein Parameter, der aussagt, ob ein Fahrzeugtyp
		schon vorhanden ist.
rows,result, result1, result2, resulti	"Fahrzeugtyp": "TLF 2000"	Hier wird das Ergebnis einer SQL Query gespeichert
i	0	Index einer For-Schleife
pixelaussen, req.seitearray.hitBoxen	{[12.54,23,42.2,4.3]}	Hitbox Daten der Geräteräume
pixelinnen, req.seitearray.zoomBoxen	{[12.54,23,42.2,4.3]}	Hitbox Daten der Zoomboxen
Koordinate	"x"	Weißt einer Zahl eine Bedeutung zu (x,y,width oder height)
	"Netzwerkfehler"	speichert ggf. Errormeldung bei dem
connErr		Verbindungsaufbau zur Datenbank
	"Netzwerkfehler"	beinhaltet ggf eine Errormeldung, wenn es einen
commitERR		Fehler bei dem Commiten der Transaction gab
queryErr	Sql Syntax Error	Darin wird der Error gespeichert, welche ggf. die
4×0.7=11	Sqr Syritan Error	Query wirft.
conn,	{}	Beinhaltet die Verbindungsinformationen zur
db		Datenbank
path	./src/autoliste/'	Der Pfad, an dem man eine Bilddatei findet.
status	200	Der Statuswert, welcher im response header eingetragen wird.
	{["Axt"],["Schlauch"]}	Ein Array aus allen Werkzeuge die sich in einem
allanuasia an	IL AXE I/L SCHIBUCH II	bestimmten Fach befinden
werkzeugeinnen	12	ID dos Workzougos welshas in sin Fash -11
werkzeugid	12	ID des Werkzeuges, welches in ein Fach abgeleg werden soll
	(fill 1 - 1 - 1 - 1   1   1   1   1   1   1	Ein Array aus allen Sonderwerkzeugen die sich in
sonderwerkzeugeinnen	{["Holzkeil"],["Knoppers"]}	einem bestimmten Fach befinden

## Routes:

Datei	Routes	Benötigte Werte	req	result	Beschreibung
Bilder.js	/aussenImage	req, res	Fahrzeugtyp, Fahrzeugseite		Öffnet einen Filestream um ein Bild einer Fahrzeugaußenseite zu speichern
Bilder.js	/innenImage	req, res	Fahrzeugtyp, Fahrzeugseite, Index		Öffnet einen Filestream um ein Bild einer Fahrzeuginnenseite zu speichern


Bilder.js	/previewImage	req, res	Fahrzeugtyp		Öffnet einen Filestream um ein Bild des Fahrzeugs für die Menübersicht zu speichern
Editor.js	/newEditorentry	req, res	Fahrzeugtyp, Fahrzeugseite, hitboxen, zoomboxen, Standard Werkzeuge, Sonder Werkzeuge		Speichert die einzelnen Hitboxen der einzelnen Seiten des Autos und erstellt eine Ordnerstruktur für die Bilder, welche
Editor.js	/deleteFahrzeug	req, res	Fahrzeugtyp		Löscht die Fahrzeugnamen, sodass das Fahrzeug den nutzern nicht mehr angezeigt wird.
Getdata.js	/getfahrzeuge	req, res		Fahrzeugtyp	JSON mit allen Fahrzeugtypen
Getdata.js	/getbeschreibung	reg, res	Fahrzeugtyp	Beschreibung	Beschreibung des Fahrzeugs
Getdata.js	/getstandardwerkzeug	req, res	1.07	Geraetebezeichnung	Liste aller Standardgeraetschaften
Getdata.js	/getsonderbeladung	req, res		Geraetebezeichnung	Liste aller Sonderwerkzeuge
Getdata.js	/getallewerkzeuge	req, res			!?!?!?work in progress
Getdata.js	/gethitboxraum	req, res	Fahrzeugtyp, Fachseite	RaumID, Koordinate, Pixel	Sendet alle Geräteraum Hitboxen einer Seite
Getdata.js	/gethitboxfach	req, res	Fahrzeugtyp, Fachseite, RaumID	KoordinatenID, Koordinate, PixelFach	Sendet alle Zoomboxen einer Hitbox
Getdata.js	/icon	req, res			sendet icon der Website zum Frontend
Getdata.js	/auto	req, res	Fahrzeugtyp, Fachseite		sendet Bild der Fahrzeugseite an das Frontend
Getdata.js	/autoOffen	req, res	Fahrzeugtyp, Fachseite, RaumID		
Getdata.js	/autoliste	req, res	Fahrzeugtyp		Sendet Vorschaubild eines Fahrzeuges ar das Frontend
Getdata.js	/getbestandsliste	req, res	Fahrzeugtyp, RaumID, KoordinatenID, Fachseite	Standardgeraet, Sondergeraet	Liste von Standard und Sondergeraeten
Quiz.js	/getzufaelligeswerkzeug	req, res	Fahrzeugtyp	Standardgeraetschaft.Geraetebezeichnung, Sonderbeladung.Geraetebezeichnung	Jeweils ein zufälliges Werkzeug von jedem
Quiz.js	/getantwort	req, res	Fahrzeugtyp, RaumID, KoordinatenID, Fachseite	antwort: richtig/ falsch	Liegt das gesuchte Werkzeug in dem angeklickten Fach
Quiz.js	/getantwort2	req, res	Fahrzeugtyp, RaumID, KoordinatenID, Fachseite	Geraetebezeichnung	Geraetebezeichnung aller Werkzeuge, die sich in dem Fach befinden
Quiz.js	/gerkorrekteantwort	req, res	Fahrzeugtyp, Werkzeug	Standardgeraetschaft.Geraetebezeichnung, Sonderbeladung.Geraetebezeichnung, BeladungsID.Fachseite, Fachliste.KoordinatenID, Torhitbox.RaumID	Wenn es das übergebene Werkzeug in dem Fahrzeug gibt, gibt es das Fach in dem sich das Werkzeug befindet zurück. Dies wird für die erste Quizart verwendet.
Quiz.js	/getrandomeFach	req, res	Fahrzeugtyp	Fachseite, RaumID, KoordinatenID, StandardID, SonderID	Gibt ein zufälliges Fach des Fahrzeuges zurück, welches befüllt ist
Quiz.js	/getauswahlmöglichkeit	req, res	Fahrzeugtyp, RaumID, KoordinatenID, Fachseite	Geraetebezeichnung	Diese route gibt 5 Werkzeuge (Standard und Sonderbeladung) zurück. Mur eines davon liegt in dem Übergeben Fach. Die anderen befinden sich in anderen Fächern in dem übergebenen Fahrzeug.
index.js	/test				Ruft Qunit tests auf (auf port 3000)
		1			1

# Funktionen:

Datei	Funktion	Benötigte Werte	req	result	Beschreibung
bilder.js	erstelleBild	req	Fachseite, Fahrzeugtyp		Öffnet eine Pipe, um das Bild zu downloaden
bilder.js	erstellePreviewBild	req	Fahrzeugtyp		Öffnet eine Pipe, um das Vorschaubild zu downloaden
bilder.js	erstelleZoomBild	req			Öffnet eine Pipe, um das Bild eines offenen Geräteraumes zu speichern
bilder.js	resizeBild	path			Passt die Bildgröße auf 1024x480 an. (Von Dem Bild auf den path verweist)
bilder.js	erstelleOrdner	req	Fahrzeugtyp		Erstellt die Ordnerstruktur
editor.js	existiertFahrzeug	req	Fahrzeugtyp		Setzt die fahrzeugvorhanden Variable (1=existiert, 0=existiert nicht)
editor.js	newFahrzeug	req	Fahrzeugtyp		Erstellt ein neues Fahrzeug in der Datenbank
editor.js	Hitboxanlegen	req, fachseite, RaumID, pixelaussen	Fahrzeugtyp		Legt eine äußere Hitbox in der Datenbank an
editor.js	insertzoombox	req, RaumID, pixelinnen, werkzeugeinnen, KoordinatenID	Fahrzeugtyp		Setzt die Verlinkungen und legt eine Zoombox eines Geräteraumes an


editor.js	insertFachliste	req, pixelinnen, FachID, KoordinatenID		Legt die Zoombox in der Datenbank an
editor.js	insertWerkzeuge	req, FachID, KoordinatenID, werkzeugeinnen		Holt sich die WerkzeugID und legt diese dann in dem ausgewähltem Fach ab
editor.js	werkzeugeanlegen	FachID, werkzeugid, KoordinatenID		Legt die WerkzeugID in das Fach ab.
editor.js	insertsonderwerkzeuge	req, FachID, KoordinatenID, sonderwerkzeugeinnen		Legt das Sonderwerkzeug in der Datenbank ab, holt sich die WerkzeugID und legt diese dann in dem ausgewähltem Fach ab
editor.js	sonderwerkzeugeanlegen	FachID, sonderwerkzeugid, KoordinatenID		Legt die sonderwerkzeugid in das Fach ab.
editor.js	ordnerlöschen	req	Fahrzeugtyp	Löscht die erstellte Ordnerstruktu eines Fahrzeuges
editor.js	deleteFolderRecursive	path		Löscht den Inhalt des angegebenen Ordner Pfades

## Dateizusammenhang:



## 6. Datenbankbeschreibung

Im Folgenden wird die Darstellung der Datenbank in zwei Diagrammen gezeigt.



Feuerwehr	
Primary Key	Name varchar (255) NOT NULL
	Verantwortlicher varchar (255)
	Adresse varchar (255)
Foreign Key	FahrzeugID int (11) NOT NULL

Die Tabelle Feuerwehr wird zum Zeitpunkt der Abgabe nicht verwendet. Sie war ursprünglich eingeführt, für den Fall, dass es einen Login geben soll, damit dort die Werte für die jeweilige Feuerwehr gespeichert werden können. Bei einer Fortführung kann diese Tabelle eventuell genutzt werden.

Feuerwehrfahrzeuge		
Primary Key	FahrzeugID int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT	
Foreign Key	Fahrzeugtyp varchar (255) NOT NULL	

Feuerwehrfahrzeuge ist eine Schnittstellentabelle, die es ermöglichen soll, dass eine Feuerwehr auch mehrere Autos desselben Typen haben könnte, ohne, dass dabei Schlüsselkonflikte auftreten.

Fahrzeugtypen	
Primary Key	Fahrzeugtyp varchar (255) NOT NULL
	Beschreibung varchar (255)

Fahrzeugtypen hält den hinterlegten Fahrzeugtyp/Namen des Fahrzeuges, an dem geübt werden soll. Die Spalte Beschreibung dient einer möglichen Erweiterung, wenn zu dem Fahrzeug noch die Informationen für mögliche Einsatzszenarien oder technische Daten hinterlegt werden sollen.

BeladungsID		
Primary Key	HitboxID int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT	
Foreign Key	FahrzeugID int (11) NOT NULL	
	Geräteraum varchar (2)	
	Fachseite varchar (255)	

Die Tabelle BeladungsID ist der Start der Tabellenkette für die Beladung. Hierbei ist die HitboxID die eindeutige Kennung eines Geräteraumes des der FahrzeugID entsprechenden Fahrzeuges. Geräteraum beschreibt dabei, zu welchem Raum genau die Hitbox gehört und die Fachseite entsprechend, auf welcher Seite der Geräteraum und die Hitbox sind.

Torhitbox		
Foreign Key	HitboxID int (11) NOT NULL	
	Pixel double NOT NULL	

Koordinate varchar (255)
RaumID int (11)

Torhitbox ist die Tabelle, die die errechneten Pixelwerte zu einer Hitbox des Geräteraumes beinhaltet. Zusätzlich wird gespeichert, welche Koordinate der jeweilige Wert ist (x, y, width oder height) und welche RaumID dem Geräteraum vom Frontend zugeteilt wurde.

HitboxID	
Primary Key	FachID bigint (20) NOT NULL AUTO_INCREMENT
Foreign Key	HitboxID int (11) NOT NULL

Die Tabelle HitboxID ist ebenfalls eine Schnittstellentabelle, die es ermöglicht, dass zu jedem Geräteraum mehrere Fächer hinterlegt werden können.

Fachliste	
Foreign Key	FachID bigint (20) NOT NULL
	PixelFach double
	Koordinate varchar (255)
Foreign Key	StandardID int (11)
Foreign Key	SonderID int (11)
	KoordinatenID int (11)

Die Tabelle Fachliste dient dazu, dem entsprechenden Fach hinter der FachID die Koordinaten im Bild (Pixel und Art der Koordinate, gleich wie in Torhitbox), sowie die Geräte zuzuordnen. Zusätzlich wird auch hier in der KoordinatenID der vom Frontend zugeordnete Wert gespeichert.

Standardgerätschaft		
Primary Key	StandardID int (11) NOT NULL	
Primary Key	Gerätebezeichnung varchar (255) NOT NULL	
Beschreibung varchar (255)		
	Kategorie varchar (255)	

In der Tabelle Standardgerätschaft werden die von uns hinterlegten Geräte, die sich auf den meisten Feuerwehrautos befinden gespeichert. Jedes Gerät bekommt dazu eine eigene eindeutige ID, seinen Namen, eine kurze Beschreibung, was die Aufgabe oder der Nutzen des Gerätes ist und in welcher Einsatzkategorie, z.B. Brandbekämpfung, es eingesetzt werden kann. Beschreibung und Kategorie werden zurzeit nicht verwendet, aber könnten in Zukunft, wenn das Projekt weitergeführt wird, aktiviert werden, um weitere Lerninhalte freizuschalten.

Sonderbeladung	
Primary Key	SonderID int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT

Primary Key	Gerätebezeichnung varchar (255) NOT NULL
	Beschreibung varchar (255)
	Kategorie varchar (255)

Diese Tabelle beinhaltet all die Geräte, die nicht auf allen Feuerwehrfahrzeugen verladen sind. Ansonsten ist die Tabelle gleich zu der Tabelle Standardgerätschaft, mit dem Unterschied, dass hier neue Geräte von den Nutzern über den Editor eingefügt werden, die bisher noch nicht geführt wurden, weswegen die SonderID hier AUTO\_INCREMENT ist.

## VI. Testdokumentation

#### 1. Frontend

User Test 1:

Dieser User Test wurde mit einer technisch sehr versierten, sowie im Feuerwehrthema bestens geschulten Person durchgeführt. Getestet wurden die Fahrzeugansicht mit Lernfunktionen, die beiden Quizarten, sowie der Editor zum Hinzufügen von neuen Fahrzeugen.

Die Funktionalität der Anwendung wurde durchweg positiv beschrieben. Als Verbesserungsvorschlag wurde lediglich eine weitere Darstellungsebene vorgeschlagen, die eventuell offene Schubladen oder zusätzliche versteckte Fächer sichtbar machen kann.

In Bezug auf die Optik und die User-Experience gab es einige Meinungen, die Anwendung übersichtlicher zu gestalten bzw. die Erfahrung zu verbessern. Neben der Kritik wurden die Optik und die Usability der Anwendung dennoch positiv wahrgenommen. Verbesserungsvorschläge zur Handhabung waren, die Schaltfläche für die Dachansicht deutlicher hervorzuheben. Außerdem sollten die beiden Schaltflächen für die Auswahl des Quiz größer oder deutlicher als Buttons gekennzeichnet werden. Die Hilfefunktion wurde als sehr unterstützend beschrieben. Allerdings wurde es bemängelt, dass sie nicht durch Klicken, sondern durch einfaches drüber "hovern" aufgerufen wird. Dies sei hinderlich, wenn man das Kreuz zum Verlassen der Ansichten klicken möchte, weil es nicht sichtbar ist, wenn die Hilfe geöffnet ist. Außerdem wurde im Editor bemängelt, dass der Cursorfokus verloren geht, wenn man ein Gerät hinzugefügt hat und nicht, wie vom Tester erwartet, in der Geräteauswahl bleibt, sodass man direkt weiter tippen und suchen kann.

Bei der optischen Umsetzung wurde die Laufschrift auf der Startseite gelobt, allerdings kam der Vorschlag, dass diese nicht ständig laufen sollte, sondern über eine Session-Token oder ähnliches mit der Zeit bzw. nach mehrfachen Aufrufen besser

statisch sein sollte, da sie mit der Zeit als nervig empfunden wurde. Weiterhin wurden die großen Abstände zwischen den Editor Elementen in Frage gestellt. Diese könnte man verringern, um die Übersicht besser darzustellen.

Ebenfalls im Editor wurde als letzter Kritikpunkt / Verbesserungsvorschlag genannt, dass die beiden Elemente zum Hinzufügen der Geräte (bekannte Geräte, neue Geräte) nebeneinander statt untereinander dargestellt werden könnten.

#### User Test 2:

Dieser User Test wurde von einer eher technisch unbegabten Person durchgeführt, welche bisher nicht sonderlich viel mit der Feuerwehr zu tun hatte. Auch hier wurde die komplette Website mit der Fahrzeugansicht, dem Quiz und dem Editor getestet.

Der Nutzer hat die Usability Aspekte der Website sehr gelobt. Er brauchte zwar etwas länger, um sich auf der Website zurechtzufinden, konnte sich jedoch nach etwas Zeit gut auf der Website zurechtfinden und zwischen den einzelnen Funktionen wechseln.

Bei der Fahrzeugansicht hat der Nutzer direkt ein Fahrzeug angeklickt. Als das Fahrzeug angezeigt wurde, hat er etwas gebraucht, bis er gemerkt hat, dass die einzelnen Tore anklickbar sind. Als er eines der Tore geöffnet hat, brauchte er etwas Zeit, um herauszufinden, wie man das Tor wieder schließt. Ein "X" zum Schließen o.ä. hätte er sich gewünscht. Die sonstige Navigation durch das Fahrzeug hat er als gut empfunden. Der Tester lobte die Ansicht im Allgemeinen. Laut des Nutzers haben wurden die vielen Informationen übersichtlich dargestellt.

Bezüglich des Quiz wurde zunächst bemängelt, dass die Ansicht der Quizauswahl etwas mager aussieht und ein kleiner Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten der Quiz-Arten geholfen hätte, diese besser zu erkennen. Für das Quiz selbst wurde als Verbesserungsvorschlag genannt, das Hinweis-Popup mit Grafiken zu bestücken, um die Hilfestellung etwas intuitiver zu gestalten. Im Rahmen des Stylings kam auch der Wunsch auf, die Texte etwas größer darzustellen. Mitunter dessen sorgten die kleinen Verzögerungen beim Anzeigen des richtigen Faches, bzw. des abgefragten Faches, für Verwirrung. Die Funktionsweise des Quiz, sowie andere Elemente wie der Quiz-Score und die Anzahl der Versuche, wurden jedoch nach nur wenigen Anläufen verstanden. Gut bewertet wurde das Anzeigen der gefärbten Fächer und Buttons, die Auskunft darüber gaben, welche der Auswahloptionen falsch beziehungsweise richtig waren.

Im Editor brauchte der Tester sehr viel Hilfe. Da er nicht sonderlich technisch versiert war, wusste der Nutzer nicht genau wie er Bilder

hochladen kann. Als er auf den "Durchsuchen Button" der Website geklickt hat und der Explorer sich öffnete, war der Nutzer etwas überfordert und brauchte Hilfe. Laut des Testers würde es ihm entgegenkommen, wenn man den Editor insgesamt übersichtlicher gestalten könnte, sowie einen größeren Text und eine bessere Beschreibung. Im Ganzen hat er die Anwendung, abgesehen von den genannten Kleinigkeiten, als sehr gut empfunden.

#### User Test 3:

Dieser Test wurde mit einer technisch gebildeten Person durchgeführt, die keinerlei Vorwissen von der Feuerwehr besitzt. Getestet wurden die Elemente Fahrzeugansicht, sowie die Quizkomponente.

In diesem Test wurde die Funktionalität durchweg gelobt und als sehr angenehm beschrieben. Die Testperson konnte selbstständig alles verstehen und empfand den Umfang der Software als sehr angenehm.

An der Funktionalität wurden keine Kritikpunkte gefunden. Lediglich optische Verbesserungsvorschläge und Optimierungen wurden vorgeschlagen.

Hauptkritikpunkt war die geringe Transparenz der Hitboxen. Diese wurden sich durchsichtiger gewünscht, bzw sollten besser durch einen deutlichen Rahmen ersetzt werden, da man die Geräte hinter den Hitboxen nicht richtig erkenne, was das Lernen erschwere. Ebenso wurden sich detailliertere Bilder von den Fächern sowie Bilder zu den einzelnen Geräten neben der Bezeichnung gewünscht, da dies das Lernen vereinfachen würde. Dass sich die Geräteansichten überlappen, wenn man mehrere Fächer anklickt, wurde ebenfalls bemängelt. Hier sei es besser, wenn man mehr Platz ausnutzen würde, gerade dort, wo keine Fächer aktuell angezeigt werden, oder die Geräteansicht sich schließen würde, wenn man ein anderes Fach anklickt.

In der Quizkomponente wurde die Korrektur von falsch beantworteten Fragen sehr gelobt, allerdings wäre es der Testperson hier besser ergangen, wenn man nicht nur den Namen des Gerätes, sondern auch ein Bild einblenden würde, wie das Gerät aussieht.

Die Testperson würde die Software nutzen, wenn sie in die Feuerwehr eintreten würde und die Anwendung dort zum Lernen angeboten würde.

#### User Test 4:

Dieser Test wurde von einer Person durchgeführt, die ein gutes technisches Verständnis, sowie Grundkenntnisse der Feuerwehr besitzt. Getestet wurden wie in Test 3 die Ansicht- und Lernkomponente, sowie die Quizkomponente.

Auch von dieser Testperson wurde das Konzept und die Funktionalität sehr gelobt. Sie hatte an der Funktionalität nichts auszusetzen, allerdings einen einzigen Verbesserungsvorschlag bezüglich der optischen Darstellung.

Auch diese Testperson empfand die geringe Transparenz der Hitboxen als störend und bemängelte, dass man selbst große Geräte nicht richtig erkennen könne. Hier wurden sich durchsichtigere Hitboxen und deutlichere Bilder gewünscht.

Ansonsten gab es keinerlei weitere Kritik an der Anwendung.

#### 2. Backend

Wir haben die verschiedenen Routes mithilfe von QUnit getestet. Dafür haben wir 20 Tests mit 34 "assertions" geschrieben, die überprüfen, ob bei dem Aufruf das erwartete Ergebnis zurückkommt.

Zuerst Testen wir allgemeine Routes mit den Tests:
"Test /getfahrzeug", "Test
/getstandardwerkzeuge" und
"Test / getsonderwerkzeuge"
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Antworten der Routes
vorhanden sind und ein richtiges Format haben.

Daraufhin haben wir Routes getestet, welche Werte benötigen. Dafür haben wir den vorgefertigten "LF 20" verwendet. Zuerst lassen wir dabei den "Test /getbestandsliste" Test laufen. Dieser überprüft, ob erfolgreich eine Antwort zurückkam, welche > 1 ist.

Denn der "LF 20" hat mehrere Geräte geladen.

Amschließend Testen wir die verschiedenen Quiz Routes auf den "LF 20".

Diese wären:

"Test /getzufaelligeswerkzeug",

"Test /getAntwort",

"Test /getAntwort2 ",

"Teste LF 20 /getkorrekteantwort",

"Test /getrandomFach",

und "Test /getauswahlmoeglichkeit"

Diese Tests überprüfen ebenfalls, ob ein result vorliegt, welches die erwartete Form oder auch das erwartete Ergebnis liefert.

Wenn ein eindeutiges Ergebnis von einer Route erwartet wird, wir ebenfalls abgefragt, ob dieses herauskommt.

Dies kann nicht bei jeder gemacht werden, da bei Routes wie "getzufaelligeswerkzeug" kein eindeutiges Ergebnis erwartet werden kann.

In den Test "Test /newEditorEntry" wird ein Fahrzeug mithilfe der Editor route komplett neu erstellt und mit den folgenden Tests getestet.

Mit "Test /gethitboxraum" und "Test /gethitboxfach" wird überprüft, ob die jeweiligen Hitboxen korrekt angelegt wurde und korrekt abgefragt werden können.

Im Folgenden haben wir dann mit den Tests:

"Test neuangelegtes Fahrzeug /getzufaelligeswerkzeug",

"Test neuangelegtes Fahrzeug /getAntwort",

"Test neuangelegtes Fahrzeug /getAntwort2",

"Test neuangelegtes Fahrzeug /getkorrekteantwort", "Test neuangelegtes Fahrzeug /getrandomFach", und "Test neuangelegtes Fahrzeug /getauswahlmoeglichkeit" überprüft, ob auch alle Quiz Routes mit dem angelegten Fahrzeug funktionieren.

Zum Schluss löschen wir unser Testfahrzeug mit dem Test "Test /deleteFahrzeug".

Dies Testet auch, ob die Route "/deleteFahrzeug" das Auto erfolgreich löschen konnte.

Die Tests kann man mit der route "/test" auf dem Port 3000 ausführen.

Bsp.: https://elwing.cs.hs-rm.de:3000/test Ruft man diese auf, so wird einem folgende HTML-Website angezeigt:



Unit Test