# halo2ex 使用说明

# • 概述

halo2ex 封装了 zcash halo2 gadgets 的主要电路和接口,包括 ecc, poseidon, sinsemilla 等,并开发了集成电路以实现 halo2 的电路集成,同时提供了配置接口来生成各种电路以简化开发。

# • 单元测试

可在 halo2ex crate 目录下 cargo test 运行单元测试,测试代码在 halo2ex/src/test/目录下,也是使用的示例代码,包括了 sinsemilla short commit, commit, 和集成电路的测试(测试电路类似于 zcash orchard 的 ivk, note commit 和主要的 circuit)

注:本文的测试示例代码都在 halo2ex/src/test/ic/circuit.rs

# • 编译和运行

halo2ex 可编译成 halo2ex.rlib Rust 库,也可直接在调用者通过 dependencies 引入(使用本地路径或相对路径引入)。

注:同时需要在调用者的 Cargo.toml 引入:

[dev-dependencies]

halo2\_gadgets = { version = "=0.1.0-beta.1", features = ["test-dependencies"] }

另外提供了电路调试模式。生成可执行文件时使用如下命令:

cargo run --features="debug"

可在调用者 crate 目录下生成描述电路结构的 txt 文件(ICCircuit.txt 和 SinsemillaCircuit.txt),以查看配置的电路结构是否正确。同时需要在调用者的 Cargo.toml 引入:

[features]

debug = ["halo2ex/debug"]

# • 准备工作

# \* 预生成常量数据(生成元, Running Sum 的 ZS 和 US)

· Sinsemilla

通过: halo2ex::base::print\_sinsemilla\_commit\_domains(name: &str, num\_window: usize) 打印出 domain name 对应的 generator (R 点值), zs 和 us

· Merkle 和 Value Commit

```
通过: halo2ex::base::print_q_hash_domain(name: &str) 打印 Q 点
```

· Elliptic Curve:

```
通过: halo2ex::base::print_hash_point_domains(name: &str, num_window: usize,
```

h: &[u8; 1]) 打印。用于椭圆曲线的快速乘法运算。其中h在zcash orchar中使用了b"K", b"G", b"r", b"v"。

### 注: num\_window需要设置成:

halo2ex::halo2\_gadgets::ecc::chip::constants::NUM\_WINDOWS或 NUM\_WINDOWS\_SHORT 以生成full commit或 short commit对应的数据

## 对于打印的结果数据填入以下结构作为常量:

Full Commit:

GENERATOR: ([u8; 32], [u8; 32])

Z: [u64; NUM\_WINDOWS]

U: [[[u8; 32]; H]; NUM\_WINDOWS]

**Short Commit:** 

Z\_SHORT: [u64; NUM\_WINDOWS\_SHORT]

U\_SHORT: [[[u8; 32]; H]; NUM\_WINDOWS\_SHORT]

其中 H 是 halo2 gadgets::ecc::chip::H。

## \* 配置预生成的常量数据

halo2ex::global 里面提供了配置常量数据的全局方法:

- config generator q
- config generator r
- config zs and us
- config zs and us short

以下是对应的 gadgets 常量配置:

- config\_fixedbasefull
- config fixedpointbasefield
- config fixedpointshort

使用上述打印生成的常量对应填入(其中 name 作为 key 值).

注: 对于 MerkleCRH 所需的 Q 点 generator, 除了config\_generator\_q 以外, 还需要调用 global::config\_domain\_name 做配置, domain name 是 halo2ex::consts::DOMAIN\_MERKLECRH, value是config\_generator\_q 配置的 name.

# • 电路配置项

# \* gate 的配置项

### △ 列类型:

- •Constant
- $\bullet$ Selector
- •Fixed
- •Advice
- •Instance

和 halo2 语义一致

#### △ 行类型:

•Cur:当前行

•Next:下一行 •Prev:前一行

### △ Cell (单元格) 类型:

•Input: 输入cell, 即field element

•YInput:带有y坐标检查的Input •Instance:存放公用数据的cell

• Piece: field element分解后的整个分片表示,比如a, b, c, d, e, f, g,必须是10的

### 整数倍

•Slice: Piece的分解单元, 比如b = b\_0||b\_1||b\_2

•TopSlice: slice作为Input的最高位,必须是1个字节

•PadSlice: 当Piece分解为slice不足以填充Input时候的填充位,一般是整个分解

### 的最后的位

•YSlice:作为Input y坐标的slice,一般是1个字节

•CanonicityCheckSlice:作为canonicity check的cell, 同时是slice

•CanonicityCheckZ13: z13的canonicity check的cell, 不能同时是slice

•CanonicityCheck: canonicity check的cell, 不能同时是slice

•PrimeCheck: prime check的cell

## \* 运算类型/操作符

• add: 加法

• sub: 减法

• mul: 乘法

• boolean\_neg: 布尔变量的非运算, 即 0 -> 1, 1 -> 0, 仅用于 gate 约束运算

• poseidon: 仅用于组合运算

### \* 变量类型

- Field: 即 pallas::Base 类型, synthesize 的时候通过 private\_load 载入
- Point: 即 pallas::Point 类型, synthesize 的时候转换成 ecc::Point
- NIPoint: 即 pallas::Point 类型, synthesize 的时候转换成 ecc:: NonIdentityPoint
- Scalar: 即 pallas::Scalar 类型, 一般作为随机因子
- Cell: 单元格类型,即 halo2\_proofs::circuit::AssignedCell,一般是 synthesize 时作运算后的变量,不作为外部输入
- CommitCell: sinsemilla commit 的结果类型,也是 AssignedCell
- MagnitudeSign: Value 减法的 witness 变量类型(参见测试代码中的 magnitude v 和 sign v)
- FullField: 即 ecc::FixedPoint, 一般用于 ecc 乘法运算, 需要预生成的常量数据配置
- BaseField: 即 ecc:: FixedPointBaseField, 一般用于 ecc 乘法运算, 需要预生成的常量数据配置
- ShortField: 即 ecc:: FixedPointShort,一般用于 ecc 乘法运算,需要预生成的常量数据配置

# • 配置开发

```
需要实现电路接口的 traits (定义在 halo2ex::circuit::base) :

pub trait InstanceOrder {
    fn get_instance_order() -> Vec<String>;
}

和

pub trait ICConfig: InstanceOrder {
    type Value: Signed;
    fn get_ic_configs() -> (Vec<GateConfig>, Vec<Vec<AlgoConfig>>);
    fn get_commit_gate_configs(domain: &String) -> Option<Vec<GateConfig>>;
    fn get_commit_configs(
    ) -> Option<Vec<(bool, String, (String, usize), Vec<(String, String)>>;
}
```

#### \* InstanceOrder

公共输入 name 的配置,返回 instance name 的列表 Vec。注:在 synthesize 产生约束的时候会依赖 instance 在 Vec 的顺序。

# \* ICConfig

主要的配置接口,包括了以下几个部分(配置用到的数据定义在 halo2ex::types中):

### • Value Commit

通过配置 Value 类型实现需要检查的 value commit, 类型必须是 i16, i32, i64, i128 中的一项, value 和 value 运算结果的关系是:

u8 -> i16: 即 u8 的 value 计算后得到 i16

u16 -> i32: 即 u16 的 value 计算后得到 i32

u32 -> i64: 即 u32 的 value 计算后得到 i64

u64 -> i126: 即 u64 的 value 计算后得到 i126

外部输入 value 按 unsigned 类型进行初始化,即上面的 u 部分,否则会报溢出错误。(i 部分是 ICConfig 的 Value 类型)

注: 目前内置只支持减法的 commit 检查。

## • Sinsemilla Commit

需要实现如下 2 个接口:

◆ Commit gate 的配置: get\_commit\_gate\_configs(domain: &String) -> Option<Vec<GateConfig>>

输入: domain name, 和预生成数据的配置一致, 可配置多个 domain

返回值: GateConfig 的列表配置。GateConfig 的定义如下:

```
pub type GateConfig = (
    String,
    Vec<(String, String, String, usize, String, usize)>,
):
```

第一个是 gate 的 name, 第二个 Vec 是 cell 的配置:

- 1) cell name
- 2) attribute: cell 的属性, 此处忽略, 即为""
- 3) cell type: 即上面定义的 Cell 类型
- 4) col type: 列的类型
- 5) col index: 列的索引
- 6) row: 行的索引, 即 Cur, Next 和 Prev
- 7) width: 字节宽度

#### 注:

- 配置的第一个 cell 的类型必须是 Input, YInput 或者 Piece, 并且 Piece 的配置在 Input 之前
- 第一个 cell 的 width 应该是后面分片的 width 的和(不包括YSlice和running sum相关的项)
- ◆ Commit输入的配置: fn get\_commit\_configs() ->

Option<Pre>Vec<(bool, String, (String, usize), Vec<(String, String)>>;
返回值是输入的配置:

- 1) is short commit: 是否是 short commit 或者 full commit
- 2) commit name: commit 计算完成后的变量名,可作为 key 参与后续的运算
- 3) domain name 和 num window: 和配置的预生成数据匹配
- 4) input 的列表,包括 name 和变量类型。如果变量已在运算配置中,则可为空
- 5) random input name: 输入的随机变量 name

#### • 集成电路配置

需要实现如下接口:

fn get\_ic\_configs() -> (Vec<GateConfig>, Vec<Vec<AlgoConfig>>)

第一个返回是 gate 的列表,第二个是 gate 对应的约束运算规则和组合运算的配置。

注: 因为每个 gate 需要对应 1 个约束运算规则,所以第一个 Vec 的 len 必须小于等于第二个

◆ gate 的配置:

和 sinsemilla 的基本一致,但需要处理 attribute:

- Value 类型: attribute 填"Value", cell 的 name 必须以"old\_"或者"new\_"开头,后面跟 value 变量的 name(参见测试代码中的"v", "old\_v", "new\_v")
- Merkle 类型:
  - ·name: 必须以"anchor\_"开头(参见测试代码中的 anchor\_merklecrh\_cm)
  - · attribute 的格式:
  - "MerklePath:{Merkle变量的name}#{配置预生成数据的name}#{ Merkle输出值的name }" 其中 Merkle 变量的 name 用于标识,不参与运算
- 其他类型: attribute 为空

### ◆ gate 运算约束的配置:

一个 gate 的约束可以分解为 1 个或多个运算规则(必须和 gate 的数量相同)。运算的 定义(在 halo2ex::base):

```
pub type AlgoConfig = (
    String,
    String,
    Vec<(
        String,
        String,
        String,
        String,
        (String, String),
        String,
        Option<(String, String)>,
    )>,
    );
```

- 1) 运算结果的 name. 可以为空
- 2) 运算的描述
- 3) 分解的单个运算的步骤列表,分为:
  - 1) 和前一个运算结果的运算操作符, 所以第一项为空
  - 2) 本次单个运算结果的 name, 可以参与后续的运算, 否则可以为空
  - 3) 本次运算的描述
  - 4) 左操作数: name 和变量类型
  - 5) 运算操作符
  - 6) 右操作数: name 和变量类型, 为 None 时直接返回左操作数作为本次的结果

注: 一个复杂多步的运算总可以分解成上述单个运算

#### ◆ 组合运算的配置:

和上面相同,但需要配置在上面运算约束的后面。

不同之处: AlgoConfig 的第一项 name 必须是 constraint 或者 constraint-commit, 因为组合运算的结果需要参与(和其他运算结果或公共输入的)约束:

- constraint: 2 个或多个变量组合运算的约束
- constraint-commit: sinsemilla commit 运算结果的约束(commit 的运算结果可生成约束也可继续参与其他组合运算)
- 对于 witness 输入的约束,运算结果的变量 name 需要以"constraint"开头(参见测试代码中的 constraint\_derived\_pk\_d\_old)

注:

- 组合运算的结果或者中间单个运算的操作数可以是(依赖)其他运算的结果,但必须按照顺序配置(Vec 中的先后顺序)
- 依赖关系不应过于复杂, 更不能循环依赖

#### • 运算的类型规则

根据 halo2 gadgets::ecc 中的定义,目前支持的运算变量(ECC 上的运算)规则如下:

运算	左操作数类型	右操作数类型	结果类型
add	Point	Point 或 NIPoint	Point
	NIPoint	Point 或 NIPoint	Point
	Cell 或 CommitCell	Cell 或 CommitCell	Cell
mul	NIPoint	Cell 或 CommitCell	Point
	Cell 或 CommitCell	Cell 或 CommitCell	Cell
	FullField	Scalar	Point
	BaseField	Cell 或 CommitCell	Point
	ShortField	MagnitudeSign	Point
poseidon	Cell 或 CommitCell	Cell 或 CommitCell	Cell

# • 实例化电路

#### \* ICCircuit

实例化对象 halo2ex::circuit::ic::ICCircuit 时需特化上面实现的 traits。 ICCircuit 提供了 add\_xxx 方法来输入外部数据,具体可参考测试代码。 其中:

- add\_values 需要同时输入 old value 和 new value, name 需要传入实际的 value name (不带"old\_"和"new\_")
- add\_merkle\_data 需要传入和上面 MerkleCRH 的 attribute 相同配置的数据,示例 参见测试代码
- add\_constraint\_point: 传入作为 witness 约束的 point, 参见示例中的 constraint derived pk d old
- 通过 add xxx 传入的各种数据,可按上面的表格类型参与各种运算或生成约束

#### \* Sinsemilla

在 halo2ex::domains 中提供了方法:

pub fn compute\_commit\_value(

is\_short\_commit: bool,
commit\_domain\_name: &str,
input\_r: &pallas::Scalar,
inputs: &CommitInputs,

) -> CommitResult

## 来计算 commit 的值, 其中:

- commit\_domain\_name 对应配置预生成数据的 domain name
- input\_r 是输入的随机值
- inputs 是输入值的 Vec, 并可输入对于 full commit 的 y 坐标值, 具体可参见测试代码
- 返回值是一个 enum: short commit 是 x 坐标值, full commit 是 point 值

## \* Instance 输入

Instance 对象(公共输入)包含2个值对象:

enables: 用于电路 gate 的布尔值约束fields: public 的输入值,用于约束验证

## \* poseidon

可通过 halo2ex::primitives::utils::poseidon hash 计算 hash 值

注: 以上输入值均是通过 name 和运算配置的变量匹配

# • Proof 和 Verify

- 1) 初始化时通过 halo2ex::circuit::proof::ProvingKey 和 VerifyingKey 预先生成 pk 和 vk
- 2) 通过 halo2ex::circuit::proof::Proof::create 创建 proof
- 3) 通过 proof.verify 验证 proof

注:

- \* 可同时进行批量的 proof 创建和验证
- \* 经实测,待验证的 halo2 电路越多,创建的 proof 越大、耗时也越长,但 verify 的时间基本恒定

# • Primitives 及扩展

halo2ex::primitives 下提供了一些对基本数据类型的封装(类似于 zcash orchard):

- \* Commitment
- \* 类似于 redpallas 实现的 ValidatingKey
- \* NonIdentityPallasPoint
- \* Nullifier
- \* DomainMerkleHash
- \* ValueCommitment

可以在其上扩展实现各种运算,以生成 instance 或约束验证数据(可参考测试代码的 Randomizer, Nullifier::derive, ValueCommitment::derive)

# • 常量说明

- \* field element 的宽度: halo2ex::consts::FILED SIZE, 默认是255
- \* merkle tree 的深度: halo2ex::consts::MERKLE\_DEPTH, 默认是 32
- \* K 值: 即 halo2 table 的行数基数. zcash 使用的是 11

# • 参考链接

- \* zcash halo2: https://github.com/zcash/halo2
- \* zcash orchard: https://github.com/zcash/orchard
- \* zcash orchard book: https://zcash.github.io/orchard/index.html